# MATLAB - Comando spline

Ana Maria A. C. Rocha

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Produção e Sistemas

O comando spline calcula uma spline cúbica do tipo not-a-knot.

Para calcular uma spline cúbica completa devem ser especificados os declives nos pontos extremos.

#### Para construir uma spline cúbica completa

- deve especificar o vetor de valores y com dois elementos extra, um no início e outro no fim,
- esses elementos são os valores das derivadas nos extremos.

$$s = spline(x, [f'_0 y f'_n])$$

### Argumentos de entrada

- $\bullet$  x é o vetor com os pontos.
- y é o vetor com os valores da função nos pontos.
- $f'_0$  é o valor da derivada no extremo inferior.
- $f'_n$  é o valor da derivada no extremo superior.

#### Argumentos de saída:

- s é uma estrutura polinomial por partes. A estrutura contém os seguintes campos:
  - form é a forma da spline que é um polinómio por partes.
  - breaks representam o início e o fim de cada um dos L intervalos, cujo vetor tem L+1 elementos  $(L+1 \Leftrightarrow n^{o})$  pontos do vetor x), estritamente crescentes.
  - coefs é uma matriz de dimensão  $L \times k$ , em que cada linha contém os coeficientes do segmento i da spline no intervalo [breaks(i),breaks(i+1)]
  - pieces número de segmentos da spline (L)
  - order número de coeficientes do polinómio (k)
  - dim dimensionalidade do objetivo

Uma vez que os coeficientes polinomiais em coefs são os coeficientes de cada segmento da spline em cada intervalo, é necessário subtrair o ponto inferior do intervalo do nó correspondente, para construir a expressão polinomial convencional de cada segmento.

Assim, a primeira linha de coefs corresponde aos coeficientes do primeiro segmento da spline,  $s_3^{(1)}(x)$ , para  $x \in [x_0, x_1]$ . Supondo que os coeficientes são [a, b, c, d] para o intervalo  $[x_0, x_1]$ , a expressão para o primeiro segmento da spline (polinómio correspondente) é dada por

$$s_3^{(1)}(x) = a(x-x_0)^3 + b(x-x_0)^2 + c(x-x_0) + d, \quad \text{para } x \in [x_0,x_1]$$

## Para determinar o valor da spline cúbica completa num ponto ou vetor de pontos

• Usar o comando ppval(s,xq) para calcular o valor da spline no ponto xq, após ter usado o comando spline

$$s = spline(x, [f'_0 \ y \ f'_n])$$

$$yq = ppval(s, xq)$$

 $\mathbf{ou}$ 

 $\bullet\,$ Usar o comando  $\tt spline$  com um terceiro argumento para calcular o valor da spline no ponto  $\tt xq$ 

$$yq = spline(x, [f'_0 y f'_n], xq)$$

## Argumentos de entrada

 $\bullet\,$ xq - é o ponto ou vetor de pontos para os quais se pretende calcular o valor da spline.

## Argumentos de saída:

 $\bullet\,$ yq - é o valor ou vetor de valores da spline em xq.