## **ESGI**

octobre 2022

Formation Théorie des systèmes d'exploitation

#### Intervenant

- Valentin OUAKI
  - Co-Gérant- ANDN-Services
  - Ingénieur Réseaux, sécurité et Aéronautique Eclipse Global Connectivity
  - → Mail : valentin.ouaki@andn-services.fr





#### Pourquoi utilisez un OS?

Sans système d'exploitation, un seul et unique programme dans l'ordinateur se charge de tout faire, y compris manipuler le matériel.


Dès lors, un programmeur qui souhaite se passer de système d'exploitation doit tout programmer, y compris les parties du programme en charge de la gestion des périphériques, des ports d'entrée-sortie, de la mémoire...

Vu qu'on ne gère pas les périphériques et/ou la mémoire de la même façon sur tous les ordinateurs, ce que le programmeur aura réalisé sera difficilement portable sur d'autres ordinateurs, si tant est que cela soit possible.

- Mais plutôt que de créer un seul et unique programme informatique chargé de tout gérer, on peut segmenter ce programme en plusieurs programmes séparés. Ces programmes peuvent être divisés en deux types :
  - les programmes systèmes gèrent la mémoire, les périphériques, et les autres programmes applicatifs
  - les programmes applicatifs sont des programmes qui délèguent la gestion de la mémoire et des périphériques aux programmes systèmes.

- Liste de taches délégués aux programmes systèmes
  - gérer une partie de ce qui concerne la mémoire ;
  - la gestion de l'exécution de plusieurs programmes sur un même ordinateur ;
  - permettre à plusieurs programmes d'échanger des données entre eux si besoin est ;
  - gérer tous les périphériques de l'ordinateur ;
  - la gestion des fichiers, du réseau, du son et de l'affichage;

- Généralement, les programmes systèmes sont tous regroupés dans ce qu'on appelle un système d'exploitation, aussi appelé OS (operating system en anglais).
- En plus de ces programmes systèmes, le reste de l'OS est composé de programmes applicatifs, dont certains permettent d'afficher une interface qui permet à l'utilisateur de pouvoir utiliser l'ordinateur comme il le souhaite.
- Évidement, les programmes systèmes ne sont pas les mêmes sur tous les systèmes d'exploitation : c'est une des raisons qui font que certains programmes ne sont compatibles qu'avec (mettez ici le nom de n'importe quel OS).



- Cependant, un système d'exploitation ne sait pas utiliser tous les périphériques et ports d'entrée-sortie existants.
- Pour cela, on a inventé les **pilotes de périphériques**, des programmes systèmes qui permettent à un OS de communiquer avec un périphérique.
- Évidement, la façon dont le pilote de périphérique va communiquer avec le système d'exploitation est standardisée pour faciliter le tout.


#### Appels système

- L'ensemble des opérations qui permettent à notre programme applicatif d'exécuter des programmes systèmes au besoin s'appelle un **appel système**.
- Pour en effectuer, les programmes applicatifs vont utiliser des fonctionnalités du processeur qu'on appelle des **interruptions**.

#### Appels système : Interruptions

- C'est une fonctionnalité de notre processeur qui va permettre d'arrêter temporairement l'exécution d'un programme pour en exécuter un autre.
- Ces interruptions ont pour but d'interrompre un programme, effectuer un traitement et de rendre la main au programme stoppé.
- L'interruption va exécuter un petit programme auquel on a donné le nom technique de **routine d'interruption**.

### Appels système : Interruptions



#### Appels système : Vecteurs Interruptions

- Devant la multiplicité des périphériques, on se doute bien qu'il existe plusieurs routines d'interruption :
- un programme envoyant un ordre au disque dur sera différent d'un programme agissant sur une carte graphique.

#### Appels système : Vecteurs Interruptions

- Pour retrouver la routine en mémoire, certains ordinateurs utilisent un tableau qui stocke les adresses de chaque routine d'interruption appelé le vecteur d'interruption.
- Ce vecteur d'interruption est initialisé par le BIOS au démarrage de l'ordinateur, mais les pilotes et l'OS vont fournir leurs propres routines.

#### Appels système : Vecteurs Interruptions

En clair, le vecteur d'interruption ne contiendra plus l'adresse servant à localiser la routine du BIOS, mais renverra vers l'adresse localisant la routine de l'OS.

# Appels système : Comment profiter de ces interruptions ?

- Pour déclencher une interruption, les programmes applicatifs exécutent une instruction machine spéciale.
- Sur les processeurs x86, on utilise l'instruction machine int.
- Cette instruction machine a besoin de quelques petites informations pour faire ce qui est demandé et notamment de savoir quelle interruption exécuter.
- Pour cela, elle a besoin du numéro ou de l'adresse de l'interruption dans le vecteur d'interruption.

# Appels système : Comment profiter de ces interruptions ?

- Une grande partie de ces routines a besoin qu'on leur fournisse des paramètres, des informations pour qu'elles fassent leur boulot.
- Par exemple, une routine devant afficher une lettre à l'écran aura besoin qu'on lui passe en entrée la lettre à afficher.
- Pour chaque routine, il suffira de copier ces paramètres (ou un pointeur vers ceux-ci) dans des petites mémoires ultra-rapides intégrées dans le processeur qu'on appelle les **registres**.

# Noyau d'un OS : Espace Noyau et espace utilisateur

- Tout programme qui s'exécute avec le niveau de privilège de l'espace noyau va pouvoir faire tout ce qu'il souhaite : accéder aux périphériques et aux ports d'entrée-sortie, manipuler l'intégralité de la mémoire, etc.
- Tous les programmes de notre système d'exploitation placés dans l'espace noyau sont ce qu'on appelle le noyau du système d'exploitation.
- La moindre erreur de programmation d'un programme en espace noyau a des conséquences graves : tous vos écrans bleus ou vos *kernel panic* (l'équivalent chez les OS UNIX) sont dus à une erreur en espace noyau (généralement par un pilote de carte 3D ou un problème matériel).

#### Noyau d'un OS

- Les programmes en espace utilisateur ne peuvent pas écrire ou lire dans la mémoire des autres programmes ou communiquer avec un périphérique, il doivent déléguer cette tâche à un programme système via une interruption.
- L'avantage, c'est qu'une erreur commise par un programme en espace utilisateur n'entraine pas d'écrans bleus. C'est donc un gage de sûreté et de fiabilité.

#### Noyau d'un OS : Implémentation

- Les programmes en espace utilisateur ne peuvent pas écrire ou lire dans la mémoire des autres programmes ou communiquer avec un périphérique, il doivent déléguer cette tâche à un programme système via une interruption.
- L'avantage, c'est qu'une erreur commise par un programme en espace utilisateur n'entraine pas d'écrans bleus. C'est donc un gage de sûreté et de fiabilité.

#### Noyau d'un OS : Implémentation

- Les anneaux mémoires sont gérés par un circuit qui gère tout ce qui a rapport avec la gestion de la mémoire :
  - la Memory Management Unit, abréviée en MMU.
- Lorsqu'un programme effectue une instruction ou demande l'exécution d'une fonctionnalité du CPU interdite par son niveau de privilège, l'unité de gestion mémoire (la MMU, donc) va déclencher une interruption d'un type un peu particulier :
  - une **exception matérielle**.
- Généralement, le programme est arrêté sauvagement et un message d'erreur est affiché.
- Vous savez maintenant d'où viennent vos messages d'erreurs sous votre OS préféré.

- Exécuter un appel système est très lent.
- Dès lors, exécuter des instructions juste pour changer de niveau de privilège et demander l'exécution d'une routine, devrait de préférence être évité.
- On se retrouve donc avec deux contraintes : les performances et la sécurité.


- Noyaux mégalithiques
  - Avec les **noyaux mégalithiques**, tout l'OS est dans l'espace noyau.
- Dans le cas du **noyau monolithique**, un maximum de programmes systèmes est placé dans l'espace noyau.
- Avec ce genre d'organisation, très peu d'appels systèmes sont effectués, ce qui est un avantage en terme de performances.
- Mais cela est aussi un désavantage en terme de sûreté.

- Un **noyau modulaire** est un noyau monolithique qui est divisé en plusieurs parties bien distinctes nommées les modules.
- Par exemple, chaque pilote de périphérique sera stocké dans un module séparé du reste du noyau.
- Avec ce genre d'organisation, on peut ne charger que ce dont on a besoin au lancement de l'ordinateur (par exemple, cela permet de ne pas charger le pilote d'un périphérique qui n'est pas branché sur l'ordinateur).
- Cela permet aussi de rajouter plus facilement des modules dans le noyau sans avoir à refaire celui-ci depuis le début.




#### Micro noyau


- Pour gagner en sureté de fonctionnement, certains créateurs de systèmes d'exploitation ont décidé de ne laisser dans le noyau que les programmes qui ont absolument besoin d'un niveau de privilège élevé.
- Ces micro-noyaux sont souvent très légers :
  - peu de programmes systèmes sont présents dans le noyaux, les autres étant évacués dans l'espace utilisateur.
- L'avantage, c'est qu'un *bug* a plus de chances de se retrouver dans l'espace utilisateur.
- Mais cela implique de nombreux appels systèmes entre les programmes systèmes en espace utilisateur et ceux en espace noyau, ce qui réduit les performances.




#### Noyau hybride

- Dans les **noyaux hybrides**, on garde la même philosophie que pour les micro-noyaux, en étant un peu plus souple :
  - on évacue un maximum de programmes systèmes dans l'espace utilisateur.
- Néanmoins, certains programmes systèmes, très demandeurs en appels systèmes sont placés en espace noyau.
- Cela évite de plomber les performances en générant trop d'appels systèmes.





#### Différence entre Bios et UEFI



- Démarrage de windows en mode UEFI, processus utilisés :
- **Bootmgr.exe or Bootmgr.efi** : Boot Configuration Data contient les informations de démarrage de Windows.
  - Ce dernier remplace boot.ini
- Windows Boot Loader (Winload.exe or Winload.efi)
- efibootmgr : Modifier le chargeur de démarrage UEFI sur Linux

- Ci-dessous, la différence entre un démarrage UEFI et BIOS.
- En effet, le démarrage du PC et de l'OS est différent.
- Du moins au départ lors du chargement du BIOS et pour donner la main à Windows
- Ainsi en UEFI, le boot lance le firmware qui donne la main au EFI Boot Loader.
- La partition EFI stocke les firmwares des OS. Ainsi, les PC UEFI ne fonctionne qu'avec des disques GPT.
- Ensuite le démarrage de Windows reste identique.

En mode MBR:

Ntldr: Charge l'OS

**Boot.ini** : Construit le menu de sélection

Bootsect.dos : Chargé par Ntldr en vue d'un autre OS

Ntdetect.com : Recherche le matériel disponible

Ntbootdd.sys : Pour amorçage à partir d'un disque dont le contrôleur n'a pas le bios activé

Ntoskrnl.exe: Noyau NT (System32).

System : Paramètres de configuration (System32\configuration).

Hal.dll : Couche HAL. Rend Ntoskrnl indépendant de la plate-forme sur laquelle il va fonctionner.

- Processus et séquence de démarrage d'un pc (POST, BIOS, OS)
- Plusieurs séquences et phases s'enchaînent dans le processus de démarrage du PC pour donner la main au système d'exploitation (Windows, Linux, ...).
- Cela notamment grâce à un chargeur de démarrage (boot loader) est un programme informatique qui charge le système d'exploitation principal ou l'environnement d'exécution de l'ordinateur après l'achèvement des auto-tests.

- Démarrage électrique du pc -> exécution du code de démarrage dans la ROM (Read-only Memory).
- ROM + CPU → situé sur la carte mère
- Phase POST (Power-On Self Test)
- Ce test vérifie tous les matériels connectés, y compris <u>la mémoire</u>
  <a href="mailto:RAM">RAM</a> et les périphériques de stockage secondaires pour être sûr que tout fonctionne correctement.

- Durant la phase de POST, chaque périphérique inclus dans la liste de démarrage charge son propre BIOS unique
- C'est dans cette phase du démarrage que l'on peut rencontrer des erreurs :
  - Smart hard disk error
  - BIOS ROM checksum error
  - System CMOS checksum bad
  - CMOS Checksum Missmatch
  - Des beep au démarrage du PC indiquant un matériel défectueux

- Une fois le matériel du PC initialisé et vérifié, le PC peut charger le système d'exploitation.
- Pour cela, le processus de démarrage recherche la liste des périphériques de démarrage dans les réglages du <u>BIOS</u>.
- Pour cela, le BIOS joue les périphériques dans <u>un ordre de démarrage</u> (Boot Priority) définis par l'utilisateur.
  - Disk I/O error
  - Reboot and select proprer Boot Device or insert Boot Media in Selected Boot Device
  - No bootable device, hit any key
  - non-system disk
  - Operating system not found

- Une fois la fonctionnalité matérielle confirmée et que le système d'entrée/sortie est chargé, le processus de démarrage commence à charger le système d'exploitation à partir du périphérique de démarrage.
- C'est **le chargeur de démarrage (BootLoader) de l'OS** qui se charge de cela.
- Sur Windows, il s'agit de Windows Boot Loader, sur Linux, c'est Grub.

- La recherche du périphérique de démarrage diffère sur les PC en BIOS hérité, d'un PC en BIOS UEFI :
  - en BIOS hérité, le BIOS charge le Master boot Record (MBR) de la partition active
  - Sur un PC UEFI, le BIOS charge le firmware UEFI de la partition EFI /ESP
- C'est lors de cette phase que l'on peut rencontrer des problèmes et erreurs de démarrage de Windows Par exemple :
  - <u>Des erreurs BCD</u> lorsque la configuration du démarrage de Windows est corrompue ou erronée
  - Windows qui boucle sur la réparation automatique lorsque le système est corrompu
    - Résoudre l'erreur INACCESSIBLE BOOT DEVICE au démarrage de Windows 10
  - BSOD UNMOUNTABLE BOOT VOLUME au démarrage de Windows 10


- Le transfert de protocle
  - Une fois que les étapes précédentes sont terminées et que le système d'exploitation est chargé en toute sécurité en RAM, le processus de démarrage renonce à la commande du système d'exploitation.
  - Le système d'exploitation procède ensuite à l'exécution de toutes les routines de démarrage préconfigurées pour définir la configuration utilisateur ou l'exécution des applications.
  - À la fin du transfert de contrôle, l'ordinateur est prêt à être utilisé.

- Attardons nous sur le boat loader et son fonctionnement
- Le PC démarre avec la phase du <u>BIOS</u> qui se décompose en différentes sous phases :
  - POST (Power On Self Test) et vérification des composants du PC. Si un composant est défectueux le PC beep
  - Charge la configuration du BIOS et l'ordre de démarrage (Boot Priority)
- Puis le BIOS initialise le chargeur de démarrage de l'OS suivant l'ordre de priorité. L'emplacement et la recherche diffère selon si le BIOS est Legacy (MBR) ou le PC est en <u>UEFI</u>
  - Ensuite le chargeur de démarrage effectue certaine opération pour charger le noyau du système d'exploitation dans <u>la mémoire RAM</u>
  - Puis suivent les différentes phases d'initialisation de l'OS avec chargement de pilotes, services puis environnement de bureau et application

- Un chargeur de démarrage comporte donc souvent une partie configuration que l'utilisateur ou l'OS peut modifier.
- Celle stocke en général l'emplacement du noyau de l'OS ou d'un <u>firmware</u>.
- On peut aussi adjoindre certaines options et paramètres spécifiques du démarrage de l'OS.

- Qu'est ce que la partition de démarrage
- La zone MBR est est un secteur de démarrage spécial situé au début d'un lecteur d'une taille de 512 octets.
- Sa taille est de 512 octets et es place dans le secteur 0 du disque. Le boot loader se place dans un secteur spécifique dit **secteur d'amorçage (boot sector)**.
- Le BIOS cherche et lit son contenu à chaque démarrage.

- Qu'est ce que le MBR :
  - Table de partition
  - Le boot Loader
  - La signature du disque
  - Nombre magique
    - situé dans les deux derniers octets du MBR (511-512), cette section doit contenir la valeur hexagonale AA55, qui classe officiellement cela comme un MBR valide.
    - Si il n'y a pas ca, alors on ne peut pas démarrer



- Les types de boot sous windows
- **EFI** (Extensible Firmware Interface): Nouveau système présent sur les ordinateur, il s'agit d'un logiciel intermédiaire entre le micrologiciel (firmware) et le système d'exploitation (OS) d'un ordinateur.
- EFI permet d'amorçage du système d'exploitation sur des disques GPT.
- GPT (GUID Partition Table): Nouveau standard de table de partition, et permet l'amorçage des ordinateurs EFI. Cette nouvelle norme permet aussi de gérer des partitions pouvant aller jusqu'à 9,4 Zo

- **MBR** (*Master Boot Record*): Le MBR est la zone de disque contenant les informations d'amorçage de disque dur ainsi que la table des partitions. Par opposition, au partitionnement GPT et ordinateur EFI. on peut aussi parler de disque MBR.
- **CSM (Compatibility Support Module)**: permet de rendre le démarrage MBR possible sur un ordinateur UEFI. Plus d'informations : Activer ou Désactiver l'option CSM dans le BIOS
- Partition de disque primaire et étendue. Ce sont des types de partitions de disque. Se reporter à cet article : Les partitions de disque sur Windows et Linux : primaire, étendue, GPT, MBR





- Qu'est-ce que le noyau Linux?
- La noyau Linux est le cœur principal du système d'exploitation. C'est en grande partie lui qui permet le fonctionnement du hardware et l'interaction entre l'utilisateur et le PC.
- Ainsi, le noyau gère la communication entre la partie logicielle et matériel du PC.
- On pense au PC mais le noyau Linux est aussi déployé sur une grande variété de systèmes informatiques :
  - tels que les appareils embarqués
  - les appareils mobiles (y compris son utilisation dans le système d'exploitation Android),
  - les ordinateurs personnels
  - les serveurs
  - les ordinateurs centraux et les supercalculateurs.

- Les principaux roles du noyaux linux :
  - Gestion de la mémoire: gardez une trace de la quantité de mémoire utilisée pour stocker quoi et où
  - Gestion des processus: déterminez quels processus peuvent utiliser l'unité centrale (CPU), quand et pendant combien de temps
  - Pilotes de périphériques: agissent en tant que médiateur / interprète entre le matériel et les processus
  - Appels système et sécurité: recevez les demandes de service des processus

## Human-Machine-Interface

remote (SSH, HTTP, ...)

## Hardware

Supercomputer Computer Cluster Mainframe computer

Distributed computing

## Keyboard & Mouse

eno thronic, Joseph Dragton, Operati recognition

#### Touch-Display

Attitude names, Paties senses

Speech recognition Attitude sensor Motion sensor

Display, Sound Vibration

remote (SSH, HTTP, Serial, I<sup>2</sup>C, ...)



Workstation Home Computer Desktop replacement laptop Thin client

#### Mobile computer

Note-/ Net-/ Smartbook Tablet Smartphone PDA / Handheld game console

#### **Wearable Computer**

Wristwatch Virtual Retina Display Head-mounted display

### **Embedded Computer**

Customer-premises equipment
Measurement Equipment
Laboratory Equipment
Layer3-Switches
other embedded systems

## inux kernel

High-performance computing (HPC)

Real-time computing (RTC)

Linux Process Scheduler Linux Security Modules Linux Network scheduler

Network stack Netfliter Linux device drivers Linux file system drivers



Web server solution stacks (LAMP)

**Distributed Computing** 

pen-source

softwar

prieta

Windowing Systems

Shells)

Routing daemons

Software Development Package management systems

CAD, CAM & CAE Software

Office

Image Processing Desktop Publishing (DTP)

Desktop UI

Touch U

Wearable UI


Video processing software 3D computer graphics Computer animation Motion graphics

Digital Audio Workstation DJ Mixing Software Video games

Home cinema solutions

Debian software archives: 37,000 software packages

- Le noyau Linux fonctionne avec différences espaces et couches protégées.
- On nomme ces dernières anneau ou Ring et vont de 0 à 3 :
- Kernel internal : est l'emplacement où le code du noyau est stocké et s'exécute sous.
  - Ring 0 (mode noyau) : L'anneau 0 (espace noyau) est l'anneau le plus privilégié et a accès à toutes les instructions de la machine
  - Ring 1 et 2 peut être utilisé par les hyperviseurs ou pilotes de machine virtuelle,
- **Kernel user space (Ring 3)** : qui est un ensemble d'emplacements où s'exécutent les processus utilisateur normaux (c'est-à-dire tout autre que le noyau).
- Le rôle du noyau est de gérer les applications qui s'exécutent dans cet espace



- Les pilotes de périphériques et les extensions de noyau s'exécutent dans **l'espace noyau** (anneau 0 dans de nombreuses architectures de processeur), avec un accès complet au matériel, bien que certaines exceptions s'exécutent dans l'espace utilisateur.
- Le matériel est représenté dans la hiérarchie des fichiers.
- Les applications utilisateur interagissent avec les pilotes de périphériques via des entrées dans les répertoires /dev ou /sys.
- Les informations sur les processus sont également mappées au système de fichiers via **le répertoire /proc**.
  - La reconnaissance du noyau Linux se fait à travers le daemon udev.

- Enfin Linux est un noyau monolithique avec une conception modulaire.
- On peut charger ou décharger des modules avec les commandes modprobe et rmmod.
- Cela permet de charger un pilote interne au noyau ou des fonctionnalités spécifiques.
- On peut alors configurer les modules à charger au démarrage du PC ou en charger/décharger à n'importe quel moment.

- Un noyau monolithique, bien que plus rapide qu'un micro-noyau, présente l'inconvénient du manque de modularité et d'extensibilité.
- Un module de noyau est **un fichier d'objet qui contient du code** qui peut **étendre la fonctionnalité du noyau**.
- Lorsqu'un module de noyau n'est plus nécessaire, il peut être déchargé.
- La plupart des pilotes de l'appareil sont utilisés sous forme de modules de noyau.

- Les fichiers du noyau Linux se trouvent dans le **répertoire /boot**. On trouve trois principaux fichiers :
  - initrd-XXX.img: Initrd est l'abréviation de "Initial ramdisk. Initrd est généralement utilisé pour démarrer temporairement le matériel dans l'état où le noyau réel vmlinuz peut prendre le relais et continuer à démarrer
  - System.map-XXX : c'est la est une table de symboles de noyau d'un noyau spécifique. C'est le lien avec le système. Carte de votre noyau en cours d'exécution
  - <u>vmlinuz-XXXX</u> : Vmlinuz est un noyau amorçable et compressé. «VM» représente «Virtual Memory».

```
□ Terminal ▼
Activités
        F
      mak@mak-virtual-machine:-$ ls -lh /boot/
      total 70M
      -rw-r--r-- 1 root root 243K avril 12 17:02 config-5.8.0-50-generic
      drwx----- 3 root root 4,0K janv. 1 1970 em
      drwxr-xr-x 4 root root 4.0K avril 23 10:23 grub
      lrwxrwxrwx 1 root root 27 avril 23 08:59 initrd.img -> initrd.img-5.8.0-50-generic
      -rw-r--r-- 1 root root 51M avril 23 10:22 initrd.img-5.8.0-50-generic
      lrwxrwxrwx 1 root root 27 avril 23 10:23 initrd.img.old -> initrd.img-5.8.0-50-generic
       -rw-r--r-- 1 root root 179K août 18 2020 memtest86+.bin
       -rw-r--r-- 1 root root 181K août 18 2020 memtest86+.elf
       -rw-r--r-- 1 root root 181K août 18 2020 memtest86+ multiboot.bin
       -rw------ 1 root root 5.4M avril 12 17:02 System.map-5.8.0-50-generic
      lrwxrwxrwx 1 root root 24 avril 23 08:59 vmlinuz -> vmlinuz-5.8.0-50-generic
      -rw----- 1 root root 14M avril 12 18:48 vmlinuz-5.8.0-50-generic
      lrwxrwxrwx 1 root root 24 avril 23 10:23 vmlinuz.old -> vmlinuz-5.8.0-50-generic
      mak@mak-virtual-machine:-5
```

- Le Secure Boot (démarrage sécurisé) est un mécanisme de sécurité qui vise à interdire l'exécution de code inconnu.
- Il protège des **rootkits** et plus particulièrement des **bootkits**.
- Pour démarrer en UEFI, Linux propose deux firmwares
- **EFI/XXXX/shimx64.efi** C'est le composant SHIM qui agit comme UEFI Boot Loader.
  - Microsoft le signe et SHIM intègre une autre clé CA spécifique à la distribution.
  - Cette dernière est utilisée pour signer à son tour d'autres programmes (par exemple Linux, GRUB, fwupdate).

**EFI/XXXX/grubx64.efi** – c'est le Bootloader GRUB qui charge ensuite le noyau Linux (Kernel).


```
root@mak-virtual-machine:/# ls -lh /boot/efi/EFI/ubuntu/
total 4,1M
-rwx----- 1 root root 108 juil. 30 20:40 BOOTX64.CSV
-rwx----- 1 root root 126 juil. 30 20:40 grub.cfg
-rwx----- 1 root root 1,6M juil. 30 20:40 grubx64.efi
-rwx----- 1 root root 1,3M juil. 30 20:40 mmx64.efi
-rwx----- 1 root root 1,3M juil. 30 20:40 shimx64.efi
root@mak-virtual-machine:/#
```

Les firmware uefi de debian :

Architecture	Chemin
amd64	\EFI\debian\grubx64.efi
i386	\EFI\debian\grubia32.efi
arm64	\EFI\debian\grubaa64.efi
armhf	\EFI\debian\grubarm.efi

- Le firmware SHIM est signé avec le CA Microsoft mais embarque à son tour son propre CA.
- Ce certificat sert à son tour à signer tous les sous-composants Linux : le boot loader Grub et le kernel Linux.

# Schéma démarrage PC Linux UEFI



- Différente phase de chargement du bios UEFI Linux
- **SEC Phase** : C'est la phase d'initialisation où rien n'est exécuté. Il s'agit de vérifier le matériel.
- **PEI Phase** : elle prépare la plate-forme pour l'initialisation du système principal dans la phase DXE.
- **DXE Phase** : Cette phase exécute des pilotes basée sur les ressources découvertes et décrites dans la phase PEI.
- **BDS**: On localise le l'OS Boot Manager depuis les périphériques de démarrage (USB, Disque locaux ou réseau). La partition EFI est trouvée et le firmware shim est chargé, si sa signature numérique est valide.

- Une fois le BIOS chargé, on s'attaque au Kernel
- Le chargeur de démarrage grub2 **démarre** <u>un noyau Linux</u> et vérifie sa signature numérique.
  - Si le noyau n'est pas signé, grub2 appellera ExitBootServices avant de démarrer le noyau non signé)
  - Sinon le noyau Linux se charge

- Initialisation du kernel Linux et systemd ou init
- Le noyau Linux s'initiale et monte la partition système /.
- Cela peut se faire au préalable par le disque Ram initramfs.
- Lorsque celle-ci est marquée comme propre (clean), le boot continue.
- Sinon vous pouvez avoir une erreur qui indique d'effectuer une analyse et réparation sfck.
- Dans ces là, Linux demande le mot de passe root.

- Pour initialiser notre OS, nous avons besoin de GRUB
- Un chargeur de démarrage est le premier programme logiciel qui s'exécute au démarrage d'un ordinateur.
- Il est responsable **du chargement du le logiciel du noyau du <u>système</u> d'exploitation** (tel que Hurd ou Linux).
- Le noyau, à son tour, initialise le reste du système d'exploitation.

- En 1995 GRUB 1 est publié, mais c'est en 2002 que GRUB 2 fait son apparition.
- Il est alors devenu rapidement le chargeur de démarrage pour la plupart des distributions Linux.
- A cette époque, il remplace alors LILO (LInux LOader)

- Le Bootloader se doit de permettre de charger le système d'exploitation Linux.
- Lors du démarrage du PC, le BIOS lit les informations du Bootloader :
  - soit depuis le secteur de boot pour un disque MBR
  - soit depuis la partition EFI pour un PC en UEFI

- Enfin GRUB prend en charge plusieurs noyaux Linux et permet à l'utilisateur de choisir entre eux au démarrage à l'aide d'un menu.
- Il permet aussi de charger d'autres OS comme Windows dans le cas d'un dual-boot ou multiboot.
- Cela se fait grâce au mécanisme de chargement en chaîne (chain loading) qui permet de charger un autre loader en l'occurrence Windows Boot Manager.

- Fonctionnalité supporté par GRUB :
  - Conformité avec la spécification Multiboot
  - Les fonctions de base sont faciles à utiliser pour un utilisateur final. Bonne fonctionnalité pour les experts / concepteurs OS.
  - Compatibilité pour démarrer FreeBSD, NetBSD, OpenBSD et GNU / Linux. Les systèmes d'exploitation propriétaires tels que la plupart des versions actuelles de Windows sont pris en charge via une fonction de chargement en chaîne (chain loader).
  - Fournit **un mode rescue avec un shell** limité pour pouvoir booter lorsque les fichiers de configuration sont manquants, corrompus
  - Peut se charger par le réseau

Pour modifier grub, il faut éditer le fichier /etc/default/grub



```
[ 1.088346] pii×4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!
[ 1.641899] sd 32:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
/dev/sda5: clean, 208072/2588672 files, 2419048/10353920 blocks
—
```

- Puis **charge systemd ou init** (selon la distribution et le système privilégié).
- Enfin ce dernier charge les scripts de démarrage dans un ordre prédéfini, selon la configuration et les dépendances.

Linux ter<u>mine de booter pour lancer les daemons et servic</u>es un à

un.

```
[ OK ] Finished Detect the available GPUs and deal with any system changes.
[ OK ] Started Login Service.
systemd-logind.service
[ DK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
avahi-daemon.service
I OK 1 Started Make remote CUPS printers available locally.
cups-browsed.service
[ OK ] Started WPA supplicant.
wpa_supplicant.service
[ OK ] Started Thermal Daemon Service.
thermald.service
[ OK ] Started Switcheroo Control Proxy service.
        Starting Save/Restore Sound Card State...
switcheroo-control.service
[ OK ] Finished Save/Restore Sound Card State.
alsa-restore.service
[ OK ] Stalifed Network Manager.
[ OK ] Read led target Network.
[ OK ] Reached target Sound Card.
NetworkManager.service
        Starting Network Manager Wait Online ...
        Starting OpenUPN service...
        Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Started Unattended Upgrades Shutdown.
unattended-upgrades.service
[ OK ] Finished OpenUPN service.
openupn.service
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
sustemd-user-sessions.service
```

Enfin le démarrage se termine par le chargement du Display Manager (gdm, kdm, etc) ou simplement d'un terminal si aucune environnement graphique n'est installée.

```
Starting GNOME Display Manager...
Starting Hold until boot process finishes up...

[ OK ] Started Dispatcher daemon for systemd-networkd.
networkd-dispatcher.service
[ OK ] Started Authorization Manager.
polkit.service
Starting Modem Manager...
```

- Comment connaitre sa version du noyaux linux ?
- Uname –a → La commande uname est la plus simple car elle vous donne le nom de la machine, la version du noyau et l'architecture.

  Pour obtenir toutes ces informations systèmes dont la version du noyau Linux

```
mak@mak-virtual-machine:-$ uname -a
.inux mak-virtual-machine 5.8.0-50-generic #56-Ubuntu SMP Mon Apr 12 17:18:36 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
mak@mak-virtual-machine:-$ uname -r
5.8.0-50-generic
mak@mak-virtual-machine:-$
```

Commandes	Description
- a	Afficher toutes les informations
-m -machine	Afficher le le nom du matériel de la machine
-o -operating- system	Afficher le système d'exploitation (généralement GNU / Linux)
-p -processor	Afficher le type de processeur ou «inconnu»
-r -kernel-release	Afficher la version du noyau
-s -kernel-name	Affiche le nom du noyau
-v –kernel-version	Afficher la version du noyau (comprend généralement le système d'exploitation de base et l'heure à laquelle le noyau a été compilé)

Hostnamectl

Cat /proc/version

```
mak@mak-virtual-machine: $ hostnamectl
Static hostname: mak-virtual-machine
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 1868c8b1c7664956978a9d21e8054bb8
Boot ID: 013cb643134a4cfaaed88f78ef0e8e43
Virtualization: vmware
Operating System: Ubuntu 20.10
Kernel: Linux 5.8.0-50-generic
Architecture: x86-64
mak@mak-virtual-machine: $
```

```
mak@mak-virtual-machine: → C ≡ _ □ 

mak@mak-virtual-machine: → Cat /proc/version
Linux version 5.8.0-50-generic (buildd@lgw01-amd64-051) (gcc (Ubuntu 10.2.0-13ubuntu1) 10.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.35.1) #56-Ubuntu SMP Mon Apr 12
17:18:36 UTC 2021
mak@mak-virtual-machine: →
```

Cat /proc/version\_signature

```
mak@mak-virtual-machine: $ cat /proc/version_signature
Ubuntu 5.8.0-50.56-generic 5.8.18
mak@mak-virtual-machine: $
```



#### Notion de Processus



- Séquence d'actions produites par l'exécution d'une suite d'instructions
- 1 processus = 1 instance d'un programme en cours d'exécution
  - Tâche (fr) / Task (en)
  - Environnement propre → contexte d'exécution
    - » Création, état, destruction dynamiques
  - Mémoire propre → espace d'adressage
    - » Code, données du programme...







# Différence entre Processus et Programme

- Un programme est une entité « statique »
  - Occupe un espace mémoire
    - » Code + données
  - Ne produit aucune action
- Un processus est une entité « dynamique »
  - Différents états : naît, vie... et meurt
  - Instance d'un programme
    - » Demande d'exécution d'un programme → création d'un processus
    - » Exécution possible de plusieurs instances d'un même programme simultanément = plusieurs processus d'un même programme







- Terme « programme » est ambigu dans le langage courant
  - « mon programme ne compile pas » : fichier source
  - « je lance mon programme » : fichier exécutable
  - « mon programme a planté » : processus





#### Notion de Processus

- Multiprogrammation
  - système à temps partagé → l'UC passe d'un processus à l'autre « rapidement »
    - » Plusieurs fils d'exécution séquentielle s'exécutent à la suite
      - » Exécute un programme utilisateur + lit les données d'un disque + affiche des résultats sur le terminal...
    - » Illusion d'une exécution simultanée → système multi-tâches
  - Virtualisation d'une Unité Centrale (UC)
    - » N UC virtuelles → 1 UC physique
    - » N compteurs ordinaux logiques → 1 compteur ordinal physique
    - » ≠ d'un « vrai parallélisme » au niveau matériel (multiprocesseurs)








#### Notion de Processus

- Multiprogrammation
  - Exemple d'exécution de plusieurs tâches sur un monoprocesseur
    - » L'utilisateur lance 2 programmes A ainsi que 2 autres programmes : A1, A2, B et C
    - » A1 et A2 sont donc deux processus (différents) et possèdent le même code source / binaire









- Rappel : Multi-tâches ≠ multi-utilisateurs
  - Multi-tâches : 1 processeur est partagé entre plusieurs tâches
  - Multi-utilisateurs : 1 machine est partagée entre plusieurs utilisateurs
  - Système mono-tâche et mono-utilisateur
    - » Aucun partage du processeur
  - Système multi-tâches et mono-utilisateur :
    - » Partage du processeur entre différentes tâches de l'utilisateur
  - Système multi-tâches et multi-utilisateurs :
    - » Partage du processeur entre les différentes tâches de tous les utilisateurs





- Processus utilisateurs : exécution en mode utilisateur
  - Les applications doivent toujours s'exécuter dans ce mode
  - Un utilisateur particulier : super-utilisateur ou superviseur (root)
  - Certaines instructions sont interdites ou limitées (même en root!)
    - » Appel système : demande un service au noyau
- Processus systèmes : exécution en mode noyau (kernel)
- Mode noyau ≠ mode super-utilisateur (superviseur)









- Contexte ou vecteur d'état
  - Regroupe les informations essentielles pour son exécution
  - Définit à un point interruptible
    - » instant durant lequel le contexte contient des informations stables
- Principaux états d'un processus
  - Bloqué (Blocked)
    - » Ressources nécessaires pour exécuter l'instruction suivante non disponibles
  - Activable (Runnable or Waiting)
    - » Ressources nécessaires disponibles
    - » En attente de l'Unité Centrale (i.e. CPU)
  - Actif (Run or Running)
    - » Ressources nécessaires disponibles
    - » S'exécute sur l'Unité Centrale (i.e. CPU)







#### Transitions d'état

- Activable → Actif
  - Modification du vecteur d'état par un processus particulier
    - » Ordonnanceur (scheduler)
  - S'accompagne d'une commutation de contexte
- Actif → Activable
  - Interruption plus prioritaire que le niveau en cours
    - » Ordonnanceur (fin d'un quantum de temps par exemple)
  - · S'accompagne d'une commutation de contexte





- Actif → Bloqué
  - Provoqué par le processus lui-même
    - » Blocage matériel
      - » Demande de ressource non disponible
      - » Non prévu par le programmeur
    - » Blocage logiciel (intrinsèque)
      - » Prévu par le programmeur (c.f. cours n°XXX)
  - · S'accompagne d'une commutation de contexte
- Bloqué → Activable
  - Sur l'arrivé d'un évènement
    - » Signalé par une interruption
  - Commutation de contexte pas automatique



- Arrivé d'un évènement = arrivé d'une interruption
  - « signal » sous UNIX (c.f. cours n° XX)
- Prise en compte d'un évènement = traitement de l'interruption
  - Gestionnaire d'interruption
  - Pas automatiquement traitée à son arrivée!
    - » Point interruptible, masquage, priorité...
- Rôle très important
  - Unique moyen pour le SE de reprendre la main (de manière forcée) sur le CPU







- Ensemble de « Bloc de contrôle de processus » (Process Control Block ou PCB)
  - Structure de données dépendant du SE
    - » Tables des processus
  - Information accessible uniquement par le noyau → appels systèmes
    - » Identité
      - » PID, PPID, droits
    - » Exécution
      - » Etat, contexte, priorité...
    - » Ressources
      - » Mémoires utilisée / utilisable, Temps, Fichier ouverts...







- Un processus peut créer un autre processus, qui à leur tour, peuvent en créer d'autres
- Sous Windows
  - Pas de hiérarchie explicite, tous les processus sont « égaux »
- Sous UNIX
  - Parent, enfants, descendants → groupe
  - Identifié par un numéro (entier) unique
    - » Process ID (PID) & Parent PID (PPID)
  - Arbre de processus
    - » Démarrage : processus « init » (racine de l'arborescence) PID=1












Seul moyen de créer un processus : fork()



- · Renvoie 0 si c'est le fils
- Renvoie le pid du fils si c'est le père



- Appel système de la famille « exec »
  - » Succès : processus appelant entièrement remplacé
  - » Echec : retour au processus appelant







- Fonctions de la famille « exec »
  - Un seul véritable appel système : execve ()
  - Les variantes sont implémentées à partir de execve()
    - execl(), execle(), execlp(), execv(), execvp()
      - » Suffixe « I » : liste d'arguments
      - » Suffixe « v » : tableau (à la manière de argv[])
      - » Termine par « e » : transmet l'environnement (tableau envp[])
      - » Termine par « p » : recherche de l'application à lancer à partir de la variable PATH, pour les autres il faut envoyer le chemin d'accès





- Récupérer le PID d'un processus
  - · D'un terminal : « echo \$\$ »
  - Par les commande « ps » ou « pstree »
  - Appel système « pid\_t getpid( ) »
- Récupérer le PPID d'un processus
  - Appel système « pid\_t getppid( ) »









- · Contrôle la bonne exécution du processus lorsqu'il se termine
  - » 0 en cas de fin normale sinon indique un comportement anormal
    - → « return 0 » de la fonction main
  - » Des marcro-constantes sont définies
    - » EXIT\_SUCCESS & EXIT\_FAILURE
- Cette valeur doit être récupérée par le processus parent
- Pas de libération des ressources tant que ce n'est pas fait...
  - » Etat particulier appelé « Zombie » sous UNIX



# Attente de fin d'un processus

- « pid\_t wait( int\* status ) »
  - Attendre la fin d'un processus fils
    - » Si le processus n'a aucun fils : retourne -1
    - » Si plusieurs : impossible d'en sélectionner un en particulier
      - » Attendre la fin de l'ensemble des fils → boucle de « wait( ) »
  - « status » permet de récupérer la valeur retournée par le fils
- « pid\_t waitpid(pid\_t pid,int\* stat\_infos, int options ) »
  - Attendre la fin d'un processus fils en particulier








Synthèse création / terminaison de processus










- Cas n°2





#### Notion de Thread





- · Contexte « lourd »
  - » PID, répertoire de travail, umask, descripteurs, propriétaires, registres, priorité d'ordonnancement, signaux, pile d'exécution...
- Aussi appelé « Processus léger »
- Espace mémoire partagé
  - Simplification du contexte d'exécution
  - · Réduit à l'essentiel pour son exécution
    - » Registres, priorité d'ordonnancement, masque des signaux, pile d'exécution
  - Des données peuvent être partagées facilement
    - → nécessite des synchronisations !














#### Création d'un Thread



- Int pthread\_create ( pthread\_t\* idptr, pthread\_attr\_t attr, void\*(\*fonc)(void\*), void\*arg)
  - · Idptr = pointeur sur la zone ou sera retournée l'identité du thread
  - Attr = attribut du thread : pthread\_attr\_default ou 0
  - Fonc = pointeur sur la fonction exécutée par le thread
  - Arg = pointeur sur les arguments passés au thread



- Contrairement à la création de processus, le code n'est pas dupliqué
  - On associe le thread à une fonction définie dans le programme



#### Terminaison d'un Thread

- Int pthread\_exit (void\* status)
  - Status = pointeur sur le résultat retourné par le thread



#### Attente de la terminaison d'un thread

- Int pthread\_join ( pthread\_t id, void\* status)
  - Id = identité du thread attendu
  - Status = pointeur sur le code de retour du thead attendu
    - » -1 si thread ne se termine pas correctement



Les processus et les thread peuvent...



- ... être indépendants
  - · Cas idéal mais rarement rencontré!



- devoir se synchroniser
  - Sujet du cours n°2
- devoir communiquer de l'information
  - Sujet du cours n°3