## Compilerkonstruktion


Wintersemester 2015/16

Prof. Dr. R. Parchmann

19. Januar 2016

## Maschinencode-Erzeugung

Prinzipieller Aufbau eines Maschinencode-Erzeugers:



#### Annahmen:

- Zu 1) Übersetzung ist soweit durchgeführt, dass
  - Werte in der Zwischensprache direkt auf der Zielmaschine dargestellt werden können (integer, real, bits, etc.)
  - notwendige Typanpassungen eingefügt wurden.
- Zu 2) Verschiedene Formen sind möglich:
  - absolutes Maschinenprogramm (direkt ausführbar)
  - Objektprogramm (als Eingabe für den Binder)
  - Assemblerprogramm

### Welche Probleme treten bei der Maschinencode Erzeugung auf?

Auswahl der Maschinenbefehle speziell bei Zielmaschinen mit einem Befehlscode, der viele Spezialfälle enthält.

## Beispiel

Motorola 68000-Prozessoren:

Drei-Adress-Code		Assemblercode	Länge des Befehls
A := 4	$\longrightarrow$	MOVEQ #4,A	1 Wort
A := 10	$\longrightarrow$	MOVE #10,A	2 oder 3 Worte
A := A + 3	$\longrightarrow$	ADDQ #3,A	1 Wort
A := A + 10	$\longrightarrow$	ADDI #10,A	2 Worte

Registerzuordnung Befehle, deren Operanden in Hardwareregistern vorliegen, sind meist kürzer und schneller abzuarbeiten als äquivalente Befehle, deren Operanden im Speicher abgelegt sind. Daher ist es wichtig, häufig benutzte Variablen bzw. Werte in Registern zwischenzuspeichern. Erschwerend kommt hinzu, dass manche Befehle nur für

spezielle Register oder auch Registerpaare erlaubt sind

#### Die Zielmaschine

#### Annahmen:

- Die Hardware ist byte-orientiert,
- Die Maschine besitzt Drei-Adress-Befehle
- Es gibt n allgemeine Register RO, R1, ..., Rn
- Es gibt Lade-Operationen der Form LD Ri, src mit der Bedeutung, dass der Wert in Adresse src in das Zielregister Ri geladen wird.
- Es gibt Speicher-Operationen der Form ST dst, Ri mit der Bedeutung, dass der Wert im Register Ri in die Speicherzelle dst gespeichert wird.

- ▶ Es gibt übliche Operationen der Form OP Ri, src1, src2, wobei OP eine "übliche" Operation wie MOV, ADD, SUB, ... ist und src1 und src2 (nicht notwendigerweise unterschiedliche) Speicherzellen sind. Bei einstelligen Operationen wie etwa NEG, INC,... entfällt src2.
- ► Es gibt unbedingte Sprünge der Form BR *L*, bei denen der Rechner zum Befehl mit Label *L* verzweigt.
- ▶ Es gibt bedingte Sprünge der Form B*cond* Ri, *L*, dabei steht cond für eine der "üblichen" Bedingungen, die an den Wert im Register Ri gestellt werden.

## Adressierungsarten des Rechners

- ► Ein Variablenname bezeichnet den Inhalt der Speicheradresse für diese Variable.
- ▶ Ein Konstrukt der Form num(Ri), wobei num eine Integer-Zahl ist, bezeichnet den Inhalt einer Speicherzelle, deren Adresse man durch Addition der Zahl auf den Inhalt des Registers Ri erhält, also contents(num + contents(Ri)). Manchmal schreibt man dies auch in der Form a(Ri), wobei der Variablenname a dann für die Adresse steht, ab der a gespeichert ist.

- ► Ein Konstrukt der Form \*Ri steht für eine indirekte Adressierung und bezeichnet den Inhalt einer Speicherzelle, deren Adresse in einer Speicherzelle steht, deren Adresse wiederum in Register Ri steht. Also bezeichnet \*Ri den Wert contents(contents(contents(Ri)))
- ► Ein Konstrukt der Form \*num(Ri) steht für eine indirekte Adressierung und bezeichnet den Inhalt einer Speicherzelle, deren Adresse in einer Speicherzelle steht, deren Adresse sich durch Addition der Zahl num auf den Wert im Register Ri ergibt. Wir haben also contents(contents(num + contents(Ri)))

► Ein Konstrukt der Form #num beschreibt eine Konstante. Der Befehl LD R1,#100 lädt zum Beispiel die Konstante 100 in das Register R1.

Die Kosten eines Befehls seien definiert als die Länge des Befehls (1 plus der Anzahl der zusätzlichen Speicherzugriffe zum Zugriff auf Konstanten, die nach dem Befehl gespeichert werden) plus der Zahl der Speicherzugriffe auf Operanden der Operation. Die Kosten entsprechen also der Gesamtzahl der Speicherzugriffe.

## Beispiel

Befehl	Länge	Kosten
LD RO,R1	1	1
LD RO,M	2	3
LD RO,#100	2	2
LD RO,100(R1)	2	3
LD RO,*R1	1	2
LD RO,*100(R1)	2	4
ADD R1,*50(R0),*(R2)	2	6
BLTZ R1,M	2	2

## Beispiel

Mögliche Übersetzungen von a := b + c.

Annahme: Register R1 und R2 sind frei:

1. LD R1,b

Länge 7, Kosten 10

LD R2,c

ADD R1,R1,R2

ST a,R1

2. ADD R1,b,c

Länge 5, Kosten 8

ST a,R1

### Beispiel

Mögliche Übersetzungen von a := b + c.

Annahme: Register R1 und R2 sind frei:

Wenn R3 und R4 die Adressen von b und c enthalten, dann:

3. ADD R1,\*R3,\*R4

Länge 3, Kosten 6

ST a,R1

Wenn R1 und R2 die Werte von b und c enthalten und der Wert von b ab dieser Stelle nicht weiter benötigt wird:

4. ADD R1,R1,R2

Länge 3, Kosten 4

ST a,R1

# Mögliche Übersetzungen anderer Drei-Adress-Befehle:

Annahme: a ist ein Feld von Objekten, die jeweils 8 Bytes belegen. Die untere Indexgrenze sei 0.

Dann kann man den Befehl b = a[i] übersetzen in:

Einen Befehl der Form a[i] = b kann man übersetzen in:

```
6. LD R1,b Länge 8, Kosten 11

LD R2,i

MUL R2,R2,#8

ST a(R2),R1
```

#### Einen Befehl der Form if x<y goto L übersetzt man in:

```
7. LD R1,x Länge 7, Kosten 9
LD R2,y
SUB R1,R1,R2
BLTZ R1,M
```

wobei M die dem Label L zugeordnete Speicheradresse ist. Sind die Variablen x und y nach diesem Befehl tot, wäre es günstiger, die ersten drei Befehle durch SUB R1,x,y zu ersetzen!