




Elektromagnetische Strahlung













$$A = konstant Z = konstant$$





Zerfall von Na-24







Zerafll von Am-241



$^{241}_{95}Am_{146}$








Gamma Strahler Cs-137 -> Ba 137









Gamma Strahler Co-60 -> Ni-60







wanda



Gamma Strahlung





Gamma Strahlung



- Dringt sehr weit ein (Reichweite im Prinzip unendlich)
 - Exponentielle Schwächung in Materie
 - Sehr stark abhängig von Energie und Material
- Lässt sich mit Blei abschirmen (Energieabhängig!)
- Durchdringt den Körper
- Gefahr sowohl bei äußerer Einwirkung als auch bei Inkorporation



Wechselwirkung von γ-Strahlung mit Materie





| | Absorption | inelastische Streung | Elastische Streuung |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|
| Elektronen | Photoeffekt | Compton-Effekt | Rayleigh- Streuung |
| Kerne | Kernphotoeffekt | Kernresonanz- streuung | Thomson-Streuung |
| Elektrische Felder | Paarerzeugung | - | Kernpotential- streuung (Delbrück) |
| Mesonen- felder | Mesonen-erzeugung | - | - |





Wechselwirkungen von Photonen mit Materie












 $m_e c^2 \simeq 511 \text{ keV}$, electron rest energy



Compton-Effekt








Compton-Effekt





$$0 = \frac{h v'}{c} \sin \theta_{\gamma} + p \sin \theta_{e}$$

$$\frac{--\sin\theta_{\gamma} + p\sin\theta_{e}}{c}$$

$$b = \frac{1}{c} \sin \theta_{\gamma} + p \sin \theta_{e}$$

$$h v = h v' + E_{e}$$

$$\operatorname{ergibt} \frac{h v'}{h v} = \frac{1}{1 + \frac{h v}{m_e c^2} (1 - \cos \theta_{\gamma})}$$

$$E_e' = h\nu - h\nu' + m_0c^2$$

$$E_e^2 = E_e'^2 - p_e'^2 c^2 \qquad p_e'^2 = p_\nu^2 + p_\nu'^2 - 2p_\nu p_\nu' \cos \mathcal{D}_{\gamma}$$




Compton-Effekt



$$hv = hv' + E_e$$

$$\frac{hv'}{hv} = \frac{1}{1 + \frac{hv}{m_e c^2} (1 - \cos \theta_{\gamma})}$$



Maximaler Energieübertrag auf das Elektron für θ_{γ} =180°

$$E_{\rm e} = h v - \frac{h v}{1 + 2 \varepsilon}$$
 mit $\varepsilon = \frac{h v}{m_{\rm e} c^2}$

$$E_{\rm e} = \frac{2hv}{2-\frac{1}{8}}$$




Wechselwirkung von γ-Strahlung mit Materie



Paarbildung

PAIR FORMATION $\sigma_{pair} \propto Z^2/E_{\gamma}$




$$h \nu = 2m_e c^2 + E_{e^-} + E_{e^+}$$

= 1,02 MeV + $E_{e^-} + E_{e^+}$



Energieabhängigkeit der Wechselwirkung







Absorption von Gamma-Strahlung



$$\Phi(d) = \Phi(0) \cdot \exp(-\mu \cdot d) \quad \mu = \mu_{phot} + \mu_{compton} + \mu_{paar}$$

$$\mu = \frac{\rho \cdot N_L \cdot Z}{A} \cdot \sigma_e \qquad \text{linearer Schotmathingthing}$$

$$\lambda \text{in carer Schotmathing}$$

$$\Phi(d) = \Phi(0) \cdot \exp(-\frac{\mu}{\rho} \cdot (\rho \cdot d)) \quad \frac{\mu}{\rho} = N_L \cdot \frac{Z}{A} \cdot \sigma_e$$


$$\frac{\mu}{\rho}$$

Μασσενσχηω τη υνησκοε φφιζιεντ $\iota \nu \ \chi \mu^2 \ \gamma^{-1}$



Massenschwächungskoeffizienten für Luft







Der Energiebereich in dem Comptonstreuung den größten Energieverlust bewirkt ist...



- A. Für alle Materialien gleich
- B. Zwischen 1 und 10 keV
- C. Desto kleiner je größer Z
- D. Am niedrigsten für Pb


SMART Response Question

To set the properties right click and select SMART Response Question Object->Properties...




Massenschwächungskoeffizienten für Al





Massenschwächungskoeffizienten für Pb







Um 0.661MeV gamma Strahlung um den Faktor 1000 abzuschwächen benötigt man








C. ~0.6 m Normalbeton

D. ~1.3 m Wasser



SMART Response Question

To set the properties right click and select SMART Response Question Object->Properties...





Instrumentierung - Detektoren



Ziel:

Umwandeln der Strahlung (in ein elektrisches Signal)


Typen:

- Szintillations Detektoren
- Halbleiter Detektoren
- Gas gefüllte Detektoren



Funktionsprinzip von Szintillationsdetektoren








Potentielle Energie als Funktion der interatomaren Abstände





Inter Atomarer Abstand



Eigenschaften häufig verwendeter Szintillatoren




| Material | Emission band Maximum (Å) | Decay time (ns) | Relative pulse height versus anthracene (=100) | Application |
|------------|------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| anthracene | 4470 | 30 | 100 | beta, alpha, gamma |
| stilbene | 4110 | 6 | 60 | beta, alpha, gamma |
| "plastic" | 4300 | 4 | 40-70 | beta, alpha, gamma |
| Nal(TI) | 4130 | 250 | 230 | gamma |
| ZnS(Ag) | 4500 | 200 | 300 | alpha, beta |



Funktionsprinzip eines Nal(TI)-Szintillationszählers










Ortdosisleistungsmessgerät mit Szintillationskristall

Physik IV Clemens Walther Page 29




γ-Spektroskopie





Gamma Spektrum von Cs-137 gemessen mit Nal Detektoren








Halbleiterdetektor P-N Übergang








Halbleiterdetektor P-N Übergang





Halbleiterdetektoren werden immer in Sperrrichtung betrieben!


Nachweis der Strahlung nur im intrinsischen (Ladungsträger freien) Bereich des Kristalls.

Daraus folgt: Der intrinsische Bereich des Detektors sollte so groß wie möglich, die P- und N-Kontakte so klein wie möglich sein!



Germanium-Detektor-System








Gamma Spektrum mit Ge Detektor





Spektrum von 40K mit dem charakteristischen Full-Energy-Peak (1461 keV) und dem Comptonkontinuum. (DE: double escape, SE = single escape)



Vergleich von γ-Spektren gemessen mit Nal-Detektor & mit Ge-Detektor







Abb. 14. Gamma-Spektrum einer Schlammprobe aus einer Regenwasserkanalisation, aufgenommen mit Szintillations- und Halbleiterdetektor








Auflösung von Gamma-Detektoren



ODL in Kovalam Beach, Kerala, Indien








Th-232 Zerfallsreihe: Thorium-Reihe







Schwarzer Sand am Strand von Guarapari, Espirito Santo, Brasilien





50 μSv/h, gilt als gesund