

Passer d'un usage local à un usage en réseau local (LAN)

C'est assez simple avec Laragon. Votre poste principal servira de « Serveur » et les autres postes seront les « Clients ». Voici la démarche pas à pas pour configurer cela :

1. Récupérer l'adresse IP du serveur

Pour que les clients se connectent, ils ne peuvent plus utiliser `localhost` . Ils doivent utiliser l'adresse IP locale de votre machine serveur.

- Sur le poste serveur, ouvrez l'invite de commande (cmd).
- Tapez `ipconfig` et appuyez sur Entrée.
- Cherchez la ligne **Adresse IPv4** (elle ressemble souvent à 192.168.1.XX). Notez-la.

2. Configurer Laragon pour l'accès externe

Par défaut, Laragon (via Apache ou Nginx) écoute sur le port 80.

- **Lancez Laragon** et cliquez sur « Tout démarrer ».
- Vérifiez que le serveur est bien actif.

3. Autoriser le port dans le Pare-feu (Étape Cruciale)

Le pare-feu de Windows bloque souvent les connexions entrantes. Vous devez autoriser le port 80 (HTTP) :

1. Allez dans le **Panneau de configuration > Système et sécurité > Pare-feu Windows Defender**.
2. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
3. Dans **Règles de trafic entrant**, cliquez sur **Nouvelle règle**.
4. Choisissez **Port**, puis tapez **80** dans « Ports locaux spécifiques ».
5. Sélectionnez **Autoriser la connexion**, et terminez l'assistant en lui donnant un nom (ex : « BailManager »).

4. Configurer la Base de Données (MySQL)

Par défaut, MySQL dans Laragon n'autorise que l'utilisateur `root` sur `localhost` . Pour que vos scripts PHP se connectent quand on accède via l'IP, vérifiez votre fichier `config/db.php` :

- **Connexion PHP** : si votre code PHP s'exécute sur le serveur, gardez `DB_HOST=localhost` dans votre `.env` . PHP tourne sur la même machine que la base de données, donc il la voit toujours en local — c'est déjà la valeur par défaut dans ce projet.

- **Accès distant à MySQL** : si vous aviez besoin d'accéder à la base de données depuis un logiciel (comme HeidiSQL) installé sur un *autre* poste, il faudrait créer un utilisateur avec les privilèges `%` (tout hôte). Mais pour votre application web, ce n'est généralement pas nécessaire.

5. Connexion depuis les postes clients

Sur un poste client (connecté au même Wi-Fi ou réseau câblé que le serveur) :

1. Ouvrez un navigateur (Chrome, Firefox, etc.).
2. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP du serveur suivie du dossier du projet.

Exemple : `http://192.168.1.25/bail_manager/`

Quelques conseils pour plus de confort

- **IP Fixe** : il est fortement conseillé d'attribuer une **IP statique** à votre poste serveur dans les paramètres réseau de Windows. Sinon, si le routeur redémarre, l'IP pourrait changer et les clients ne trouveront plus l'application.
- **Virtual Hosts** : si vous utilisez les « Pretty URLs » de Laragon (ex : `bailmanager.test`), cela ne fonctionnera pas par défaut sur les clients sans modifier le fichier `hosts` de chaque client. Utiliser l'adresse IP est la méthode la plus simple et la plus fiable.

Fixer l'adresse IP du poste « Serveur » (Windows)

Pour que votre serveur reste toujours accessible à la même adresse :

Étape 1 : Choisir une adresse IP fixe

Avant de commencer, notez les informations actuelles.

1. Ouvrez l'invite de commande (`cmd`) sur le serveur.
2. Tapez `ipconfig` et notez :
 - Adresse IPv4 (ex : 192.168.1.15)
 - Masque de sous-réseau (généralement 255.255.255.0)
 - Passerelle par défaut (ex : 192.168.1.1)

Étape 2 : Configurer Windows

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**.
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte** (à gauche).
3. Faites un clic droit sur votre connexion (Ethernet ou Wi-Fi) et choisissez **Propriétés**.
4. Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** et cliquez sur **Propriétés**.

5. Cochez « Utiliser l'adresse IP suivante » et remplissez avec les notes de l'étape 1.
6. Pour les serveurs DNS, vous pouvez mettre ceux de Google pour être tranquille :
 - DNS Préféré : 8.8.8.8
 - DNS Auxiliaire : 8.8.4.4
7. Validez en cochant « Valider les paramètres en quittant ».

Étape 3 : Ajuster vos liens dans le code (si besoin)

Si dans votre code PHP vous avez des liens « en dur » qui utilisent `http://localhost/...`, ils ne fonctionneront pas sur les postes clients (ce projet n'en contient actuellement aucun — vérifié — mais gardez ce réflexe pour tout ajout futur).

L'astuce pour que ça marche partout :

- **À éviter :** `<a href="http://localhost/bail_manager/pages/dashboard.php">`
- **À privilégier :** `<a href="dashboard.php">` (chemin relatif)
- Ou dynamiquement en PHP :

```
// Ce code permet de générer la racine du site peu importe l'IP utilisée
$protocol = isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on' ? "https" : "http";
$base_url = $protocol . "://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "/bail_manager/";
```

Étape 4 : Test final

1. Redémarrez Laragon sur le serveur.
2. Prenez un téléphone ou un autre PC connecté au même Wi-Fi.
3. Tapez l'IP fixe (ex : `http://192.168.1.15/bail_manager/`) dans le navigateur.

C'est terminé ! Votre application est maintenant un véritable logiciel réseau.