

BAIL MANAGER — Installation indépendante sur un nouveau poste

Guide de déploiement pour une installation vierge (sans les données de l'agence actuelle)

Prérequis

Installer **Laragon** sur le nouveau poste (PHP 8.3, MySQL 8.4 — la même stack que le poste de référence, pour éviter les problèmes de compatibilité). Télécharger sur laragon.org, installer, puis cliquer sur « **Tout démarrer** ».

Étape 1 — Copier les fichiers du projet

Il n'y a pas de dépôt Git : copier ou compresser le dossier `bail_manager` vers `C:\laragon\www\` sur le nouveau poste, **sauf** :

- `vendor/` (sera réinstallé via Composer)
- `uploads/` — garder uniquement les dossiers vides `locataires/`, `maisons/`, `bailleurs/` et le fichier `uploads/bailleurs/default.png`
- `assets/img/default_maison.jpg` — à conserver et copier
- `backups/` (sauvegardes de l'agence actuelle, non nécessaire)
- `.env` (sera recréé, voir étape 4)

Étape 2 — Installer les dépendances PHP

Dans le dossier du projet, sur le nouveau poste :

```
composer install
```

Si ce poste n'a pas d'accès internet, copier directement le dossier `vendor/` existant à la place.

Étape 3 — Recréer les dossiers uploads/

Créer (s'ils n'existent pas déjà) : `uploads/locataires/`, `uploads/maisons/`, `uploads/bailleurs/` (avec `default.png` dedans).

Étape 4 — Créer la base de données

Le fichier `setup/schema_install_vierge.sql` contient le schéma complet des 20 tables, **sans les données réelles de l'agence**, avec un compte administrateur de démarrage et une ligne de paramètres par défaut.

- Créer une base vide : `CREATE DATABASE gestion_bail CHARACTER SET utf8mb4;`
- Importer `setup/schema_install_vierge.sql` dedans (via HeidiSQL, phpMyAdmin, ou `mysql -u root gestion_bail < schema_install_vierge.sql`).

Étape 5 — Configurer le fichier .env

Copier `.env.example` vers `.env`, puis renseigner :

- `DB_HOST=localhost`, `DB_NAME=gestion_bail`, `DB_USER=root`, `DB_PASS=` (mot de passe MySQL de ce poste)
- `MYSQLDUMP_PATH` — chemin vers `mysqldump.exe` de leur installation Laragon (le numéro de version peut différer)
- `MAIL_*` — laisser `MAIL_USER` vide si l'envoi d'email n'est pas nécessaire tout de suite

Étape 6 — Premier lancement

Ouvrir `http://localhost/bail_manager/` dans le navigateur. Se connecter avec :

- Email : `admin@votre-agence.com`
- Mot de passe temporaire : `ChangeMoi123!`

Important : changer ce mot de passe immédiatement (menu utilisateur en haut à droite > « Changer le mot de passe »), puis mettre à jour l'email administrateur et les informations réelles de l'agence (nom, logo, contact) dans la page **Paramètres**.

Accès réseau local (optionnel)

Si plusieurs postes du même bureau doivent accéder à cette installation depuis leur navigateur (sans rien installer chez eux), voir le document séparé « **PROCEDURE DE MISE EN RESEAU LOCAL** » déjà fourni avec le projet — ce scénario est différent de l'installation indépendante décrite ci-dessus.