

Passer d'un usage local à un usage en **réseau local (LAN)** est assez simple avec Laragon. Votre poste principal servira de "Serveur" et les autres postes seront les "Clients".

Voici la démarche pas à pas pour configurer cela :

1. Récupérer l'adresse IP du serveur

Pour que les clients se connectent, ils ne peuvent plus utiliser localhost. Ils doivent utiliser l'adresse IP locale de votre machine serveur.

- Sur le poste serveur, ouvrez l'invite de commande (cmd).
- Tapez ipconfig et appuyez sur Entrée.
- Cherchez la ligne **Adresse IPv4** (elle ressemble souvent à 192.168.1.XX). Notez-la.

2. Configurer Laragon pour l'accès externe

Par défaut, Laragon (via Apache ou Nginx) écoute sur le port 80.

- **Lancez Laragon** et cliquez sur "**Tout démarrer**".
- Vérifiez que le serveur est bien actif.

3. Autoriser le port dans le Pare-feu (Étape Cruciale)

Le pare-feu de Windows bloque souvent les connexions entrantes. Vous devez autoriser le port 80 (HTTP) :

1. Allez dans le **Panneau de configuration > Système et sécurité > Pare-feu Windows Defender**.
2. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
3. Dans **Règles de trafic entrant**, cliquez sur **Nouvelle règle**.
4. Choisissez **Port**, puis tapez **80** dans "Ports locaux spécifiques".
5. Sélectionnez **Autoriser la connexion**, et terminez l'assistant en lui donnant un nom (ex: "BailManager").

4. Configurer la Base de Données (MySQL)

Par défaut, MySQL dans Laragon n'autorise que l'utilisateur root sur localhost. Pour que vos scripts PHP se connectent quand on accède via l'IP, vérifiez votre fichier config/db.php :

- **Connexion PHP** : Si votre code PHP s'exécute sur le serveur, gardez host=localhost dans votre PDO. PHP tourne sur la même machine que la base de données, donc il la voit toujours en local.
- **Accès distant à MySQL** : Si vous aviez besoin d'accéder à la base de données depuis un logiciel (comme HeidiSQL) installé sur un *autre* poste, il faudrait créer un utilisateur avec les privilèges % (tout hôte). Mais pour votre application web, ce n'est généralement pas nécessaire.

5. Connexion depuis les postes clients

Sur un poste client (connecté au même Wi-Fi ou réseau câble que le serveur) :

1. Ouvrez un navigateur (Chrome, Firefox, etc.).
2. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP du serveur suivie du dossier de votre projet.
 - Exemple : `http://192.168.1.25/BailManager/public/`

Schéma de l'installation réseau

Quelques conseils pour plus de confort :

- **IP Fixe** : Il est fortement conseillé d'attribuer une **IP statique** à votre poste serveur dans les paramètres réseau de Windows. Sinon, si le routeur redémarre, l'IP pourrait changer et les clients ne trouveront plus l'application.
- **Virtual Hosts** : Si vous utilisez les "Pretty URLs" de Laragon (ex: bailmanager.test), cela ne fonctionnera pas par défaut sur les clients sans modifier le fichier hosts de chaque client. Utiliser l'adresse IP est la méthode la plus simple et la plus fiable.

Pour que votre serveur reste toujours accessible à la même adresse, voici comment fixer votre adresse IP sur le poste "Serveur" (Windows).

Étape 1 : Choisir une adresse IP fixe

Avant de commencer, notez les informations actuelles.

1. Ouvrez l'invite de commande (**cmd**) sur le serveur.
2. Tapez **ipconfig** et notez :
 - **Adresse IPv4** (ex: 192.168.1.15)
 - **Masque de sous-réseau** (généralement 255.255.255.0)
 - **Passerelle par défaut** (ex: 192.168.1.1)

Étape 2 : Configurer Windows

1. Allez dans **Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**.
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte** (à gauche).
3. Faites un clic droit sur votre connexion (Ethernet ou Wi-Fi) et choisissez **Propriétés**.
4. Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** et cliquez sur **Propriétés**.
5. Cochez **"Utiliser l'adresse IP suivante"** et remplissez avec les notes de l'étape 1.
6. Pour les serveurs DNS, vous pouvez mettre ceux de Google pour être tranquille :
 - DNS Préféré : 8.8.8.8
 - DNS Auxiliaire : 8.8.4.4
7. Validez en cochant "Valider les paramètres en quittant".

Schéma de connexion Client-Serveur

Voici comment les machines vont communiquer une fois configurées :

Étape 3 : Ajuster vos liens dans le code (Important)

Si dans votre code PHP vous avez des liens "en dur" qui utilisent `http://localhost/...`, ils ne fonctionneront pas sur les postes clients.

L'astuce pour que ça marche partout :

Dans votre fichier de configuration ou en haut de vos pages, utilisez des chemins relatifs ou détectez l'IP dynamiquement.

- **À éviter** : `<a href="http://localhost/BailManager/dashboard.php">`

- **À privilégier** : (Chemin relatif)
- **Ou dynamiquement en PHP** :

PHP

// Ce code permet de générer la racine du site peu importe l'IP utilisée

```
$protocol = isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on' ? "https" : "http";
```

```
$base_url = $protocol . "://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "/BailManager/";
```

Étape 4 : Test final

1. Redémarrez Laragon sur le serveur.
2. Prenez un téléphone ou un autre PC connecté au même Wi-Fi.
3. Tapez l'IP fixe (ex: http://192.168.1.15/votre_dossier) dans le navigateur.

C'est terminé ! Votre application est maintenant un véritable logiciel réseau.