Instruções Aritméticas

João Marcelo Uchôa de Alencar

28 de março de 2023

Adição e Subtração

Multiplicação e Divisão

Operadores Unários

Precedência de Operadores

Programa Completo

Resumo

Adição e Subtração

Já aprendemos:

- ► Carregar dados em um registrador.
- Transferir dados entre localizações de memória.
- Realizar entrada e saída.

O próximo passo são as operações aritméticas. Considerando a sentença em C:

```
sum = num1 + num2;
```


Como seria a versão em assembly x86?

Instrução	Significado
add mem,imm	adicionar constante à memória
add reg,mem	adicionar conteúdo da memória à registrador
add mem,reg	adicionar conteúdo do registrador à memória
add reg,imm	adicionar constante à registrador
add reg,reg	adicionar conteúdo entre registradores

Novamente, não podemos adicionar conteúdo da memória à memória.

```
; sum = num1 + num2
mov eax, num1 ; carregar eax com o conteúdo de num1
add eax, num2 ; adicionar o conteúdo de num2 a eax
mov sum, eax ; armazenar eax em num
```

Considere num1 com 5 e num2 com 7:



A mesma operação poderia ser escrita de outra forma:

```
; inicializar sum com 0
mov
          sum, 0
                         ; carregar eax com num1
mov
          eax, num
add
          sum, eax
                         ; adicionar eax à sum
         eax, num2; carregar eax com num2
mov
          sum, eax ; adicionar eax à sum
add
Equivalente ao código C:
sum = 0;
sum = sum + sum1;
sum = sum + sum2;
```

É bem menos eficiente em termos memória e desempenho.

- O segundo exemplo tem mais instruções, então levará mais tempo para executar.
- O segundo exemplo também é mais complexo em C.
- A maioria dos programadores C pensariam no primeiro exemplo ao fazer uma adição.

Uma maneira de escrever código mais claro é pensar nele em uma linguagem de alto nível (como C) e depois convertê-lo em assembly.

Operação de Subtração

Instrução	Significado
sub mem,imm	subtrair constante da memória
sub reg,mem	subtrair conteúdo da memória do registrador
sub mem,reg	subtrair conteúdo do registrador da memória
sub reg,imm	subtrair constante do registrador
sub reg,reg	subtrair conteúdo de registradores

Novamente, não podemos subtrair conteúdo da memória da memória.

Operação de Subtração

```
Código em C:
difference = num2 - num1;
Em assembly:
mov     eax,num2    ; carregar num2 em eax
sub     eax,num1    ; subtrair num1 de eax
mov     difference,eax    ; armazenar resultado em difference
```

Multiplicação e Divisão

- São mais complexas que adição e subtração.
- Quando adicionamos dois números, é possível que o resultado seja maior que 32 bits:
 - Analogia, $999_{10} + 999_{10} = 1998_{10}$, um dígito a mais no resultado.
 - $111_2 + 111_2 = 1110_2.$
- ► Entretanto, enquanto o resultado da soma for abaixo de 2.147.483.647, estamos livres de problemas.

- Na multiplicação, os limites podem ser atingidos rapidamente:
 - Na analogia, $999_{10} * 999_{10} = 998001_{10}$, duas vezes mais dígitos.
 - $111_2 * 111_2 = 110001_2.$
- Quando multiplicação ocorre, precisamos de espaço para os bits extra.
- Existem diversas instruções de multiplicação.

O desafio dos exercícios deste capítulo é justamente começar usando uma operação mais simples.

- Vamos começar vendo a versão com apenas um operando.
- A instrução mul funciona com números sem sinal. Vamos trabalhar com a instrução imul, que aceita números negativos.

Instrução	Significado	
imul reg	multiplicar eax por inteiro em registrador	
imul mem	multiplicar <i>eax</i> por inteiro em memória	

- O registrador eax deve ser carregado com o multiplicando (implícito).
- O multiplicador deve ser colocado em um registrador ou posição de memória.

- O resultado da instrução imul é colocado no par de registradores edx:eax.
- Isto ocorre porque o resultado da multiplicação pode ser o dobro em bits em relação aos números originais.
- Os bits de mais baixa ordem são colocados em eax e os de mais alta ordem em edx.
- Por enquanto, não vamos multiplicar números cujo produto seja maior que 32 bits.
- Porém é importante notar que, após imul, o conteúdo anterior de edx é apagado.

```
O seguinte código em C:


product = num1 * num2;

Corresponde ao código em assembly:

mov eax,num1. ; carregar eax com o conteúdo de num1
imul num2 ; multiplicar eax por num2
mov product,eax ; guardar o resultado em eax

Novamente, estamos considerando que o valor resultante cabe em 32
bits (eax). Mesmo assim, o conteúdo anterior de edx foi destruído.
```

- Se num1 = 2 e num2 = 5 (ambos positivos):
 - No par *edx:eax*, o 0 no trigésimo primeiro *bit* de *eax* seria copiado para todos os 32 *bits* de *edx*.
 - Número positivo.
- ▶ Se num1 = -2 e num2 = 5 (um dos fatores negativos):
 - No par *edx:eax*, o 1 no trigésimo primeiro *bit* de *eax* seria copiado para todos os 32 *bits* de *edx*.
 - Número negativo.
- A extensão está de acordo com a representação de números negativos por complemento.



O seguinte código em C:

imul ebx

mov

```
product = num1 * 2;
Corresponde ao código em assembly:
mov eax,num1 ; carregar eax com o conteúdo de num1
mov ebx,2 ; carregar ebx com 2
```

; multiplicar eax por ebx

product,eax ; guardar o resultado de eax em product

O registrador ebx não contém mais 2 após a instrução.

- Vamos considerar apenas idiv inicialmente, por funcionar com números negativos.
- O quociente e resto podem ser menores que o número original dividido.

Instrução	Significado	
idiv mem	divide edx:eax por valor na memória	
idiv reg	divide edx:eax por inteiro em registrador	

- O dividendo deve ser colocado em edx:eax antes da divisão.
- Após a instrução, o quociente fica em eax e o resto em edx.
- Agora como é que eu pego um número, constante ou memória, e coloco em edx:eax?


Considere a seguinte sentença em C:

```
answer = number / amount;
```


- Precisamos colocar number em edx:eax.
- Se o número for positivo, basta colocá-lo em eax e colocar 0 em edx.
- Se o número for negativo:
 - ▶ Poderíamos colocar −1 em edx, tornando todos seus bits em 1.
 - Teríamos que fazer um if-then-else se o número fosse negativo ou positivo.
- Existem instruções especiais que propagam o bit de sinal do registrador menor para o maior.

Instrução	Significado	Descrição
cbw	Converte byte em word	Propaga o sinal de <i>al</i> para <i>ax</i>
cwd	Converte <i>word</i> em <i>double</i>	Propaga o sinal de <i>ax</i> para <i>eax</i>
cdq	Converte double em quad word	Propaga o sinal de <i>eax</i> para <i>edx:eax</i>

- No exemplo, precisamos de cdq.
- Se eax contém um -2, o bit de sinal (que é 1) é propagado para edx.



- Se number for 5.
- ► E amount for 2.



- Como faríamos a divisão: answer = number / 2;
- ► Como implementaríamos o operador %, o módulo na linguagem C?

- ightharpoonup Em x-y, o é um operador binário.
- ▶ Já em -y, o é um operador unário.
- Existem outros operadores unários em linguagens de alto nível:
 - Eles costuma fazer a mesma coisa que somar ou subtrair 1.
 - Mas em geral, ocupa menos espaço na memória.

Por exemplo:

$$x = x + 1;$$

 $y = y - 1;$

Pode ser escrito como:

Quando é uma sentença com apenas um operando, não importa de ++ e o -- vem antes ou depois.

Os exemplos anteriores poderiam ser escritos como:

```
add x, 1 sub y, 1
```

Para otimizar a execução, processadores Intel incluem instruções específicas:

Instrução	Instrução
inc reg	dec reg
inc mem	dec mem


São mais rápidas e ocupam menos memória:

```
inc x dec y
```

Qual a diferença nos valores finais de x nos casos abaixo?

$$x = y++;$$
 $x = ++y;$

► Suponha que *y* contenha 2 inicialmente:



► Em C:

$$x = y;$$
 $y = y + 1;$ $x = y;$

► Em *Assembly*:

```
mov eax,y inc y
mov x,eax mov eax,y
inc y mov x, eax
```

Como faríamos com:

$$x = -y;$$

Poderia ser feito com:

Versão otimizada:

```
mov eax,y
neg eax
mov x,eax
```

Instrução	Instrução
neg reg	complemento de 2
	do registrador
neg mem	complemento de 2
	da memória

Perceba que variável y não é negada.

O — unário tem precedência sobre +, -, * e / binários.

► Em C:

$$x = -y + x$$

$$x = -(y + z)$$

► Em Assembly:

mov eax,y
neg eax
add eax,z
mov x, eax

mov eax,y
add eax,z
neg eax
mov x,eax

Para esta sentença em C:

```
answer = num1 - 3 + num2;
```

Qual versão em assembly é correta?

mov eax,num1sub num1,3sub eax,3mov eax,num1add eax,num2add eax,num2mov answer,eaxmov answer,eax

- Uma das versões do slide anterior referencia memória uma vez a mais, perda de desempenho.
- ► Também temos o caso em que a variável *num1* tem seu valor alterado, o que não ocorre na versão em C.
- A versão em C seria:

```
num1 = num1 - 3;

answer = num1 + num2;
```

Na prática, é melhor escrever a sentença em linguagem de alto nível e implementar a versão em assembly tomando cuidado para manter o mesmo significado.

Para esta sentença em C:

```
answer = num1 + 3 * num2;
```

Multiplicação tem precedência maior. Então:

```
mov eax,3; carregar eax com 3
```

add eax, num1 ; adicionar conteúdo de num1 a eax

mov answer, eax ; armazenar conteúdo de eax em answer

```
Para esta sentença em C:
```

```
result = num3 / (num4 - 2);
```

O parênteses altera a precedência. Então:

```
mov ebx,num4 ; carregar ebx com num4
sub ebx,2 ; subtrair 2 de ebx
```

mov eax,num3 ; carregar eax com conteúdo de num3 cdq ; propagar bit de sinal para edx

mov result, eax ; armazena o conteúdo de eax em result

Para esta sentença em C:

$$v = -w + x * y - z++;$$

Perceba que w não deve ser alterado, e z só deve ser atualizado ao final. Então:

```
mov ebx,w
neg ebx
mov eax,x
imul y
add eax,ebx
sub eax,z
mov v,eax
inc z
```

Programa Completo

Programa simples, com E/S e aritmética de inteiros, em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int volts, ohms, amperes;
   printf("\n%s", "Enter the number of volts: ");
   scanf("%d", &volts);
   printf("\n%s", "Enter the number of ohms: ");
   scanf("%d", &ohms);
   amperes = volts / ohms;
   printf("\n%s%d\n\n", "The number of amperes is: ", amperes);
   return 0;
}
```

Programa Completo

```
.686
                                                      .code
       .model flat. c
                                                     main proc
       .stack 100h
                                                          INVOKE printf, ADDR msg1fmt, ADDR msg1
printf PROTO arg1:Ptr Byte, printlist:VARARG
                                                          INVOKE scanf, ADDR in1fmt, ADDR volts
scanf
       PROTO
               arg2:Ptr Byte, inputlist:VARARG
                                                           INVOKE printf, ADDR msg2fmt, ADDR msg2
       .data
                                                          INVOKE scanf, ADDR in1fmt, ADDR ohms
in1fmt byte
               "%d",0
                                                           : amperes = volts / ohms
msg1fmt bvte
               OAh. "%s". 0
                                                          mov eax, volts ; load volts into eax
msg2fmt byte
             "%s".0
                                                          cdq ; extend the sign bit
msg3fmt byte OAh, "%s%d", OAh, OAh, O
                                                          idiv ohms ; divide eax by ohms
msg1
      byte "Enter the number of volts: ".0
                                                          mov amperes, eax ; store eax in amperes
      byte "Enter the number of ohms: ",0
msg2
                                                          INVOKE printf, ADDR msg3fmt, ADDR msg3, amperes
      byte "The number of amperes is: ",0
msg3
                                                           ret.
volts sdword ? ; number of volts
                                                     main endp
ohms
       sdword ? : number of ohms
                                                      end
amperes sdword ? ; number of amperes
```

Resumo

- ► Tenha cuidado para não alterar variáveis que estão à direita de uma atribuição, exceto quando ++ e -- são usados.
- ▶ Lembre-se que edx contém os bits de alta ordem após uma multiplicação.
- ▶ Não esqueça de usar a instrução *cdq* antes da divisão.

Resumo

Siga a precedência de operadores quando implementado sentenças aritméticas:

- Parênteses começando do par mais aninhado.
- Símbolo de menos unários tem precedência maior que multiplicação e divisão.
- Multiplicação e divisão tem precedência maior que adição e subtração.
- Quando empatar, vá da esquerda para a direita.

Resumo

Tenha cuidado com os operadores de incremento e decremento (++ e --):

- Quando sozinhos, não há diferença entre prefixo e pós-fixo.
- Em uma sentença de atribuição, o prefixo é realizado antes da atribuição e o pós-fixo é feito após a atribuição.