Lab7 进程调度

一、实验概述

在本次实验中,我们实现进程调度中的Round-Robin调度算法。

二、实验目的

- 1. 了解进程调度的管理机制
- 2. 了解轮询调度算法的实现

三、实验项目整体框架概述

// Lab7 ---- kern — debug — driver — clock.h — console.c ---- console.h ├── ide.c ├── ide.h ├── intr.c ├── intr.h | |---- kbdreg.h ├— fs swapfs.c swapfs.h init entry.S init.c libs <u> —</u> mm — process ---- entry.S — proc.c — proc.h └── switch.S — schedule default_sched.c | |--- default_sched.h sched.c — sync └── sync.h — syscall

```
syscall.c
  └── syscall.h
└── trap
  — trap.c
  — trapentry.S
  └── trap.h
— libs
— Makefile
— tools
— function.mk
---- kernel.ld
└─ user.ld
— user
---- hello.c
libs —
└── rr.c
```

四、实验内容

- 1. 初始化进程调度相关结构
- 2. 实现RR调度, 并进行测试

五、实验过程概述及相关知识点

本次实验中,我们将实现按照时间片进行轮转调度的RR算法。

之前的调度算法中,我们是执行完一个进程之后,在do_exit()中调度另一个进程,没有实现基于时间片的各种调度算法。在本次实验的代码中,我们将启用时钟中断,时钟中断会按照设定的间隔时间触发中断,中断响应时调用调度算法从而实现基于时间片的进程调度。

第一步. 设置时钟中断

简单来说,时钟中断可以理解为每隔一段时间执行一次的程序。即每隔一段时间,会固定触发一次的中断。在时钟中断的处理时,我们可以完成进程调度,维护相关等操作。

时钟中断需要硬件支持。在ucore中实现时钟中断,我们需要使用:OpenSBI提供的 sbi_set_timer()接口,我们可以通过这个接口传入一个时刻,在这个时刻会触发一次时钟中断。 rdtime 伪指令,读取一个叫做 time 的CSR的数值,表示CPU启动之后经过的真实时间。

需要注意的一点是,我们需要每隔一定时间就触发一次时钟中断,但是通过 sbi_set_timer() 接口每次只能设置一次时钟中断。所以我们在初始化的时候设置第一次时钟中断,在每一次时钟中断的处理中,设置下一次的时钟中断。

时钟中断的准备工作:

```
//libs/sbi.c

//当time寄存器的值为stime_value的时候触发一个时钟中断
void sbi_set_timer(unsigned long long stime_value) {
    sbi_call(SBI_SET_TIMER, stime_value, 0, 0);
}

// kern/driver/clock.c
```

```
//volatile告诉编译器这个变量可能在其他地方被瞎改一通,所以编译器不要对这个变量瞎优化
volatile size_t ticks;
//对64位和32位架构,读取time的方法是不同的
//32位架构下,需要把64位的time寄存器读到两个32位整数里,然后拼起来形成一个64位整数
//64位架构简单的一句rdtime就可以了
//__riscv_xlen是gcc定义的一个宏,可以用来区分是32位还是64位。
static inline uint64_t get_time(void) {//返回当前时间
#if __riscv_xlen == 64
   uint64_t n;
   __asm__ __volatile__("rdtime %0" : "=r"(n));
   return n;
#else
   uint32_t lo, hi, tmp;
   __asm__ _volatile__(
       "1:\n"
       "rdtimeh %0\n"
       "rdtime %1\n"
       "rdtimeh %2\n"
       "bne %0, %2, 1b"
       : "=&r"(hi), "=&r"(lo), "=&r"(tmp));
   return ((uint64_t)hi << 32) | lo;
#endif
}
```

时钟中断的初始化:

```
// Hardcode timebase
static uint64_t timebase = 100000;

void clock_init(void) {
    // sie这个CSR可以单独使能/禁用某个来源的中断。默认时钟中断是关闭的
    // 所以我们要在初始化的时候,使能时钟中断
    set_Csr(sie, MIP_STIP); // enable timer interrupt in sie
    //设置第一个时钟中断事件
    clock_set_next_event();
    // 初始化一个计数器,每次产生时钟中断tick+1
    ticks = 0;

cprintf("setup timer interrupts\n");
}
//设置时钟中断: timer的数值变为当前时间 + timebase 后,触发一次时钟中断
void clock_set_next_event(void) { sbi_set_timer(get_time() + timebase); }
```

时钟中断的处理:

```
void interrupt_handler(struct trapframe *tf) {
    //...
    switch (cause) {
        //...
        case IRQ_S_TIMER:
            clock_set_next_event();//发生这次时钟中断的时候,我们要设置下一次时钟中断
            //完成进程调度等工作
            break;
        //...
}
```

第二步. 设置进程调度的相关数据结构

管理进程调度的抽象类

进程调度中我们使用一个抽象类来完成的进程调度的管理。在这个类中我们需要定义以下数据结构和函数:

```
struct sched_class {
    // 调度类的名字
    const char *name;

    // 初始化函数,完成初始化运行队列的任务
    void (*init)(struct run_queue *rq);

    // 把进程放入运行队列
    void (*enqueue)(struct run_queue *rq, struct proc_struct *proc);

    // 把进程从运行队列中移除
    void (*dequeue)(struct run_queue *rq, struct proc_struct *proc);

    // 选择下一个要执行的进程
    struct proc_struct *(*pick_next)(struct run_queue *rq);

    // 每次时钟中断应该完成的操作
    void (*proc_tick)(struct run_queue *rq, struct proc_struct *proc);
};
```

运行队列

在调度类中,我们会有一个链表管理就绪的进程(之前我们的有一个管理所有进程的链表,这里是只管理可以运行的进程的链表),这个链表我们称之为运行队列。一个进程wakeup_proc()时,会被设置成Runnable并且被enqueue。当进程分到时间片开始运行时会被移除出队列。当进程时间片执行结束且进程状态仍为Runnable时会被重新加入队尾。

```
struct run_queue {
    // 保存着链表头指针
    list_entry_t run_list;

    // 运行队列中的线程数
    unsigned int proc_num;

    // 最大的时间片大小
    int max_time_slice;
};
```

进程控制块中的相关改动

我们在进程控制块中增加了指向运行队列的指针,存放在运行队列的表项以及进程剩余的时间片。

```
struct proc_struct {
    // ...
    // 表示这个进程是否需要调度
    volatile bool need_resched;
    // run queue的指针
```

```
struct run_queue *rq;

// 与这个进程相关的run queue表项
list_entry_t run_link;

// 这个进程剩下的时间片
int time_slice;
};
```

第三步. RR算法的实现

RR调度算法非常简单。它为每一个进程维护了一个最大运行时间片。当一个进程运行够了其最大运行时间片那么长的时间后,调度器会把它标记为需要调度,并且把它的进程控制块放在队尾,重置其时间片。这种调度算法保证了公平性,每个进程都有均等的机会使用CPU。

enqueue 操作: RR算法把需要入队的进程放在调度队列的尾端,并且如果这个进程的剩余时间片为 0 (刚刚用完时间片被收回),则需要将剩余时间片设为最大时间片。

```
static void
RR_enqueue(struct run_queue *rq, struct proc_struct *proc) {
    list_add_before(&(rq->run_list), &(proc->run_link));
    if (proc->time_slice == 0 || proc->time_slice > rq->max_time_slice) {
        proc->time_slice = rq->max_time_slice;
    }
    proc->rq = rq;
    rq->proc_num ++;
}
```

dequeue 操作:将相应的项从队列中删除

```
static void
RR_dequeue(struct run_queue *rq, struct proc_struct *proc) {
   assert(!list_empty(&(proc->run_link)) && proc->rq == rq);
   list_del_init(&(proc->run_link));
   rq->proc_num --;
}
```

pick_next 操作:选取队列头的表项,获得对应的进程控制块

```
static struct proc_struct *
RR_pick_next(struct run_queue *rq) {
    list_entry_t *le = list_next(&(rq->run_list));
    if (le != &(rq->run_list)) {
        return le2proc(le, run_link);
    }
    return NULL;
}
```

proc_tick 函数: 这个函数会在时钟中断时被调用。对当前正在运行的进程的剩余时间片减一。如果在减一后,如果剩余时间片为0,那么我们就把这个进程标记为"需要调度",这样在中断处理结束之后,在内核会判断进程是否需要调度的时候,进行调度:

```
static void
RR_proc_tick(struct run_queue *rq, struct proc_struct *proc) {
    if (proc->time_slice > 0) {
        proc->time_slice --;
    }
    if (proc->time_slice == 0) {
        proc->need_resched = 1;
    }
}
```

第四步. 测试RR算法

在上一次的实验中,我们在user_main执行了一个简单的Hello程序,只进行了输出操作。在本次实验中,我们将执行另一个用户程序,命名为RR,在这个程序我们完成测试。在RR用户程序中,我们会执行fork系统调用,创建多个子进程,我们会控制每个进程的运行时间大于多个时间片,保证我们的测试效果。


实现流程:

```
//用户程序中的主函数内容
int i,time;
memset(pids, 0, sizeof(pids));
for (i = 0; i < TOTAL; i ++) {
   acc[i]=0;
    if ((pids[i] = fork()) == 0) {
        acc[i] = 0;
        while (1) {
            spin_delay();//自旋延迟,就是进进行一些运算操作
           ++ acc[i];
           if(acc[i]%4000==0) {
               if((time=gettime_msec())>MAX_TIME) {
                    cprintf("child pid %d, acc %d, time
%d\n",getpid(),acc[i],time);
                    exit(acc[i]);
               }
            }
        }
   if (pids[i] < 0) {
        goto failed;
   }
}
cprintf("main: fork ok, now need to wait pids.\n");
for (i = 0; i < TOTAL; i ++) {
    status[i]=0;
    waitpid(pids[i],&status[i]);
    cprintf("main: pid %d, acc %d, time %d\n",pids[i],status[i],gettime_msec());
cprintf("main: wait pids over\n");
return 0;
```

首先我们在user_main(在这里我们称之为父进程)中调用fork产生五个子进程,这里子进程的编号为3,4,5,6,7。注意,这个时候代码中的含fork语句的if条件为假,主进程会执行到 cprintf("main: fork ok,now need to wait pids.\n");。

主进程会第一次调用waitpid,这时候主进程会找到pids[0]=3对应的进程,判断是否为僵尸状态,如果为僵尸状态则会收回他的资源,wait结束。如果不是僵尸状态,父进程进入休眠状态,调用schedule函数,调度到子进程。

这时候3号子进程开始执行,3号子进程会在fork语句的位置开始执行,此时fork返回值为0,这时候就会进入到循环了!由于我们的子进程运行的时间大于一个时间片,每次时钟中断剩余的时间片就会-1,如果为零,则会设置为需要调度的状态,在trap.c中的trap函数中会进行调度。这时候就调度到4号进程。重复这个过程。3,4,5,6,7,3,4,5,6,7,……(RR调度算法)。直到某一个进程执行结束,由于我们创建的子进程是相同的,这里是3号进程最先执行结束。进程最后会进入do_exit函数,设置自己的状态为僵尸状态,唤醒父进程,将父进程插入到运行队列,然后进行调度。这里调度到其他进程,要么执行一个时间片大小,要么进程执行结束,然后进行调度。经过几次调度,会调度到父进程,父进程这时候还在wait系统调用中,父进程会重复刚才的判断过程,这时候子进程为僵尸状态了,收回其资源,wait()结束。



每次wait,进程会收回一个进程的资源。父进程会重复执行5次wait,直到收回所有子进程的资源,然后父进程返回,执行结束。

六、本节知识点回顾

在本次实验中,你需要了解以下知识点:

- 1. 如何设置时钟中断
- 2. 基于时间片的RR调度算法实现

七、下一实验简单介绍

下一次实验,我们会了解同步互斥的相关内容。