BPF





▶ eBPF 是 extended BPF 的简称,而 BPF 的全称是 Berkeley Packet Filter, 即伯克利报文过滤器,它的设计思想来源于 1992 年的一篇论文"The BSD packet filter: A New architecture for user-level packet capture"(《BSD数据包过滤器:一种用于用户级数据包捕获的新体系结构》)。最初,BPF 是在 BSD 内核实现的,后来,由于其出色的设计思想,其他操作系统也将其引入,包括 Linux。

The BSD Packet Filter: A New Architecture for User-level Packet Capture*

Steven McCanne[†] and Van Jacobson[†] Lawrence Berkeley Laboratory One Cyclotron Road Berkeley, CA 94720 mccanne@ee.lbl.gov, van@ee.lbl.gov

December 19, 1992


Abstract

Many versions of Unix provide facilities for user-level packet capture, making possible the use of general purpose workstations for network monitoring. Because network monitors run as user-level processes, packets must be copied across the kernel/user-space protection boundary. This copying can be SunOS, the Ultrix Packet Filter[2] in DEC's Ultrix and Snoop in SGI's IRIX.

These kernel facilities derive from pioneering work done at CMU and Stanford to adapt the Xerox Alto 'packet filter' to a Unix kernel[8]. When completed in 1980, the CMU/Stanford Packet Filter, CSPF, provided a much needed and widely used facility. However on today's machines its performance, and



BPF架构原理图(来自论文原图):



BPF是作为内核报文传输路径的一个旁路存在的,当报文到达内核驱动程序后,内核在将报文上送协议栈的同时,会额外将报文的一个副本交给 BPF。之后,报文会经过 BPF内部逻辑的过滤(这个逻辑可以自己设置),然后最终送给用户程序(比如 tcpdump)。



BPF的实现有哪些?

用户态自定义的过滤程序

```
#include <netpacket/packet.h>
 #include <linux/filter.h>
 define OP_LDH (BPF_LD | BPF_H
                                  BPF ABS)
 define OP_LDB (BPF_LD | BPF_B
                                  BPF ABS)
 define OP JEQ (BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K)
 define OP RET (BPF RET | BPF K)
 static struct sock filter bpfcode[6] = {
    { OP_LDH, 0, 0, 12
    OP_LDB, 0, 0, 23
    { OP JEQ, 0, 1, IPPROTO TCP }, // jeq #0x6, L4, L5
    { OP_RET<mark>, 0, 0, 0</mark>
                              }, // ret #0x0
    { OP RET, 0, 0, -1,
};
int main(int argc, char **argv)
    sock = socket(AF PACKET, SOCK RAW, httons(ETH P ALL));
      (setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_ATTACH FILTER, \
       &bpf, sizeof(bpf))) {
       perror("setsockopt ATTACH FILTER");
```

call

通过setsockopt()系统调用将BPF指令注入内核

BPF虚拟机 run_filter

Enable no 内核解释器 interpreter sk_run_filter()

JIT解释器


核心的实现就是模拟了一套简单的 处理器,由累加器、索引寄存器、 小块内存、PC组成。

```
unsigned int sk run filter(struct sk buff *skb, \
                   struct sock filter *filter, int flen)
   struct sock filter *fentry; /* We walk down these */
   void *ptr;
   u32 A = 0;
   u32 X = 0;
   u32 mem[BPF MEMWORDS];
   u32 tmp;
   int k;
   int pc;
   for (pc = 0; pc < flen; pc++) {</pre>
       fentry = &filter[pc];
       switch (fentry->code) {
       case PPF ALU|BPF ADD|BPF X:
           A += X;
          se BPF ALU|BPF SUB|BPF X:
           A -= X;
       case BPF ALU BPF SUB BPF K:
           A -= fentry->k;
       case BPF ALU BPF MUL BPF X:
           A *= X;
```






扩展的BPF机制(eBPF)技术架构图



BPF运行时结构

Linux BPF运行时各模块示意图:



BPF虚拟机的实现既包括一个解释器, 又包括一个JIT编

译器:JIT编译器负责生成处理器可直接执行的机器指令



BPFvs eBPF: 扩展的BPF扩展了什么?

1. eBPF的常规项扩展

对比项	经典BPF	扩展版BPF
寄存器数量	2个:寄存器A和寄存器X	10个:R0~R9, 此外R10 是只读的帧指针寄存器
寄存器宽度	32位	64位
存储	16个内存槽位:M[0-15]	512字节大小的栈空间, 外加无限制的映射型存 储 Map
受限的内核 调用	非常受限,JIT专用	可用,通过BPF_CALL指令
支持的事件类型	网络数据包,seccomp- BPF	网络数据包,内核函数, 用户态函数,跟踪点,用 户态标记,PMC

在x86_64上,所有寄存器都一一映射到硬件寄存器。例如,x86_64的 JIT编译器可以将它们映射为:

RO - rax

R1 - rdi

R2 - rsi

R3 - rdx

R4 - rcx

R5 - r8

R6 - rbx

R7 - r13

R8 - r14

R9 - r15

R10 – rbp



BPFvs eBPF: 扩展的BPF扩展了什么?

2. 指令集扩展

名称	类型	来源	编号	描述
BPF_LD	指令 类	经典版	0x00	加载
BPF_LDX	指令 类	经典版	0x01	加载到X
BPF_ST	指令 类	经典版	0x02	存 储
BPF_STX	指令 类	经典版	0x03	存储到X
BPF_JMP	指令类	经典版	0x05	跳转
BPF_RET	指令 类	经典版	0x06	返回
BPF_ALU64	指令 类	扩展版	0x07	ALU64位
BPF_DW	大小	扩展版	0x18	64位双字
BPF_MOV	ALU/跳跃操作	扩展版	0xb0	寄存器 间移动
BPF_K	ALU/跳跃操作	扩展版	0x00	现值操作符
BPF_REG_1	寄存器编号	扩展版	0x01	1号寄存器

缩写解释:

LD:加载

LDX: 从寄存器加载

ST:存储

STX:存储到寄存器

JMP: 跳转

MOV:移动

BPF的基础设施

BPF 不仅仅是一个指令集,它还提供了围绕自身的一些基础设施,例如:


- ➤ BPF存储对象:BPF map
- ▶ BPF辅助函数(helper function):可以更方便地利用内核功能或与内核交互
- ▶ 尾调用(tail call):高效地调用其他 BPF 程序
- ➤ 安全加固原语(security hardening primitives):bpf_spin_lock(lock)、bpf_spin_unlock(lock)
- ▶ 用于钉住(pin)对象(例如 map、程序)的伪文件系统:BPF sysfs(sys/fs/bpf)
- ▶ LLVM 提供了一个 BPF 后端(back end): 因此使用 clang 这样的工具就可以将 C 代 码编译成 BPF 对象文件(object file),最后生成BPF字节码



如何理解BPF的指令集?

BPF指令集区别于通用的X86和ARM指令集。

- ▶ BPF指令集采用虚拟指令集规范。BPF指令集中的指令类似于汇编,如汇编的无条件跳转指令为jmp, 而BPF指令集中则为BPF JMP。
- ➤ X86和ARM指令集,每一条指令对应的是一条特定的逻辑门电路。






BPF虚拟机与BPF指令集

了解BPF指令集有什么用?

➤ 更好的理解BPF虚拟机如何工作



BPF虚拟机可看作解释器。在eBPF机制的架构图里,BPF虚拟机做的就是解释器的工作。


```
/* 64 bix ALU operations */
       [BPF_ALU64
                   BPF ADD \mid BPF X] = \&ALU64 ADD X,
       [BPF ALU64
                   BPF ADD | BPF K] = &&ALU64 ADD K,
       BPF ALU64
                   BPF SUB | BPF X] = \&\&ALU64 SUB X,
       [BPF ALU64
                   BPF SUB | BPF K] = &&ALU64 SUB K,
       [BPF_ALU64
                   BPF\_AND \mid BPF\_X] = \&\&ALU64\_AND\_X,
       [BPF_ALU64
                   BPF AND \mid BPF K] = \&ALU64 AND K,
       [BPF ALU64
                   BPF OR | BPF X] = &&ALU64 OR X,
                   BPF OR | BPF K| = &&ALU64 OR K,
       [BPF ALU64
       [BPF ALU64
                   BPF LSH | BPF X] = \&ALU64 LSH X,
       [BPF ALU64
                   BPF LSH | BPF K] = \&\&ALU64 LSH K,
       [BPF_ALU64
                   BPF_RSH \mid BPF_X] = \&\&ALU64_RSH_X,
       [BPF ALU64
                   BPF RSH | BPF K] = &&ALU64 RSH K,
       [BPF_ALU64
                   BPF XOR | BPF X] = \&\&ALU64 XOR X,
       [BPF ALU64
                   BPF XOR | BPF K] = &&ALU64 XOR K,
       [BPF ALU64
                   BPF_MUL | BPF_X] = &&ALU64_MUL_X,
       [BPF_ALU64
                   BPF_MUL | BPF_K] = &&ALU64_MUL_K,
       [BPF_ALU64
                   BPF MOV \mid BPF X] = \&ALU64 MOV X,
       [BPF ALU64
                   BPF MOV | BPF K] = &&ALU64 MOV K,
       [BPF ALU64
                   BPF ARSH | BPF X] = \&ALU64 ARSH X,
       [BPF_ALU64
                   BPF\_ARSH \mid BPF\_K] = \&\&ALU64\_ARSH\_K,
       [BPF ALU64
                   BPF DIV | BPF X] = &&ALU64 DIV X,
       [BPF_ALU64
                   BPF_DIV | BPF_K] = &&ALU64_DIV_K,
                   BPF MOD | BPF X] = \&ALU64 MOD X,
       [BPF ALU64
       [BPF ALU64
                   BPF MOD | BPF K] = &&ALU64 MOD K,
       [BPF ALU64
                   BPF NEG] = &&ALU64 NEG,
       . . .
   };
```



BPF指令集与BPF字节码

什么是字节码?

▶ 字节码也是一种 可以被执行的 "机器码"、只不 过被虚拟机执行。 之所以称之为字 节码, 是指这里 面的操作码 (opcode) 是一个 字节长。一般机 器指令由操作码 和操作数组成. 字节码(虚拟的机 器码)也是由操作 码 (opcode) 和 操 作数(op)组成。 对于字节码. 它 是按照一套虚机 指令集格式来组 织。



.class文件 (java字节码文件)

cafe babe 0000 0034 0017 0003 0014 0700 1507 0016 6265 7241 0100 0149 0100 3e01 0003 2829 5601 0004 0f4c 696e 654e 756d 6265 0100 124c 6f63 616c 5661

字节码文件看 似混乱无章 其实它是符合 一定的结构规 范的。

反编译

```
public int sum();
 descriptor: ()I
 flags: ACC_PUBLIC
 Code:
   stack=2, locals=3, args_size=1
      0: iconst 2
      1: istore_1
      2: aload_0
      3: getfield
      6: iload_1
      7: iadd
      8: istore_2
      9: iload_2
      10: ireturn
```



BPF指令集与BPF字节码

BPF字节码

```
# bpftrace -v biolatency.bt
Attaching 4 probes...
Program ID: 677
                              用类似于汇编指令的方式让人类能理解
Bytecode:
                              这个字节码的含义
0: (bf) r6 = r1
  (b7) r1 = 29810
   (6b) * (u16 *) (r10 -4) = r1
   (b7) r1 = 1635021632
   (63) * (u32 *) (r10 - 8) = r1
   (b7) r1 = 20002
   (7b) * (u64 *) (r10 -16) = r1
   (b7)
       r1 = 0
   (73) * (u8 *) (r10 -2) = r1
   (18) r7 = 0xffff96e697298800
    (85) call bpf get smp processor id#8
11:
12:
    (bf) r4 = r10
13:
    (07) r4 += -16
14:
   (bf) rl = r6
   (bf) r2 = r7
15:
16:
    (bf) r3 = r0
17:
   (b7) r5 = 15
18: (85) call bpf_perf_event_output#25
19: (b7) r0 = 0
20: (95)
        exit
[...]
```




BPF指令集与BPF字节码

由BPF指令如何变为BPF字节码?

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    struct bpf_insn prog[] = {
        BPF_MOV64_IMM(BPF_REG_1, 0xa21),
        BPF_STX_MEM(BPF_H, BPF_REG_10, BPF_REG_1, -4),
        BPF_MOV64_IMM(BPF_REG_1, 0x646c726f),
        ...
    BPF_EXIT_INSN(),
    };
    ...
    return 0;
}
```

使用BPF指令宏将BPF程序声明为prog数组

名称	编号
BPF_ALU64	0X07
BPF_MOV	0xb0
BPF_K	0x00






扩展的BPF(eBPF)指令格式

eBPF指令格式:

操作码	目标寄存器	源寄存器	有符号偏移量	有符号立即常量
8位	8位	8位	16位	32位

eBPF指令格式的定义:





BPF虚拟机 (内核解释器)

BPF虚拟机解码(decode)并执行(execute)

```
BPF ALU64 | BPF MOV | BPF K = 0xb7
```

```
* Decode and execute eBPF instructions.
 static unsigned int __bpf_prog_run(void *ctx, const struct bpf_insn *insn)
     static const voi *jumptable[256] = {
         [BPF_ALU64 | BPF_MOV | BPF_K] = &&ALU64_MOV_K,
 #undef ALU
     ALU64 MOV K:
        DST = IMM;
        CONT:
        return 0;
     DST
                IMM
   目的地
                 立即数
(目标寄存器)
                 (常量)
```

```
# bpftrace -v biolatency.bt
Attaching 4 probes ...
Program ID: 677
Bytecode:
0: (bf) r6 = r1
1: (b7) r1 = 29810
2: (6b) * (u16 *) (r10 -4) = r1
3: (b7) r1 = 1635021632
4: (63) * (u32 *) (r10 -8) = r1
5: (b7) r1 = 20002
6: (7b) * (u64 *) (r10, -16) = r1
7: (b7) r1 = 0
8: (73) * (u8 *) (r10 -2) = r1
9: (18) r7 = 0xffff96e697298800
11: (85) call bpf get smp processor id#8
12: (bf) r4 = r10
13: (07) r4 += -16
14: (bf) r1 = r6
15: (bf) r2 = r7
16: (bf) r3 = r0
17> (b7) r5 = 15
18: (85) call bpf perf event output#25
19: (b7) r0 = 0
20: (95) exit
[...]
```



BPF程序的编译、加载和运行




平台机器码



BPF系统调用:bpf()

bpf()系统调用的作用

- ➤ 加载BPF程序
- ▶ 操作Map(增、删、改、查)



Kernel/bpf/syscall.c

```
SYSCALL DEFINE3(bpf, int, cmd, union bpf attr user *, uattr, unsigned int, size)
    switch (cmd) {
    case BPF MAP CREATE:
        err = map_create(&attr);
    case BPF_MAP_LOOKUP_ELEM:
        err = map lookup elem(&attr);
    case BPF MAP UPDATE ELEM:
        err = map_update_elem(&attr);
    case BPF_MAP_DELETE_ELEM:
        err = map_delete_elem(&attr);
    case BPF MAP GET NEXT KEY:
        err = map_get_next_key(&attr);
    case BPF_PROG_LOAD:
        err = bpf_prog_load(&attr);
        break;
    case BPF_OBU_PIN:
        err = bpf_obj_pin(&attr);
    case BPF_OBJ_GET:
        err = bpf_obj_get(&attr);
    case BPF PROG ATTACH:
        err = bpf_prog_attach(&attr);
    case BPF_PROG_DETACH:
        err = bpf prog detach(&attr);
    case BPF MAP LOOKUP AND DELETE ELEM:
        err = map_lookup_and_delete_elem(&attr);
        break; 4
    return err;
```



bpf描述符(bpf prog)、BPF程序类型、BPF存储类型

每一个 load 到内核的 eBPF 程序都有一个 fd 会返回给用户,它对应一个 bpf_prog结构。

```
struct bpf_prog {
            pages; / Number of allocated pages //
   u16
            jited:1,
   u16
            is func:1, / program is a bpf function //
            kprobe_override:1, /* Do we override a kprobe? */
            has callchain buf:1; /* callchain buffer allocated? */
   enum bpf_prog_type type; /* Type of BPF program */ //当前bpf程序的类型(kprobe/tracepoint/perf_event...)
   enum bpf attach type expected attach type; /* For some prog types */ // 程序包含 bpf 指令的数量
   u32
                          /* Number of filter blocks */
            len;
   u32
            jited len;
            tag[BPF TAG SIZE];
   u8
   struct bpf prog aux *aux; / Auxiliary fields / // 主要用来辅助 verifier 校验和转换的数据
   struct sock fprog kern *orig prog;
                                    /* Original BPF program */
   unsigned int (*bpf func)(const void *ctx, const struct bpf insn *insn); /* Instructions for interpreter */
                                         // 运行时BPF程序的入口。如果JIT转换成功,这里指向的就是BPF程序JIT转换后的映像;
                                         // 否则这里指向内核解析器(interpreter)的通用入口 bpf prog run()
   union {
      struct sock filter insns[0];
                                // 从用户态拷贝过来的。BPF程序原始指令的存放空间
      struct bpf insn insnsi[0];
   };
};
```



- 在 eBPF 中,用户可以用 C 语言编写最后需要在内核空间运行的代码,clang 编译器会将需要灌入到内核的代码编译成 .o 文件(BPF字节码包含于其中),之后用户可以通过编写用户空间程序,载入 .o 文件, 完成内核空间程序的注入。
- eBPF **既支持在内核源**码树编译,也支持使用 bcc **脱离源**码树编译。**以使用内核源**码树编译为例。
- **在内核代**码的 samples/bpf 目录,有很多现成的例子,这里选择 sockex1。**在此目**录下执行 make **就可**以编译所有**例子**。





函数 bpf_prog1 被 SEC("socket1") 修饰, 它表示该函数 会被编译到名为 socket1 的 section中.

#define SEC(NAME) attribute ((section(NAME), used))


统计各个协议报文的数据量

sockex1 kern.c

```
nclude <uapi/linux/if ether.h>
 include <uapi/linux/if packet.h>
 include <uapi/linux/ip.h>
 include "bpf helpers.h"
struct bpf map def SEC("maps") my map = {
    .type = BPF MAP TYPE ARRAY,
    .key_size = sizeof(u32),
    .value size = sizeof(long),
    .max entries = 256,
SEC("socket1")
int bpf progl(struct sk buff *skb)
    int index = load byte(skb, ETH HLEN + offsetof(struct iphdr, protocol));
    long *value;
    if (skb->pkt type != PACKET OUTGOING)
    value = bpf map lookup elem(&my map, &index);
    if (value)
        __sync_fetch_and_add(value, skb->len);
    return 0:
char license[] SEC("license") = "GPL";
```

```
sockex1 user.c
```

```
int main(int ac, char **argv)
   char filename[256];
   FILE *f;
    int i, sock;
    snprintf(filename, sizeof(filename), "%s_kern.o", argv[0]);
    /* <u>装载文件 sockex1 kern.o</u>*/
      (load bpf file(filename)) {
       printf("%s", bpf_log_buf);
   for (i = 0; i < 5; i++) {
        long long tcp cnt, udp cnt, icmp cnt;
        int key;
       key = IPPROTO TCP;
       assert(bpf map lookup elem(map fd[0], &key, &tcp cnt) == 0);
        sleep(1);
```



Makefile → clang+LLVM编译

sockex1 kern.o

BPF字节码文件

通过bpf()系统调用将字节码文件注入到内核中

Linux内核



扫描时关心的 section 的名字的前缀

```
load_bpf_file
 - do load bpf file
int do load bpf file(const char *path, fixup map cb fixup map)
   fd = open(path, O RDONLY, 0);
   for (i = 1; i < ehdr.e shnum; i++) {
       if (memcmp(shname, "kprobe/", 7) == 0 ||
           memcmp(shname, "kretprobe/", 10) == 0/
           memcmp(shname, "tracepoint/", 11) = 0 |
           memcmp(shname, "xdp", 3) == 0
           memcmp(shname, "perf_event", 10) == 0 |
           memcmp(shname, "socket", 6) = 0 |
           memcmp(shname, "cgroup/", 7 == 0
           memcmp(shname, "sockops", 7) == 0
           memcmp(shname, "sk skb", 6) == 0) {
           ret = load and attach(shname, data->d buf,
                         data->d size);
           if (ret != 0)
               goto done;
```

do_load_bpf_file 会将输入的 .o 文件作为 ELF 格式文件的逐个 section 进行分析,如 section 的名字是特殊的(比如"socket"),那么就会将这个section 的内容作为 load and attach() 的参数。

```
tatic int load and attach(const char *event, struct bpf insn *prog, int size)
    bool is/socket = strncmp(event, "socket", 6) == 0;
       (is socket) {
        prog type = BPF PROG TYPE SOCKET FILTER;
    fd = bpf load program(prog type, prog, insns cnt, license, kern version,
                             bpf log buf, BPF LOG BUF SIZE);
bpf load program
   -- bpf load program name
int bpf load program name(enum bpf prog type type, const char *name,
             const struct bpf insn *insns,
             size t insns cnt, const char *license,
              u32 kern version, char *log buf,
             size t log buf sz)
    int fd;
    union bpf attr attr;
    u32 name len = name ? strlen(name) : 0;
    attr.prog_type = type;
    attr.insn_cnt = (__u32)insns_cnt;
    attr.insns = ptr to u64(insns);
    attr.license = ptr to u64(license);
    attr.kern version = kern version;
    memcpy(attr.prog name, name, min(name len, BPF OBJ NAME LEN - 1));
    fd = sys bpf(BPF PROG LOAD, &attr, sizeof(attr));
    if (fd >= 0 | !log buf | !log buf sz)
        return fd;
```



```
SYSCALL DEFINE3(bpf, int, cmd, union bpf attr user *, uattr, unsigned int, size)
    . . . . . .
    case BPF PROG LOAD:
        err = bpf prog load(&attr);
 static int bpf prog load(union bpf attr *attr)
    struct bpf prog *prog;
    prog = bpf prog alloc(bpf prog size(attr->insn cnt), GFP USER);
    /* 将 bpf 虚拟机指令从用户空间拷贝到内核空间 */
    copy from user(prog->insns, u64 to user ptr(attr->insns), bpf prog insn size(prog));
    err = bpf check(&prog, attr);
    err = bpf prog new fd(prog);
    return err;
```

```
SYSCALL DEFINE®
 Fine SYSCALL DEFINEO(sname)
  SYSCALL METADATA( ##sname, 0);
  asmlinkage Long sys ##sname(void);
  ALLOW ERROR INJECTION(sys ##sname, ERRNO);
  asmlinkage Long sys ##sname(void)
lefine SYSCALL DEFINE1(name, ...) SYSCALL DEFINEx(1, ##name, VA ARGS
 Fine SYSCALL DEFINE2(name, ...) SYSCALL DEFINEx(2, ##name, VA ARGS
 efine SYSCALL DEFINE3(name, ...) SYSCALL DEFINEx(3, ##name, VA ARGS
define SYSCALL DEFINE4(name, ...) SYSCALL DEFINEX(4, ##name, VA ARGS
define SYSCALL DEFINES(name, ...) SYSCALL DEFINEx(5, ##name, VA ARGS
define SYSCALL DEFINE6(name, ...) SYSCALL DEFINEx(6, ##name, VA ARGS
MAXARGS 6
lefine SYSCALL DEFINEx(x, sname, ...)
 SYSCALL METADATA(sname, x, VA ARGS )
  SYSCALL DEFINEX(x, sname, VA ARGS )
```

BPF虚机机执行的时机

BPF程序指令何时执行?

▶ eBPF 程序指令都是在内核的特定 Hook 点执行,不同类型的程序有不同的钩子,有不同的上下文(ctx)

将指令 load **到内核**时,**内核会**创建 bpf_prog **存**储指令,**但只是第一步,成功运行**这些指令还需要完成以**下两个步**骤:

- ➢ 将 bpf_prog 与内核中的特定 Hook 点关联起来,也就是将BPF程序挂到钩子上。
- ▶ 在 Hook 点被访问到时,取出 bpf_prog,执行这些指令。

(举例:若某个kprobe探测点的内核地址attach**了一段BPF程序后,当内核**执行到这个地址时发生陷入 (trap),唤醒kprobe**的回**调函数,**后者又会触**发attach**的**BPF程序执行。

/include/uapi/linux/bpf.h

```
enum bpf_prog_type {
    BPF PROG TYPE UNSPEC,
    BPF_PROG_TYPE_SOCKET_FILTER,
    BPF_PROG_TYPE_KPROBE,
    BPF_PROG_TYPE_SCHED_CLS,
    BPF PROG TYPE SCHED ACT,
    BPF PROG TYPE TRACEPOINT,
    BPF PROG TYPE XDP,
    BPF PROG TYPE PERF EVENT,
    BPF PROG TYPE CGROUP SKB,
    BPF PROG TYPE CGROUP SOCK,
    BPF PROG TYPE LWT IN,
    BPF PROG TYPE LWT OUT,
    BPF_PROG_TYPE_LWT_XMIT,
    BPF_PROG_TYPE_SOCK_OPS,
    BPF_PROG_TYPE_SK_SKB,
    BPF PROG TYPE CGROUP DEVICE,
```

BPF程序类型介绍

描述
用于内核 动态插桩点kprobes
用于内核静 态跟踪点
用于perf_events,包括PMC
•••
用于挂载到网络套接字上(最早的BPF使用场景)
用于流量控制分类
用于XDP(eXpress Data Path)程序
•••



BPF存储类型(Map)

/include/uapi/linux/bpf.h

```
enum bpf_map_type {
    BPF_MAP_TYPE_UNSPEC,
    BPF_MAP_TYPE_HASH,
    BPF MAP TYPE ARRAY,
    BPF_MAP_TYPE_PROG_ARRAY,
    BPF_MAP_TYPE_PERF_EVENT_ARRAY,
    BPF MAP TYPE PERCPU HASH,
    BPF_MAP_TYPE_PERCPU_ARRAY,
    BPF MAP TYPE STACK TRACE,
    BPF MAP TYPE CGROUP ARRAY,
    BPF_MAP_TYPE_LRU_HASH,
    BPF_MAP_TYPE_LRU_PERCPU_HASH,
    BPF_MAP_TYPE_LPM_TRIE,
    BPF_MAP_TYPE_ARRAY_OF_MAPS,
    BPF_MAP_TYPE_HASH_OF_MAPS,
    BPF_MAP_TYPE_DEVMAP,
    BPF_MAP_TYPE_SOCKMAP,
    BPF_MAP_TYPE_CPUMAP,
    BPF_MAP_TYPE_XSKMAP,
    BPF_MAP_TYPE_SOCKHASH,
    BPF_MAP_TYPE_CGROUP_STORAGE,
    BPF_MAP_TYPE_REUSEPORT_SOCKARRAY,
};
```

BPF存储类型(Map)

bpf_map_type	描述
BPF_MAP_TYPE_HASH	用于哈希表的 Map类型:保存key/value 对
BPF_MAP_TYPE_ARRAY	数 组类型
BPF_MAP_TYPE_PERF_EVENT_ARRAY	到perf_event环形缓冲区的接口, 用于将记录发送到用户空间
BPF_MAP_TYPE_PERCPU_HASH	一个基于每CPU单独维护的更快哈希表
BPF_MAP_TYPE_PERCPU_ARRAY	一个基于每CPU单独维护的更快数组
BPF_MAP_TYPE_STACK_TRACE	调用栈存储,使用栈ID进行索引
BPF_MAP_TYPE_STACK	调用栈存储


BPF辅助函数

BPF程序不能随意调用内核函数,内核专门提供了BPF可以调用的函数

BPF辅助函数	描述
<pre>bpf_map_lookup_elem(map, key)</pre>	在map中查找键值key,并返回它的值(指针)
<pre>bpf_map_delete_elem(map, key)</pre>	根据key值删除map中对应的元素
bpf_ktime_get_ns()	返回系统启动后的时长,单位ns
bpf_trace_printk(fmt, fmt_size,)	向TraceFS的pipe文件中写入 调试信息
	•••



如何使用BPF:BPF编程



```
#include <stdio.h>
#include <linux/version.h>
#include <bpf/bpf.h>
. . .
int main(int argc, char *argv[])
    struct bpf_insn prog[] = {
        BPF_MOV64_IMM(BPF_REG_1, 0xa21),
        BPF_STX_MEM(BPF_H, BPF_REG_10, BPF_REG_1, -4),
        BPF MOV64 IMM(BPF REG 1, 0x646c726f),
        BPF_EXIT_INSN(),
    };
    . . .
    size_t insns_cnt = sizeof(prog) / sizeof(struct bpf_insn);
    int prog_fd = bpf_load_program(BPF_PROG_TYPE_KPROBE, prog, insns_cnt,
                                    "GPL", LINUX_VERSION_CODE,
                                    bpf_log_buf, BPF_LOG_BUF_SIZE);
    int probe_fd = bpf_attach_kprobe(prog_fd, BPF_PROBE_ENTRY, "hello_world",
                                     "do_nanosleep", 0, 0);
    bpf_detach_kprobe("hello_world");
    return 0;
```



编写kern.c+编写user.c+修改Makefile

sockex1_kern.c

```
#include <uapi/linux/if ether.h>
#include <uapi/linux/if packet.h>
#include <uapi/linux/ip.h>
#include "bpf helpers.h"
struct bpf_map_def SEC("maps") my_map = {
    .type = BPF MAP TYPE ARRAY,
    .key size = sizeof(u32),
    .value size = sizeof(long),
    .max_entries = 256,
};
SEC("socket1")
int bpf prog1(struct sk buff *skb)
    int index = load byte(skb, ETH HLEN + offsetof(struct iphdr, protocol));
    long *value;
    if (skb->pkt type != PACKET OUTGOING)
       return 0;
   value = bpf_map_lookup_elem(&my_map, &index);
    if (value)
        sync fetch and add(value, skb->len);
   return 0;
char license[] SEC("license") = "GPL";
```

sockex1 user.c

```
int main(int ac, char **argv)
   char filename[256];
   FILE *f;
   int i, sock;
    snprintf(filename, sizeof(filename), "%s kern.o", argv[0]);
    /* 装载文件 sockex1 kern.o */
   if (load bpf file(filename)) {
       printf("%s", bpf log buf);
       return 1;
   for (i = 0; i < 5; i++) {
       long long tcp cnt, udp cnt, icmp cnt;
        int key;
       key = IPPROTO TCP;
       assert(bpf map lookup elem(map fd[0], &key, &tcp cnt) == 0);
        sleep(1);
    return 0;
```

是什么?

BPF编译器合集(BPF Compiler Collection)

BCC

能干什么

它提供了一个编写内核BPF程序的C语言环境,同时还提供了其他高级语言(如python, Lua, 和C++)环境来实现用户端接口

BCC,bpftrace和IO Visor的关系?

BCC和bpftrace都是BPF的两个前端,源代码不在内核代码仓库中,托管在github上的一个名为IO Visor的Linux基金会项目

BCC其实提供了一种使用BPF编程的框架,这套框架提供给我们一些用户接口,**并且屏蔽掉了一些加**载,编译的复杂环节,**只需要运行写好的**BCC脚本,BPF程序就可以工作。


BCC**提供了一个**编写内核BPF**程序的**C语言环境,同时还提供了其他高级语言(如python)环境来实现用户端接口


```
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
from bcc import BPF
program = '''
int kprobe_sys_clone(void *ctx)
    /* 向kernel trace buffer(/sys/kernel/debug/tracing/trace_pipe)写入字符串 */
    bpf_trace_printk("hello, world!\\n");
    return 0;
111
#load eBPF program
b = BPF(text = program) #实例化一个新的BPF对象b
b.trace_print()
```





- 书籍
- ▶ 《Linux内核观测技术BPF》
- ▶ 《BPF之巅:洞悉Linux系统和应用性能》

- Brendan Gregg大神的个人网站
- http://www.brendangregg.com/index.html
- Github
- ➤ Linux基金会的IO Visor项目:<u>https://github.com/iovisor</u>
- https://github.com/zoidbergwill/awesome-ebpf
- 网站
- Cilium eBPF: https://ebpf.io
- BPF原始论文
- https://www.tcpdump.org/papers/bpf-usenix93.pdf











下面介绍Linux内核之旅的BPF观测可视化项目LMP



Linux microscope