Quartz CronTrigger最完整配置说明

Quartz CronTrigger最完整配置说明 CronTrigger配置格式:

格式 [秒] [分] [小时] [日] [月] [周] [年]

序号说明

是否必填允许填写的值允许的通配符

1秒是0-59,-*/

2分是0-59

, - * /

3小时是0-23,-*/

4日是1-31,-*?/LW

5月是1-12 or JAN-DEC, -*/

6周是1-7 or SUN-SAT, -*?/L#

7年否empty或1970-2099,-*/

通配符说明:

- *表示所有值.例如:在分的字段上设置"*",表示每一分钟都会触发。
- ?表示不指定值。使用的场景为不需要关心当前设置这个字段的值。例如:要在每月的10号触发一个操作,但不关心是周几,所以需要周位置的那个字段设置为"?" 具体设置为 0 0 0 10 * ?
- 表示区间。例如 在小时上设置 "10-12",表示 10,11,12点都会触发。
- ,表示指定多个值,例如在周字段上设置"MON,WED,FRI"表示周一,周三和周五触发
- /用于递增触发。如在秒上面设置"5/15"表示从5秒开始,每增15秒触发(5,20,35,50)。在月字段上设置'1/3'所示每月1号开始,每隔三天触发一次。
- L表示最后的意思。在日字段设置上,表示当月的最后一天(依据当前月份,如果是二月还会依据是否是润年[leap]),在周字段上表示星期六,相当于"7"或"SAT"。如果在"L"前加上数字,则表示该数据的最后一个。例如在周字段上设置"6L"这样的格式则表示"本月最后一个星期元"

W表示离指定日期的最近那个工作日(周一至周五).例如在日字段上设置"15W",表示离每月15号最近的那个工作日触发。如果15号正好是周六,则找最近的周五(14号)触发,如果15号是周末,则找最近的下周一(16号)触发,如果15号正好在工作日(周一至周五),则就在该天触发。如果指定格式为"1W",它则表示每月1号往后最近的工作日触发。如果1号正是周六,则将在3号下周一触发。(注,"W"前只能设置具体的数字,不允许区间"-").

小提示

'L'和 'W'可以一组合使用。如果在日字段上设置"LW",则表示在本月的最后一个工作日触发(一般指发工资)

序号(表示每月的第几个周几),例如在周字段上设置"6#3"表示在每月的第三个周六注意如果指定"#5",正好第五周没有周六,则不会触发该配置(用在母亲节和父亲节再合适不过了)

小提示

周字段的设置,若使用英文字母是不区分大小写的 MON 与mon相同.