- Spring Boot必知必会
 - 什么是Spring Boot
 - Features
 - Spring Boot环境安装及初体 验
 - 系统要求
 - 初体验
 - 通过Web界面构建
 - 通过IntelliJ IDEA使 用
 - 项目结构
 - pom依赖
 - 应用入口类
 - 启动项目
 - Spring Boot常用注解
- Spring Boot原理
 - 核心注解
 - @SpringBootApplication
 - @Configuration
 - @ComponentScan

- @EnableAutoConfigur ation
- 自动配置幕后英雄:
 SpringFactoriesLoader
 详解
- Spring Boot启动原理
- Spring Boot如何配置静态资源的地址与访问路径
 - spring.mvc.staticpath-pattern
 - spring.resources.static-locations
 - 静态资源的Bean配置
- Spring Boot 实战
 - **自定义starter**
 - 为什么要自定义starter
 - 自定义starter的命名规则
 - 示例走起
 - Spring Boot整合Quartz实现 定时任务
 - 附录 cron表达式详解
 - 配置实例:
- Q&A答疑

Spring Boot必知必会

什么是Spring Boot

```
/**
 * Spring Boot makes it easy to create stand-alone,
 * production-grade Spring based Applications that you can "just run".
 *
 * We take an opinionated view of the Spring platform and third-party libraries
 * so you can get started with minimum fuss. Most Spring Boot applications need
 * very little Spring configuration.
 */
```

它使用"习惯优于配置"(项目中存在大量的配置,此外还内置了一个习惯性的配置,让你无需手动配置)的理念让你的项目快速运行起来。

它并不是什么新的框架,而是默认配置了很多框架的使用方式,就像Maven整合了所有的jar包一样,Spring Boot整合了所有框架。

Features

- 创建独立的Spring应用程序
- 直接嵌入Tomcat, Jetty或Undertow (无需部署WAR文件)
- 提供"初始"的POM文件内容,以简化Maven配置
- 尽可能自动配置Spring
- 提供生产就绪的功能,如指标,健康检查和外部化配置
- 绝对无代码生成,也不需要XML配置

Spring Boot环境安装及初体验

目前Spring Boot正式版为2.3.2 CURRENT GA。 简单介绍下版本区别:

- GA:General Availability,正式发布的版本,官方推荐使用此版本。在国外都是用GA来说明 release版本的。
- PRE:预览版,内部测试版。主要是给开发人员和测试人员测试和找BUG用的,不建议使用。
- SNAPSHOT: 快照版,可以稳定使用,且仍在继续改进版本。

系统要求

- JDK 1.8 or later
- Gradle 4+ or Maven 3.2+
- A favorite text editor or IDE (推荐IntelliJ IDEA)

初体验

构建一个Sping Boot的Maven项目,强烈推荐Spring Initializr,它从本质上来说就是一个Web应用程序,它能为你生成Spring Boot项目结构。

Spring Initializr有几种用法:

通过Web界面构建

- 1. 访问: http://start.spring.io/
- 2. 选择构建工具Maven Project、Spring Boot版本2.3.2以及一些工程基本信息
- 3. 点击Generate Project下载项目压缩包
- 4. 导入到你的工程,如果是IDEA,则需要:
 - o a.菜单中选择File->New->Project from Existing Sources...
 - 。 b.选择解压后的项目文件夹,点击OK
 - 。 c.点击Import project from external model并选择Maven, 点击Next到底为止。
 - o d.若你的环境有多个版本的JDK,注意到选择Java SDK的时候请选择Java 8以上的版本

通过IntelliJ IDEA使用

创建Spring Boot操作步骤如下:

- 1. 在File菜单里面选择 New > Project,然后选择Spring Initializr,接着如下图一步步操作即可。
- 2. ...

项目结构

如你所见,项目里面基本没有代码,除了几个空目录外,还包含如下几样东西。

- pom.xml: Maven构建说明文件。
- SpringdemoApplication.java: 一个带有main()方法的类,用于启动应用程序(关键)。
- SpringdemoApplicationTests.java: 一个空的Junit测试类,它加载了一个使用Spring Boot字 典配置功能的Spring应用程序上下文。
- application.properties: 一个空的properties文件, 你可以根据需要添加配置属性。

pom依赖

```
<groupId>com.zhuawa
   <artifactId>springdemo</artifactId>
   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
   <name>springdemo</name>
   <description>Demo project for Spring Boot</description>
   cproperties>
       <java.version>1.8</java.version>
   </properties>
   <dependencies>
       <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
       </dependency>
       <dependency>
           <groupId>org.projectlombok</groupId>
           <artifactId>lombok</artifactId>
           <optional>true</optional>
       </dependency>
       <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
           <scope>test</scope>
           <exclusions>
               <exclusion>
                   <groupId>org.junit.vintage
                   <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
               </exclusion>
           </exclusions>
       </dependency>
   </dependencies>
   <build>
       <plugins>
           <plugin>
               <groupId>org.springframework.boot
               <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
           </plugin>
       </plugins>
   </build>
</project>
```

• Spring Boot父级依赖

有了Spring Boot父级依赖,表示当前的项目就是Spring Boot项目了,spring-boot-starter-parent 是一个特殊的starter,它用来提供相关的Maven默认依赖,使用它之后,常用的包依赖可以省去 version标签。

• 起步依赖 spring-boot-starter-xx

```
<dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
     <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
```

Spring Boot提供了很多"开箱即用"的依赖模块,都是以spring-boot-starter-xx作为命名的。

Spring Boot通过提供众多起步依赖降低项目依赖的复杂度。起步依赖本质上是一个Maven项目对象模型(Project Object Model, POM),定义了对其他库的传递依赖,这些东西加在一起即支持某项功能。很多起步依赖的命名都暗示了它们提供的某种或者某类功能。

• Spring Boot Maven插件

Spring Boot Maven插件提供了许多方便的功能:

- 把项目打包成一个可执行的超级JAR (uber-JAR),包括把应用程序的所有依赖打入JAR文件内, 并为JAR添加一个描述文件,其中的内容能让你用java-jar来运行应用程序。
- 搜索public static void main()方法来标记为可运行类。

应用入口类

SpringdemoApplication是一个很关键的启动类,程序的入口就是这里,为了演示简单,我们不再新建控制类,而是直接在这个入口类中编写,添加@RestController以及index方法

```
package com.zhuawa.springdemo;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
@SpringBootApplication
public class SpringdemoApplication {
```

```
@RequestMapping("/")
public String index() {
    return "Hello Spring Boot";
}

public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringdemoApplication.class, args);
}
```

- @SpringBootApplication是Sprnig Boot项目的核心注解,主要目的是开启自动配置。后续讲解原理的时候再深入介绍。
- main方法这是一个标准的Java应用的main的方法,主要作用是作为项目启动的入口。
- @RestController注解等价于@Controller+@ResponseBody的结合,使用这个注解的类里面的方法都以json格式输出。

启动项目

打开浏览器访问 http://localhost:8080, 你就能看到页面显示Hello Spring Boot效果。

Spring Boot常用注解

- 1. @RequestMapping: 是一个用来处理请求地址映射的注解,它提供路由信息,可用于类或方法上。用于类上,表示类中的所有响应请求的方法都是以该地址作为父路径。它告诉Spring任何来自"/"路径的HTTP请求都应该被映射到index方法。@RestController注解告诉Spring以字符串的形式渲染结果,并直接返回给调用者。
- 2. @Profiles: Spring Profiles提供了一种隔离应用程序配置的方式,并让这些配置只能在特定环境下生效。任何@Component或@Configuration都能被@Prefiles标记,从而限制加载它时机。
- 3. @ResponseBody: 表示该方法的返回结果直接写入 HTTP response body中,一般在异步获取数据时使用,在使用@RequestMapping后,返回值通常解析为跳转路径,加上 @Responsebody后返回结果不会被解析为跳转路径,而是直接写入HTTP response body中。比如异步获取json数据,加上@Responsebody后,会直接返回json数据。
- 4. @Component:泛指组件,当组件不好归类的时候,我们可以使用这个注解进行标注。一般公共的方法我会用上这个注解。
- 5. @Autowired: byType方式,把配置好的Bean拿来用,完成属性、方法的组装,它可以对类成员变量、方法及构造函数进行标注,完成自动装配的工作。当加上 (required=false) 时,就算找不到bean也不会报错。
- 6. @RequestParam: 用在方法的参数前面。 @RequestParam String a =request.getParameter("a");
- 7. @PathVariable:路径变量。 RequestMapping("user/get/mac/{macAddress}") public String getByMacAddress(@PathVariable String macAddress){ //do something; }
- 8. 全局处理异常的: @ControllerAdvice: 包含@Component。可以被扫描到, 统一处理异常。 @ExceptionHandler (Exception.class): 用在方法上面表示遇到这个异常就执行以下方法。

```
/**

* 全局异常处理
*/
@ControllerAdvice
class GlobalDefaultExceptionHandler {
    public static final String DEFAULT_ERROR_VIEW = "error";

@ExceptionHandler({TypeMismatchException.class,NumberFormatException.class})
    public ModelAndView formatErrorHandler(HttpServletRequest req, Exception e) throws

Exception {

        ModelAndView mav = new ModelAndView();
        mav.addObject("error","参数类型错误");
        mav.addObject("exception", e);
        mav.addObject("url", RequestUtils.getCompleteRequestUrl(req));
        mav.addObject("timestamp", new Date());
        mav.setViewName(DEFAULT_ERROR_VIEW);
        return mav;
    }
}
```

- 9. 通过@value注解来读取application.properties里面的配置
- 10. @Configuration标注在类上,相当于把该类作为spring的xml配置文件中的
 beans > ,作用为:配置spring容器(应用上下文)
- 11. @Bean标注在方法上(返回某个实例的方法),等价于spring的xml配置文件中的

 bean>,作用为:注册bean对象
- 注:
 - 。 (1)、@Bean注解在返回实例的方法上,如果未通过@Bean指定bean的名称,则默认与标注的方法名相同;
 - 。 (2)、@Bean注解默认作用域为单例singleton作用域,可通过@Scope("prototype")设置为原型作用域;

```
@Configuration
public class TestConfiguration {
    public TestConfiguration(){
        System.out.println("spring容器启动初始化。。。");
    }

//@Bean注解注册bean,同时可以指定初始化和销毁方法
//@Bean(name="testNean",initMethod="start",destroyMethod="cleanUp")
@Bean
@Scope("prototype")
public TestBean testBean() {
    return new TestBean();
}
```

```
public class TestMain {
    public static void main(String[] args) {
        ApplicationContext context = new
AnnotationConfigApplicationContext(TestConfiguration.class);
```

```
//获取bean
TestBean tb = context.getBean("testBean");
tb.sayHello();
}
```

Spring Boot原理

前面讲的例子我们看到,开发任何一个Spring Boot项目,都会用到下面的启动类

```
@SpringBootApplication
public class SpringdemoApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(SpringdemoApplication.class, args);
    }
}
```

可以看到,Annotation定义(@SpringBootApplication)和类定义(SpringApplication.run)最为瞩目,所以要揭开Spring Boot的神秘面纱,我们要从这两位开始就可以了。

核心注解@SpringBootApplication

```
@Target(ElementType.TYPE)
                               // 注解的适用范围,其中TYPE用于描述类、接口(包括包注解
类型) 或enum声明
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) // 注解的生命周期,保留到class文件中(三个生命周期)
@Documented
                               // 表明这个注解应该被javadoc记录
@Inherited
                              // 子类可以继承该注解
                             // 继承了Configuration,表示当前是注解类
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
                              // 开启springboot的注解功能,springboot的四大神器之一,
其借助@import的帮助
@ComponentScan(excludeFilters = { // 扫描路径设置(具体使用待确认)
      @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
      @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class)
})
public @interface SpringBootApplication {
}
```

虽然定义使用了多个Annotation进行了原信息标注,但实际上重要的只有三个Annotation:

- @Configuration (@SpringBootConfiguration点开查看发现里面还是应用了 @Configuration)
- @EnableAutoConfiguration
- @ComponentScan

所以,如果我们使用如下的SpringBoot启动类,整个SpringBoot应用依然可以与之前的启动类功能对等:

```
@Configuration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan
public class SpringdemoApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(SpringdemoApplication.class, args);
    }
}
```

每次写这3个比较繁琐,所以写一个@SpringBootApplication方便点。接下来分别介绍这3个Annotation。

@Configuration

这里的@Configuration对我们来说不陌生,它就是JavaConfig形式的Spring loc容器的配置类使用的那个@Configuration,SpringBoot社区推荐使用基于JavaConfig的配置形式,所以,这里的启动类标注了@Configuration之后,本身其实也是一个IoC容器的配置类。 举几个简单例子回顾下,XML跟config配置方式的区别:

表达形式层面

• 基于XML配置的方式是这样:

• 而基于JavaConfig的配置方式是这样:

```
@Configuration
public class MockConfiguration{
    //bean定义
}
```

任何一个标注了@Configuration的Java类定义都是一个JavaConfig配置类。

• 注册bean定义层面 基于XML的配置形式是这样:

```
<bean id="mockService" class="..MockServiceImpl">
    ...
</bean>
```

• 而基于JavaConfig的配置形式是这样的:

```
@Configuration
public class MockConfiguration{
    @Bean
    public MockService mockService(){
        return new MockServiceImpl();
    }
}
```

任何一个标注了@Bean的方法,其返回值将作为一个bean定义注册到Spring的IoC容器,方法名将默认成该bean定义的id。

• 表达依赖注入关系层面 为了表达bean与bean之间的依赖关系,在XML形式中一般是这样:

• 而基于JavaConfig的配置形式是这样的:

```
@Configuration
public class MockConfiguration{
    @Bean
    public MockService mockService(){
        return new MockServiceImpl(dependencyService());
    }

    @Bean
    public DependencyService dependencyService(){
        return new DependencyServiceImpl();
    }
}
```

如果一个bean的定义依赖其他bean,则直接调用对应的JavaConfig类中依赖bean的创建方法就可以了。

@ComponentScan

@ComponentScan这个注解在Spring中很重要,它对应XML配置中的元素,**@ComponentScan的功能其实就是自动扫描并加载符合条件的组件(比如@Component和@Repository等)或者bean定义,最终将这些bean定义加载到IoC容器中。**

我们可以通过basePackages等属性来细粒度的**定制@ComponentScan自动扫描的范围**,如果不指定,则**默认**Spring框架实现会**从声明@ComponentScan所在类的package进行扫描。**

注:所以SpringBoot的启动类最好是放在root package下,因为默认不指定basePackages。

@EnableAutoConfiguration

个人认为@EnableAutoConfiguration这个Annotation最为重要,所以放在最后来解读,大家是否还记得Spring框架提供的各种名字为@Enable开头的Annotation定义?比如@EnableScheduling、@EnableCaching、@EnableMBeanExport等,@EnableAutoConfiguration的理念和做事方式其实一脉相承,**简单概括一下就是,借助@Import的支持,收集和注册特定场景相关的bean定义**。

- @EnableScheduling是通过@Import将Spring调度框架相关的bean定义都加载到IoC容器。
- @EnableMBeanExport是通过@Import将JMX相关的bean定义加载到IoC容器。

而@EnableAutoConfiguration也是借助@Import的帮助,将所有符合自动配置条件的bean定义加载到IoC容器,仅此而已!

@EnableAutoConfiguration作为一个复合Annotation,其自身定义关键信息如下:

```
@SuppressWarnings("deprecation")
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@AutoConfigurationPackage
@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
    ...
}
```

两个比较重要的注解:

• @AutoConfigurationPackage: 自动配置包

• @Import: 导入自动配置的组件

AutoConfigurationPackage注解:

它其实是注册了一个Bean的定义。

new PackageImport(metadata).getPackageName(),它其实返回了**当前主程序类的 同级以及** 子级 的包组件。 这也就是为什么,我们要把DemoApplication放在项目的最高级中。

Import(AutoConfigurationImportSelector.class)注解:

AutoConfigurationImportSelector 继承了 DeferredImportSelector 继承了 ImportSelector

ImportSelector有一个方法为: selectImports。

```
* Return the {@link AutoConfigurationEntry} based on the {@link AnnotationMetadata}
     * of the importing {@link Configuration @Configuration} class.
     * @param autoConfigurationMetadata the auto-configuration metadata
     st ^{oldsymbol{arphi}} annotationMetadata the annotation metadata of the configuration class
     * @return the auto-configurations that should be imported
     */
    protected AutoConfigurationEntry getAutoConfigurationEntry(AutoConfigurationMetadata
autoConfigurationMetadata,
            AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
            return EMPTY_ENTRY;
        AnnotationAttributes attributes = getAttributes(annotationMetadata);
        List<String> configurations = getCandidateConfigurations(annotationMetadata,
attributes);
        configurations = removeDuplicates(configurations);
        Set<String> exclusions = getExclusions(annotationMetadata, attributes);
        checkExcludedClasses(configurations, exclusions);
        configurations.removeAll(exclusions);
        configurations = filter(configurations, autoConfigurationMetadata);
        fireAutoConfigurationImportEvents(configurations, exclusions);
        return new AutoConfigurationEntry(configurations, exclusions);
    }
```

```
Assert.notEmpty(configurations, "No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you "

+ "are using a custom packaging, make sure that file is correct.");

return configurations;
}
```

```
* The location to look for factories.
     * Can be present in multiple JAR files.
public static final String FACTORIES_RESOURCE_LOCATION = "META-INF/spring.factories";
private static Map<String, List<String>> loadSpringFactories(@Nullable ClassLoader
classLoader) {
        MultiValueMap<String, String> result = cache.get(classLoader);
        if (result != null) {
            return result;
        }
        try {
            Enumeration<URL> urls = (classLoader != null ?
                    classLoader.getResources(FACTORIES_RESOURCE_LOCATION) :
                    ClassLoader.getSystemResources(FACTORIES_RESOURCE_LOCATION));
            result = new LinkedMultiValueMap<>();
            while (urls.hasMoreElements()) {
                URL url = urls.nextElement();
                UrlResource resource = new UrlResource(url);
                Properties properties = PropertiesLoaderUtils.loadProperties(resource);
                for (Map.Entry<?, ?> entry : properties.entrySet()) {
                    String factoryTypeName = ((String) entry.getKey()).trim();
                    for (String factoryImplementationName :
StringUtils.commaDelimitedListToStringArray((String) entry.getValue())) {
                        result.add(factoryTypeName, factoryImplementationName.trim());
                    }
                }
            }
            cache.put(classLoader, result);
            return result;
        }
        catch (IOException ex) {
            throw new IllegalArgumentException("Unable to load factories from location ["
                    FACTORIES_RESOURCE_LOCATION + "]", ex);
        }
    }
```

它其实是去加载 public static final String FACTORIES_RESOURCE_LOCATION = "META-INF/spring.factories"; 外部文件,这个外部文件,有很多自动配置的类。

其中,最关键的要属 @Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class),借助 EnableAutoConfigurationImportSelector,@EnableAutoConfiguration可以帮助SpringBoot应 用将所有符合条件的@Configuration配置都加载到当前SpringBoot创建并使用的IoC容器。就像一只"八爪鱼"一样。

自动配置幕后英雄: SpringFactoriesLoader详解

借助于Spring框架原有的一个工具类: SpringFactoriesLoader的支持, @EnableAutoConfiguration可以智能的自动配置功效才得以大功告成!

SpringFactoriesLoader属于Spring框架私有的一种扩展方案,其主要功能就是从指定的配置文件META-INF/spring.factories加载配置。

```
public abstract class SpringFactoriesLoader {
    //...
    public static <T> List<T> loadFactories(Class<T> factoryClass, ClassLoader
classLoader) {
        ...
    }
    public static List<String> loadFactoryNames(Class<?> factoryClass, ClassLoader
classLoader) {
        ....
    }
}
```

配合@EnableAutoConfiguration使用的话,它更多是提供一种配置查找的功能支持,即根据 @EnableAutoConfiguration的完整类名 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration作为查找的Key,获取对应的 一组@Configuration类

所以,@EnableAutoConfiguration自动配置的过程就变成了: 从classpath中搜寻所有的META-INF/spring.factories配置文件,并将其中

org.springframework.boot.autoconfigure.EnableautoConfiguration对应的配置项通过反射 (Java Refletion) 实例化为对应的标注了@Configuration的JavaConfig形式的IoC容器配置类, 然后汇总为一个并加载到IoC容器。

Spring Boot启动原理

SpringApplication的run方法的实现是启动原理探寻的起点,该方法的主要流程大体可以归纳如下:

1) 如果我们使用的是**SpringApplication的静态run方法**,那么,这个方法里面首先要**创建一个SpringApplication对象实例**,然后调用这个创建好的SpringApplication的实例方法。在SpringApplication实例初始化的时候,它会提前做几件事情:

```
public static ConfigurableApplicationContext run(Class<?>[] primarySources, String[]
args) {
    return new SpringApplication(primarySources).run(args);
}
```

 根据classpath里面是否存在某个特征类 (org.springframework.web.context.ConfigurableWebApplicationContext) 来决定是否应 该创建一个为Web应用使用的ApplicationContext类型。

- 使用SpringFactoriesLoader在应用的classpath中查找并加载所有可用的 ApplicationContextInitializer。
- 使用SpringFactoriesLoader在应用的classpath中查找并加载所有可用的ApplicationListener。
- 推断并设置main方法的定义类。

在这里SpringBoot将应用程序分为三种类型:

- Reactive
 - 。 Spring团队推出的Reactor编程模型的非阻塞异步Web编程框架WebFlux
- Servlet
 - 。 基于J2EE Servlet API的编程模型,运行在Servlet容器上
- None
 - o 非Web应用程序

通过类路径中是否存在WebFlux中的Dispatcherhandler, SpringMVC中的DispatcherServlet、Servlet、ConfigurableWebApplicationContext来推断Web应用程序类型

```
@SuppressWarnings({ "unchecked", "rawtypes" })
   public SpringApplication(ResourceLoader resourceLoader, Class<?>... primarySources) {
       this.resourceLoader = resourceLoader;
       Assert.notNull(primarySources, "PrimarySources must not be null");
       //把SpringdemoApplication.class设置为属性存储起来
       this.primarySources = new LinkedHashSet<>(Arrays.asList(primarySources));
       //设置应用类型为Standard还是Web
       this.webApplicationType = WebApplicationType.deduceFromClasspath();
       //设置初始化器 (Initializer) ,最后会调用这些初始化器
       setInitializers((Collection)
getSpringFactoriesInstances(ApplicationContextInitializer.class));
       //设置监听器 (Listener)
       setListeners((Collection)
getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class));
       this.mainApplicationClass = deduceMainApplicationClass();
   }
```

2) SpringApplication实例初始化完成并且完成设置后,就开始执行run方法的逻辑了,方法执行伊始,首先遍历执行所有通过SpringFactoriesLoader可以查找到并加载的 SpringApplicationRunListener。调用它们的started()方法,告诉这些 SpringApplicationRunListener,"嘿,SpringBoot应用要开始执行咯!"。

```
**Run the Spring application, creating and refreshing a new
* {@Link ApplicationContext}.

* @param args the application arguments (usually passed from a Java main method)

* @return a running {@Link ApplicationContext}

*/

public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {

//计时工具

StopWatch stopWatch = new StopWatch();

stopWatch.start();

ConfigurableApplicationContext context = null;
```

```
Collection<SpringBootExceptionReporter> exceptionReporters = new ArrayList<>();
       configureHeadlessProperty();
       //第一步: 获取并启动监听器
       SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
       listeners.starting();
       try {
           ApplicationArguments applicationArguments = new
DefaultApplicationArguments(args);
           //第二步:根据SpringApplicationRunListeners以及参数来准备环境
           ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
applicationArguments);
           configureIgnoreBeanInfo(environment);
           //准备Banner打印器-就是启动Spring Boot的时候在console上的ASCII艺术字体
           Banner printedBanner = printBanner(environment);
           //第三步: 创建Spring容器
           context = createApplicationContext();
           exceptionReporters =
{\tt getSpringFactoriesInstances} ({\tt SpringBootExceptionReporter.class},
                   new Class[] { ConfigurableApplicationContext.class }, context);
           //第四步: Spring容器前置处理
           prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments,
printedBanner);
           //第五步:刷新容器
           refreshContext(context);
           //第六步: Spring容器后置处理
           afterRefresh(context, applicationArguments);
           stopWatch.stop();
           if (this.logStartupInfo) {
StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass).logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
           //第七步: 发出结束执行的事件
           listeners.started(context);
           //第八步: 执行Runners
           callRunners(context, applicationArguments);
       }
       catch (Throwable ex) {
           handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, listeners);
           throw new IllegalStateException(ex);
       }
       try {
           listeners.running(context);
       catch (Throwable ex) {
           handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, null);
           throw new IllegalStateException(ex);
       //返回容器
       return context;
   }
```

- 3) 创建并配置当前Spring Boot应用将要使用的Environment(包括配置要使用的PropertySource 以及Profile)。
 - Environment是SpringFramework中一个很重要的接口,用于存放应用程序的配置信息

 PropertySource (org.springframework.core.env.PropertySource) 是用来将一个对象以键值 对的形式表示, Spring将多种来源的属性键值对转换成PropertySource来表示

这里的做了如下事情:

- 创建Environment对象
 - 在getOrCreateEnvironment方法中,会根据之前推断的webApplicationType (web程序 类型)创建不同了实现的Environment对象
- 配置Environment对象
 - 应用程序如果有命令行参数,则在Environment中添加一个与这个命令行参数相关的 PropertySource
 - 。 根据命令行参数中spring.profiles.active属性配置Environment对象中的activeProfile
- 发布ApplicationEnvironmentPreparedEvent (应用环境已准备) 事件
- 将Environment中的spring.main属性绑定到SpringAppilcation对象中
 - 。 在执行到这一步时, Environment中已经包含了用户设置的profile文件属性
- 转换Environment对象的类型
 - 在上一步中,如果用户使用spring.main.web-application-type属性手动设置了应用程序的webApplicationType并且用户设置的类型与SpringApplication推断出来的不一致,则
 SpringApplication会将环境对象转换成用户设置的webApplicationType相关的类型

```
private ConfigurableEnvironment prepareEnvironment(SpringApplicationRunListeners
listeners,
           ApplicationArguments applicationArguments) {
       // Create and configure the environment
       ConfigurableEnvironment environment = getOrCreateEnvironment();
       configureEnvironment(environment, applicationArguments.getSourceArgs());
       ConfigurationPropertySources.attach(environment);
       listeners.environmentPrepared(environment);
       bindToSpringApplication(environment);
       if (!this.isCustomEnvironment) {
           environment = new
EnvironmentConverter(getClassLoader()).convertEnvironmentIfNecessary(environment,
                   deduceEnvironmentClass());
       ConfigurationPropertySources.attach(environment);
       return environment;
   }
```

- 4) 遍历调用所有SpringApplicationRunListener的environmentPrepared()的方法,告诉他
- 们: "当前SpringBoot应用使用的Environment准备好了咯!"。

```
void environmentPrepared(ConfigurableEnvironment environment) {
    for (SpringApplicationRunListener listener : this.listeners) {
        listener.environmentPrepared(environment);
    }
}
```

5) 如果SpringApplication的showBanner属性被设置为true,则打印banner。

6) 创建ApplicationContext,根据用户是否明确设置了applicationContextClass类型以及初始化阶段的推断结果,决定该为当前SpringBoot应用创建什么类型的ApplicationContext(通过webApplicationType类型判断),最后通过BeanUtils实例化上下文对象,并返回。

```
/**
     * Strategy method used to create the {@link ApplicationContext}. By default this
     * method will respect any explicitly set application context or application context
     * class before falling back to a suitable default.
     * @return the application context (not yet refreshed)
     * @see #setApplicationContextClass(Class)
    protected ConfigurableApplicationContext createApplicationContext() {
        Class<?> contextClass = this.applicationContextClass;
        if (contextClass == null) {
            try {
                switch (this.webApplicationType) {
                case SFRVLFT:
                    contextClass = Class.forName(DEFAULT_SERVLET_WEB_CONTEXT_CLASS);
                    break;
                case REACTIVE:
                    contextClass = Class.forName(DEFAULT_REACTIVE_WEB_CONTEXT_CLASS);
                    break:
                default:
                    contextClass = Class.forName(DEFAULT_CONTEXT_CLASS);
            }
            catch (ClassNotFoundException ex) {
                throw new IllegalStateException(
                        "Unable create a default ApplicationContext, please specify an
ApplicationContextClass", ex);
            }
        }
        return (ConfigurableApplicationContext) BeanUtils.instantiateClass(contextClass);
    }
```

7) SpringApplication在prepareContext方法中对上下文对象进行预配置

主要做了如下事情:

- 执行所有ApplicationContextInitializer的initialize方法
 - 。 这些ApplicationContextInitializer是在SpringApplication中的构造函数中加载的(通过读取spring.factories加载)
- 发布ApplicationContextInitializedEvent (上下文已初始化) 事件
- 发布ApplicationPreparedEvent (上下文已准备) 事件

```
private void prepareContext(ConfigurableApplicationContext context,
ConfigurableEnvironment environment,
            SpringApplicationRunListeners listeners, ApplicationArguments
applicationArguments, Banner printedBanner) {
       context.setEnvironment(environment);
       postProcessApplicationContext(context);
       applyInitializers(context);
       listeners.contextPrepared(context);
        if (this.logStartupInfo) {
            logStartupInfo(context.getParent() == null);
            logStartupProfileInfo(context);
        // Add boot specific singleton beans
       ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = context.getBeanFactory();
        beanFactory.registerSingleton("springApplicationArguments",
applicationArguments);
       if (printedBanner != null) {
            beanFactory.registerSingleton("springBootBanner", printedBanner);
       if (beanFactory instanceof DefaultListableBeanFactory) {
            ((DefaultListableBeanFactory) beanFactory)
.setAllowBeanDefinitionOverriding(this.allowBeanDefinitionOverriding);
       if (this.lazyInitialization) {
            context.addBeanFactoryPostProcessor(new
LazyInitializationBeanFactoryPostProcessor());
        // Load the sources
       Set<Object> sources = getAllSources();
       Assert.notEmpty(sources, "Sources must not be empty");
       load(context, sources.toArray(new Object[0]));
       listeners.contextLoaded(context);
   }
```

8) 刷新应用上下文对象

这里是ApplicationContext真正开始初始化容器和创建bean的阶段,其中bean的整个生命周期可以从这一步骤看出来; Spring Framework中的所有ApplicationContext实现都直接或间接继承自 AbstracttApplicationContext, 它的refresh方法描述了整个上下文的初始化逻辑

```
/**
    * Refresh the underlying {@link ApplicationContext}.
    * @param applicationContext the application context to refresh
    */
protected void refresh(ApplicationContext applicationContext) {
        Assert.isInstanceOf(AbstractApplicationContext.class, applicationContext);
        ((AbstractApplicationContext) applicationContext).refresh();
}
```

以**AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext**(当应用的webApplicationType 为Servlet时使用)这个实现类为例

AbstractApplicationContext的refresh方法

```
// 步骤6 Register bean processors that intercept bean creation.
            registerBeanPostProcessors(beanFactory);
            // 步骤7 Initialize message source for this context.
            initMessageSource();
            // 步骤8 Initialize event multicaster for this context.
            initApplicationEventMulticaster();
            // 步骤9 Initialize other special beans in specific context subclasses.
            onRefresh();
            // 步骤10 Check for listener beans and register them.
            registerListeners();
            // 步骤11 Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons.
            finishBeanFactoryInitialization(beanFactory);
            // 步骤12 Last step: publish corresponding event.
            finishRefresh();
        }
        catch (BeansException ex) {
            if (logger.isWarnEnabled()) {
                logger.warn("Exception encountered during context initialization - "
                        "cancelling refresh attempt: " + ex);
            }
            // Destroy already created singletons to avoid dangling resources.
            destroyBeans();
            // Reset 'active' flag.
            cancelRefresh(ex);
            // Propagate exception to caller.
            throw ex;
        }
        finally {
            // Reset common introspection caches in Spring's core, since we
            // might not ever need metadata for singleton beans anymore...
            resetCommonCaches();
        }
    }
}
```

详解如下:

- 1. 准备更新上下文时的预备工作:
 - 。 初始化PropertySource
 - 。 验证Enrivonment中必要的属性
- 2. 获取上下文的内部BeanFactory
 - o 内部BeanFactory的实现类是DefaultListableBeanFactory

- 3. 对BeanFactory做些预备工作:
 - 设置BeanFactory的Bean类加载器、Bean表达式解析器、属性编辑器注册表
 - 添加类型为ApplicationContextAwareProcessor、ApplicationListenerDetector的 BeanPostProcessor
 - 。 让BeanFactory在自动装配时忽略一些接口类型
 - 注册可解析的依赖(自动装配时碰到这些类型直接注入,包括BeanFactory、 ResourceLoader、ApplicationEventPublisher、ApplicationContext)
 - o 在BeanFactory中注册一些单例对象,包括environment、systemProperties、systemEnvironment
- 4. 对BeanFactory进行预处理
 - o 添加一个WebApplicationContextServletContextAwareProcessor的BeanPostProcessor
 - 使BeanFactory自动装配时忽略ServletContextAware接口
 - 。 在BeanFactory中注册request、session两种scope
 - 注册可解析的依赖(自动装配时碰到这些类型可以注解注入,包括ServletRequest、 ServletResponse、HttpSession、WebRequest)
- 5. 执行容器中的BeanFactoryPostProcessor执行到这时容器已经注册了三个BeanFactoryPostProcessor,分别为
- + SharedMetadataReaderFactoryContextInitializer\$CachingMetadataReaderFactoryPostProcessor
 ApplicationContexttInitializer初始化时注册
- + ConfigurationWarningsApplicationContextInitializer**#ConfigurationWarningsPostProcessor**ApplicationContextInitializer初始化时注册
- + ConfigFileApplicationListener\$PropertySourceOrderingPostProcessor ApplicationPreparedEvent事件发布时由ConfigFileApplicationListener注册
- 在BeanFactory中找到已注册的BeanFactoryPostProcessor,执行其中类型为 BeanDefinitionRegistryPostProcessor的postProcessBeanDefinitionRegistry方法
- 循环从BeanFactory中获取BeanDefinitionRegistryPostProcessor(从BeanDefinition注册表中获取,和上一步的来源不一样);有一个
 ConfigurationClassPostProcessor(ApplicationContext的构造函数中注册的)
 ConfigurationClassPostProcessor会执行SpringBoot的自动装配功能,将spring.factories中类型为EnableAutoConfiguration的类读取成BeanDefinition并过滤掉不满足条件的,然后注册到BeanFactory中
- 执行他们的postProcessBeanFactory方法对BeanFactory进行后处理
- 6. 注册BeanPostProcessor, Bean生命周期的钩子,允许用户对实例化后的Bean进行操作
 - 。 从BeanFactory中获取所有BeanPostProcessor
 - 。 在BeanFactory中注册一个类型为BeanPostProcessorChecker的BeanPostProcessor
 - 将所有BeanPostProcessor按照实现了PriorityOrdered、Ordered、没有实现排序接口的 顺序注册所有BeanPostProcessor到BeanFactory
 - 。 在BeanFactory中注册一个类型为ApplicationListenerDetector的BeanPostProcessor
- 7. 初始化MessageSource(国际化相关)
- 8. 初始化容器事件广播器(用来发布事件)
 - 。 构造了一个SimpleApplicationEventMulticaster当成默认的事件广播器

- 9. 初始化一些特殊的Bean
 - 。 初始化ThemeSource(跟国际化相关的接口)
 - o 创建WebServer
- 10. 将所有监听器注册到前两步创建的事件广播器中
- 11. 结束BeanFactory的初始化工作(这一步主要用来将所有的单例BeanDefinition实例化)
- 12. afterRefresh (上下文刷新完毕)
 - 。 初始LifecycleProcessor (生命周期处理器) ,向BeanFactory注册一个 DefaultLifecycleProcessor
 - 。 调用LifecycleProcessor的onrefresh方法 (找到所有已注册的SmartLifecycle,根据isRunning和isAutoStartup的条件判断,执行SmartLifecycle的start方法)
 - 在ServletWebServerApplicationContetxt中,启动了WebServer并发布了 ServletWebServerInitializedEvent事件
- 9) 发布应用程序已启动 (ApplicationStartedEvent) 事件
- 10) 在BeanFactory中获取所有ApplicationRunner和CommandLineRunner并调用他们的run方法

```
private void callRunners(ApplicationContext context, ApplicationArguments args) {
    List<Object> runners = new ArrayList<>();
    runners.addAll(context.getBeansOfType(ApplicationRunner.class).values());
    runners.addAll(context.getBeansOfType(CommandLineRunner.class).values());
    AnnotationAwareOrderComparator.sort(runners);
    for (Object runner : new LinkedHashSet<>(runners)) {
        if (runner instanceof ApplicationRunner) {
            callRunner((ApplicationRunner) runner, args);
        }
        if (runner instanceof CommandLineRunner) {
            callRunner((CommandLineRunner) runner, args);
        }
    }
}
```

11) 异常处理,如果run方法的处理过程中发生异常,则对exitCode进行相应处理

```
}
}
catch (Exception ex) {
   logger.warn("Unable to close ApplicationContext", ex);
}
ReflectionUtils.rethrowRuntimeException(exception);
}
```

- shutdownHook简单介绍
 - · 作用: JVM退出时执行的业务逻辑
 - 添加: Runtime.getRuntime().addShutdownHook()
 - 移除: Runtime.getRuntime().removeShutdownHook(this.shutdownHook)
- 什么时候会调用Shutdown Hook
 - 。 程序正常停止
 - Reach the end of program
 - System.exit
 - 。 程序异常退出
 - NPE
 - OutOfMemory
 - 。 受到外界影响停止
 - Ctrl+C
 - 用户注销或者关机

Spring Boot如何配置静态资源的地址与访问路径

静态资源,例如HTML文件、JS文件,设计到的Spring Boot配置有两项,一是"spring.mvc.static-path-pattern",一是"spring.resources.static-locations",很多人都难以分辨它们之间的差异,所以经常出现的结果就是404错误,无法找到静态资源。

spring.mvc.static-path-pattern

spring.mvc.static-path-pattern代表的含义是我们应该以什么样的路径来访问静态资源,换句话说,只有静态资源满足什么样的匹配条件,Spring Boot才会处理静态资源请求,以官方配置为例:

```
# 这表示只有静态资源的访问路径为/resources/**时,才会处理请求
spring.mvc.static-path-pattern=/resources/**
```

假定采用默认的配置端口, 那么只有请求地址类似

于 "http://localhost:8080/resources/jquery.js" 时,Spring Boot才会处理此请求,处理方式是将根据模式匹配后的文件名查找本地文件,那么应该在什么地方查找本地文件呢?这就是 "spring.resources.static-locations"的作用了。

spring.resources.static-locations

spring.resources.static-locations"用于告诉Spring Boot应该在何处查找静态资源文件,这是一个列表性的配置,查找文件时会依赖于配置的先后顺序依次进行,默认的官方配置如下:

```
spring.resources.static-
locations=classpath:/static,classpath:/public,classpath:/resources,classpath:/META-
INF/resources
```

继续以上面的请求地址为例,"http://localhost:8080/resources/jquery.js"就会在上述的四个路径中依次查找是否存在"jquery.js"文件,如果找到了,则返回此文件,否则返回404错误。

静态资源的Bean配置

从上面可以看出,"spring.mvc.static-path-pattern"与"spring.resources.static-locations"组合起来演绎了nginx的映射配置,如果熟悉Spring MVC,那么理解起来更加简单,它们的作用可以用Bean配置表示,如下:

或者等同与以下的XML。

```
<mvc:resources mapping="/resources/**" location="/public-resources/">
     <mvc:cache-control max-age="3600" cache-public="true"/>
     </mvc:resources>
```

综上, "spring.mvc.static-path-pattern" 用于阐述HTTP请求地址,而 "spring.resources.static-locations" 则用于描述静态资源的存放位置。

Spring Boot 实战

自定义starter

SpringBoot中的starter是一种非常重要的机制,能够抛弃以前繁杂的配置,将其统一集成进starter,应用者只需要在maven中引入starter依赖,SpringBoot就能自动扫描到要加载的信息并启动相应的默认配置。starter让我们摆脱了各种依赖库的处理,需要配置各种信息的困扰。SpringBoot会自动通过classpath路径下的类发现需要的Bean,并注册进IOC容器。SpringBoot提供

了针对日常企业应用研发各种场景的spring-boot-starter依赖模块。所有这些依赖模块都遵循着约定成份的默认配置,并允许我们调整这些配置,即遵循"约定大于配置"的理念。

为什么要自定义starter

在我们的日常开发工作中,经常会有一些独立于业务之外的配置模块,我们经常将其放到一个特定的包下,然后如果另一个工程需要复用这块功能的时候,需要将代码硬拷贝到另一个工程,重新集成一遍,麻烦至极。如果我们将这些可独立于业务代码之外的功配置模块封装成一个个starter,复用的时候只需要将其在pom中引用依赖即可,SpringBoot为我们完成自动装配,简直不要太爽。

自定义starter的命名规则

SpringBoot提供的starter以spring-boot-starter-xxx的方式命名的。官方建议自定义的starter使用xxx-spring-boot-starter命名规则。以区分SpringBoot生态提供的starter。

示例走起

- 1. 新建工程, 命名为 demo-spring-boot-starter
- 2. 配置pom依赖

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot
       <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.2.4.RELEASE
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.zhuawa
    <artifactId>demo-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT
    <name>demo-spring-boot-starter</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    cproperties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
           <optional>true</optional>
```

```
</dependency>
       <dependency>
           <groupId>org.projectlombok</groupId>
           <artifactId>lombok</artifactId>
           <optional>true</optional>
       </dependency>
       <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
           <scope>test</scope>
           <exclusions>
               <exclusion>
                   <groupId>org.junit.vintage
                   <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
               </exclusion>
           </exclusions>
       </dependency>
   </dependencies>
</project>
```

3. 定义一个实体类映射配置信息 @ConfigurationProperties(prefix = "demo") 它可以把相同前缀的配置信息通过配置项名称映射成实体类,比如我们这里指定 prefix = "demo" 这样,我们就能将以demo为前缀的配置项拿到了。 ps: 其实这个注解很强大,它不但能映射成String或基本类型的变量。还可以映射为List,Map等数据结构。

```
/**
 * 配置信息 实体
 * @author zhibai
 * @Date 2020/2/16 00:34
@ConfigurationProperties(prefix = "demo")
public class DemoProperties {
    private String sayWhat;
   private String toWho;
   public String getSayWhat() {
        return sayWhat;
    }
    public void setSayWhat(String sayWhat) {
        this.sayWhat = sayWhat;
   public String getToWho() {
        return toWho;
    public void setToWho(String toWho) {
        this.toWho = toWho;
   }
```

```
/**
  * 随便定义一个Service
  * @author zhibai
  */
public class DemoService {
    public String sayWhat;
    public String toWho;
    public DemoService(String sayWhat, String toWho){
        this.sayWhat = sayWhat;
        this.toWho = toWho;
    }
    public String say(){
        return this.sayWhat + "! " + toWho;
    }
}
```

5. 定义一个配置类

这里,我们将DemoService类定义为一个Bean,交给loc容器。

- ▲ @Configuration 注解就不多说了。
- ▲ @EnableConfigurationProperties 注解。该注解是用来开启对3步骤中 @ConfigurationProperties 注解配置Bean的支持。也就是@EnableConfigurationProperties注解告诉Spring Boot 能支持@ConfigurationProperties。

当然了,也可以在 @ConfigurationProperties 注解的类上添加 @Configuration 或者 @Component 注解

▲ @ConditionalOnProperty 注解控制 @Configuration 是否生效。简单来说也就是我们可以通过在yml配置文件中控制 @Configuration 注解的配置类是否生效。

```
/**
 * 配置类
 * @author zhibai
 */
@Configuration
@EnableConfigurationProperties(DemoProperties.class)
@ConditionalOnProperty(
       prefix = "demo",
        name = "isopen",
       havingValue = "true"
)
public class DemoConfig {
    @Autowired
   private DemoProperties demoProperties;
   @Bean(name = "demo")
    public DemoService demoService(){
        return new DemoService(demoProperties.getSayWhat(), demoProperties.getToWho());
    }
}
```

6. 新建META-INF文件夹,然后创建spring.factories文件 在该文件中加入如下配置,该配置指定上步骤中定义的配置类为自动装配的配置

```
#-----starter自动装配------
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.zhuawa.demo.config.Dem
oConfig
```

7. 打包验证 在demo-spring-boot-starter工程中执行mvn clean install 一个自定义的starter新鲜出炉

前面创建的测试项目中,引入starter依赖

修改配置文件,增加如下配置:

```
demo.isopen=true
demo.say-what=hello
demo.to-who=Spring Boot
```

写个测试类

```
/**

* demo 测试

*/
@RestController
public class DemoController {
    @Resource(name = "demo")
    private DemoService demoService;

    @GetMapping("/say")
    public String sayWhat() {
        return demoService.say();
    }
}
```

启动服务,打开浏览器,http://localhost:8080/say 可以看到:hello! Spring Boot

Spring Boot整合Quartz实现定时任务

1. 添加依赖

如果SpringBoot版本是2.0.0以后的,则在spring-boot-starter中已经包含了quart的依赖,则可以直接使用spring-boot-starter-quartz依赖:

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-quartz</artifactId>
</dependency>
```

2. 创建任务类TestQuartz,该类主要是继承了QuartzJobBean

```
/**
* Quartz 定时调度测试类
 * @author zhibai
public class TestQuartz extends QuartzJobBean {
   /**
    * 执行定时任务
    * @param jobExecutionContext
     * @throws JobExecutionException
    */
   @Override
    protected void executeInternal(JobExecutionContext jobExecutionContext) throws
JobExecutionException {
        System.out.println("quartz task "+new Date()@Configuration
public class QuartzConfig {
    @Bean
    public JobDetail teatQuartzDetail(){
JobBuilder.newJob(TestQuartz.class).withIdentity("testQuartz").storeDurably().build();
   @Bean
   public Trigger testQuartzTrigger(){
        SimpleScheduleBuilder scheduleBuilder = SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule()
                .withIntervalInSeconds(10) // 设置时间周期单位秒
                .repeatForever();
        return TriggerBuilder.newTrigger().forJob(teatQuartzDetail())
                .withIdentity("testQuartz")
                .withSchedule(scheduleBuilder)
                .build();
    }
}
);
    }
}
```

3. 创建配置类QuartzConfig

```
@Configuration
public class QuartzConfig {
    @Bean
    public JobDetail teatQuartzDetail(){
```

```
return

JobBuilder.newJob(TestQuartz.class).withIdentity("testQuartz").storeDurably().build();

}

@Bean

public Trigger testQuartzTrigger(){

SimpleScheduleBuilder scheduleBuilder = SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule()

.withIntervalInSeconds(10) //设置时间周期单位秒

.repeatForever();

return TriggerBuilder.newTrigger().forJob(teatQuartzDetail())

.withIdentity("testQuartz")

.withSchedule(scheduleBuilder)

.build();

}

}
```

4. 启动项目,可以看到

```
quartz task Sun Feb 16 15:43:19 CST 2020
quartz task Sun Feb 16 15:43:29 CST 2020
quartz task Sun Feb 16 15:43:39 CST 2020
quartz task Sun Feb 16 15:43:49 CST 2020
```

附录 cron表达式详解

一个cron表达式有至少6个(也可能7个)有空格分隔的时间元素。按顺序依次为:

- 秒 (0~59)
- 分钟 (0~59)
- 小时 (0~23)
- 天 (0~31)
- 月 (0~11)
- 星期 (1~7 1=SUN 或 SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT)
- 年份 (1970 2099)

其中每个元素可以是一个值(如6),一个连续区间(9-12),一个间隔时间(8-18/4)(/表示每隔4小时),一个列表(1,3,5),通配符。由于"月份中的日期"和"星期中的日期"这两个元素互斥的,必须要对其中一个设置。

配置实例:

- (1) 0021*?*表示在每月的1日的凌晨2点调整任务
- (2) 0 15 10? * MON-FRI 表示周一到周五每天上午10:15执行作业
- (3) 0 15 10 ? 6L 2002-2006 表示2002-2006年的每个月的最后一个星期五上午10:15执行作
- (4) 0 0 10,14,16 * * ? 每天上午10点,下午2点,4点
- (5) 0 0/30 9-17 * * ? 朝九晚五工作时间内每半小时

- (6) 0 0 12 ? * WED 表示每个星期三中午12点
- (7) 0012**?每天中午12点触发
- (8) 0 15 10 ? * * 每天上午10:15触发
- (9) 0 15 10 * * ? 每天上午10:15触发

Q&A答疑