# SIMULACRO DE PARCIAL


1ER PARCIAL ARQUI 2024 anabel paez la valle


## 1er parte: pila, subrutinas y pasaje de parámetros


#### EJERCICIO 1:


El siguiente programa envía un parámetro por la pila a SUBRUT. ¿Qué valor queda almacenado en DL?


ORG 1000h CAD DB "Hola"	ORG 3000H SUBRUT: MOV BX, SP	Respuesta:
ORG 2000H  MOV DX, OFFSET CAD  PUSH DX  CALL SUBRUT	ADD BX, 3 MOV DL, [BX]	DL=
••••		














#### EJERCICIO 2:


En el siguiente fragmento de programa se hace un llamado a una subrutina, a la cual se le pasan tres parámetros a través de los registros AX, BX y CX. Indicar qué parámetro se pasa en cada registro y si es pasado por valor o por referencia. No completar con los valores sino con: nombreVariable, formaPasaje.

org 1000h NRO DB	2	org 2000h mov CX, offset NRO	AX:
COD1 DB COD2 DB	"A" "J"	mov BX, CX ADD BX, 3	BX:
DIG DB		MOV AL, [BX]	CX:
		mov BX, offset COD2 call SUBRUTINA	


#### PASAJE DE PARÁMETROS:

A TRAVÉS DE: PILA/REGISTRO POR: VALOR/REFERENCIA

```
org 2000h
org 1000h
                          mov CX, offset NRO
NRO
       DB
            "A"
                          mov BX, CX
COD1 DB
           "J"
    DB
COD2
                          ADD BX, 3
                          MOV AL, [BX]
DIG
       DB
                          mov BX, offset COD2
                          call SUBRUTINA
```



- Por valor: Si trabajas con el contenido de la dirección ([bx]), estás tratando con el valor directamente.
- Por referencia: Si estás utilizando offset o directamente el registro bx para trabajar con direcciones, se considera un acceso por referencia porque estás manipulando o pasando la dirección de la memoria.



- Por valor: Si trabajas con el contenido de la dirección ([bx]), estás tratando con el valor directamente.
- Por referencia: Si estás utilizando offset o directamente el registro bx para trabajar con direcciones, se considera un acceso por referencia porque estás manipulando o pasando la dirección de la memoria.

AX:	dig, VALOR	
	cod2, REFERENCIA	
CX:	nro, REFERENCIA	

# 2da parte: completar sentencias de código

#### EJERCICIO 3:

El siguiente programa para VonSim lee carácteres por teclado y los envía a la impresora a través del PIO a medida que se van leyendo. El programa termina cuando se lee el carácter "." Completar las instrucciones faltantes.


```
PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h
org 1000h
car db ?
```

```
org 2000h
mov al, 0
out CB, al
out CA, al
in al, PA
and al,11111101b
out PA, al
mov bx, offset car
loop: int 6
      jz fin
      call imp
      jmp loop
fin: INT 0
end
```

```
imp: in al, PA
      jnz imp
      mov al, car
      out PB, al
      in al, PA
      out PA, al
      in al, PA
      and al,11111101b
      out PA, al
      ret
```



PIO (puerto paralelo de e/s)



- IN: leer -> entrada
- OUT: escribir -> salida
- solo se pueden usar con el registro AL



Veamos cuáles bits del registro estado son de entrada y cuáles de salida...



- Bit 0 (busy) 1 si está ocupada la impresora, 0 si está libre
- Bit 1 (strobe) seteando el bit en 1 le avisamos a la impresora que dejamos un caracter en DATO para que lo imprima


**MASCARAS** 

OR


AND

FORZAR STROBE EN 1
PARA AVISAR A LA
IMPRESORA QUE
MANDE UN DATO

FORZAR STROBE EN O



El siguiente programa para VonSim lee carácteres por teclado y los envía a la impresora a través del PIO a medida que se van leyendo. El programa termina cuando se lee el carácter "." Completar las instrucciones faltantes.



#### EJERCICIO 4:

Se cuenta con un programa para VonSim que usa el TIMER (mediante la posición del vector 7) y el F10 (mediante la posición del vector 8). En un momento dado de la ejecución se está atendiendo la interrupción de TIMER y hay un pedido de interrupción de F10 (no hay más pedidos que ese). Complete los datos en dicho momento.

org	IMR:	ISR:
OW RUT_TIMER	INT0:	IRR:

org		IMR:	ISR:
DW RUT	T_TIMER	INT0:	IRR:
DW KUI	I ITMEK	IN10.	

		PIC	
EOI	20H		 Le avisa al PIC que la interrupción ya fue atendida
IMR	21H		 Para habilitar o deshabilitar alguna interrupción
IRR	22H		 Indica cuáles dispositivos externos solicitan interrumpir
ISR	23H		 Indica cuál dispositivo externo está siendo atendido
INT 0	24H		 Contiene ID asignado al F10
INT 1	25H		 Contiene ID asignado al Timer
INT 2	26H		 Contiene ID asignado al Handshake
INT 3	27H		Contiene ID asignado al CDMA

<u> </u>	ISR:	IMR:	org	org .
	IRR:	INT0:	DW RUT_TIMER	DW
			DW RUT TIMER	

#### PIC

IMR 21H | 1111 1100

- Nos permite definir qué interrupciones vamos a atender y cuáles ignorar
- 1 significa deshabilitada, 0 habilitada

24h	INT0	ID de Línea INTO. Almacena el ID de la interrupción asociada al dispositivo F10 para buscar en el vector de interrupciones la dirección de comienzo de la subrutina que lo atiende.	INTO 8
		que to attende.	

IMR: 1111 1100 ISR: 0000 0010 org INT0: 8 RUT TIMER IRR: DW

> Registro de Interrupción en Servicio. El bit que representa la línea de interrupción que se está atendiendo estará en 1 interrupción (bit 0 se asocia a la entrada INTO ... bit 7 se asocia a la entrada INT7), el resto en 0. Si no hav interrupciones atendiéndose todos los bits valen 0.

23h

ISR

ISR

0000 0010

		<u> </u>
22h	IRR	Registro de Petición de Interrupciones. Almacena las interrupciones pendientes. Cada bit de este registro representa una línea de interrupción (bit 0 se asocia a la entrada INTO bit 7 se asocia a la entrada INT7). Cuando la interrupción se satisface, el bit de dicha línea se pone a cero.

IRR

0000 0001

ORG (7 \* 4)

DW RUT\_TIMER

ORG 28

DW RUT\_TIMER

### EJERCICIO 5:

Un programa que imprime "INGENIERIA E INFORMATICA" en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por consulta de estado (polling).

```
DATO EQU 40h
                 ESTADO EQU 41h
                        ORG 1000h ; Memoria de datos
                    msj DB "INGENIERIA E INFORMATICA"
                    fin DB ?
                        ORG 3000h
                  poll: in al, ESTADO
                         jnz poll
                        ret
                        ORG 3200h
imprimir_caracter_hand:
                         call poll
                        pop ax
                        out DATO, al
                         ret
```

in al, ESTADO

out ESTADO, al
 mov bx, offset msj
 mov cl, offset fin - offset msj
lazo: mov al, [bx]

call imprimir\_caracter\_hand

dec cl jnz lazo int 0 end

ORG 2000H

Un programa que imprime "INGENIERIA E INFORMATICA" en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por consulta de estado (polling).

```
DATO EQU 40h
                 ESTADO EQU 41h
                        ORG 1000h; Memoria de datos
                    msj DB "INGENIERIA E INFORMATICA"
                    fin DB ?
                        ORG 3000h
                  poll: in al, ESTADO
                        and al,1
                        jnz poll
                        ret
                        ORG 3200h
imprimir_caracter_hand:
                        push ax
                        call poll
                        pop ax
                        out DATO, al
                        ret
```

```
ORG 2000H
      in al, ESTADO
      and al, 7Fh
      out ESTADO, al
      mov bx, offset msj
      mov cl, offset fin - offset msj
lazo: mov al, [bx]
      call imprimir caracter hand
      inc bx
      dec cl
      jnz lazo
      int 0
      end
```

## 3er parte: programar

## EJERCICIO 6:

Escribir un programa para VonSim que deberá utilizar las luces y llaves de la siguiente forma:

- a. Cada vez que las llaves cambien de valor, se actualizan las luces a su estado opuesto. De modo que si las llaves están en el estado "00011010" las luces tendrán el estado "11100101".
- b. Cada vez que encuentre la primera llave (la del bit menos significativo) prendida, mostrar en pantalla el mensaje "Arquitectura de Computadoras"
- c. En el caso particular en que todas las llaves estén apagadas, mostrar en pantalla el mensaje "Fin de programa" y finalizar el mismo.

Las funciones "a", "b" y "c" deben implementarse utilizando subrutinas.

#### EJERCICIO 7:

Escribir un programa para VonSim que envíe la cadena de caracteres "Universidad Nacional de La Plata" a un dispositivo nuevo, conectado a los 8 bits del puerto PA. Este dispositivo recibe la cadena de a un carácter a la vez. Para que el dispositivo reconozca que se va a enviar un dato, **antes** de enviar un carácter debe enviar el valor 0. El programa debe finalizar cuando se han enviado todos los caracteres de la cadena, o cuando se presiona la tecla F10, cancelando el envío cancelando el envío de los caracteres que restan.

Ejemplo para enviar la cadena "ASDF": Envío de  $0 \to \text{Envío}$  de la "A"  $\to \text{Envío}$  de  $0 \to \text{Envío}$  de la "S"  $\to \text{Envío}$  de la "S"  $\to \text{Envío}$  de la "B"  $\to \text{Envío}$  de la "B"  $\to \text{Envío}$  de la "F"

Nota: para comunicarse con el dispositivo no es necesario realizar una consulta de estado ni hacerlo mediante interrupciones, el protocolo solo requiere que envíe un 0 y un carácter de forma alternada.

#### EJERCICIO 8:

Escribir un programa para VonSim que muestre el mensaje "Escriba 5 caracteres:", después lea un texto de 5 caracteres y lo almacene en memoria. Luego, el texto leído debe ser enviado a una subrutina llamada "SUB\_IMP" por referencia a través de la pila. La subrutina debe mostrar el texto en pantalla de a 1 carácter por segundo (utilizando el TIMER).

