Procedimientos Índice

- 1. Definición y fundamentos
- 2. Uso en entorno x86-16bits
- 3. X86 calling conventions
- 4. Programación multimódulo
- 5. Librerías

afael Rico Lópe

1/66

Procedimientos1. Definición y fundamentos

1. Definición y fundamentos Índice

- 1. Concepto
- 2. Argumentos
- 3. Valor devuelto
- 4. Variables locales
- 5. Soporte hardware
- 6. ABI

fael Rico López

Procedimientos 1.1. Concepto

- Términos sinónimos:
 - **⇒** Subrutina
 - **⇒** Subprograma
 - **→** Función
 - → Rutina
 - →En algunos casos se reserva el término función para una subrutina que devuelve un valor

Rafael Rico Lópe

3/66

Procedimientos 1.1. Concepto

- <u>Funcionalmente</u>, un procedimiento es un subalgoritmo de un algoritmo principal que resuelve una tarea específica
- En la <u>práctica</u>, un procedimiento es una fracción de código separada de la secuencia principal que puede ser invocado desde cualquier parte del programa, ya sea desde el flujo principal o desde otro procedimiento

Rafael Rico López

Procedimientos 1.1. Concepto

- La invocación de un procedimiento supone una doble transferencia de control (salto o bifurcación)
 - → Primero al código de la subrutina; y
 - → Posteriormente un retorno al código principal
 - → Algunos compiladores detectan cuantas veces se llama cada procedimiento y cuando son pocas sustituyen la llamada por el código ¹
 - → Así se evitan la sobrecarga debida a las transferencias de control (saltos) y al paso de parámetros

¹ Inline expansion o inlining es una optimización que realiza el compilador consistente en reemplazar la llamada a una subrutina por el código de la misma

5/66

Procedimientos 1.1. Concepto


- Desde el punto de vista de la ingeniería del software
 - → Un procedimiento se escribe una vez y se llama siempre que haga falta
 - → Facilita:
 - →La vista del código
 - →El mantenimiento del código
 - →La modularidad del código ¹

¹ La programación estructurada y su "hija", la programación modular, consideran que un desarrollo de *software* òptimo sólo debe utilizar subrutinas

6/66

Rafael Rico I óne

Procedimientos 1.1. Concepto • Elementos de una subrutina • Declaración • Nombre • Código • Argumentos o parámetros de entrada • Tipo de valor devuelto (si lo hay)



Procedimientos 1.2. Argumentos

- Son los datos que va a tratar el procedimiento
 - → Podemos pasar argumentos
 - Por valor → el argumento es el dato a tratar
 - →Por referencia → el argumento es un puntero a una posición de memoria en la que está el dato a tratar
 - → Los argumentos son datos de entrada pero también pueden recibir resultados obtenidos como consecuencia del procesamiento de la subrutina (si se pasan como referencia)

9/66

Rafael Rico López

Procedimientos 1.2. Argumentos

• Ejemplos¹:

int putchar(int char)

➡ Escribe en stdout el carácter pasado como argumento; si tiene éxito devuelve el carácter y EOF en caso de error

char *strcpy(char *str1, const char *str2)

→ Copia (destructiva) de la cadena str2 en la cadena str1; devuelve el puntero a str1 o NULL si error

¹ Usaremos funciones de ANSI C como ejemplo

10/66

referencia

afael Rico I ónez

Procedimientos 1.3. Valor devuelto

- Un procedimiento puede (opcionalmente) devolver un valor (que no es de la lista de argumentos)
 - → A veces, es un entero que indica si el procesamiento ha tenido éxito o se ha producido algún tipo de error
 - →En estos casos, el valor devuelto puede NO usarse sin que eso afecte a la funcionalidad del programa
 - ➡ En otros casos, el valor devuelto es el resultado principal del procedimiento

Rafael Rico Lópe

11/66

Procedimientos 1.3. Valor devuelto

· Modos de uso:

```
el valor devuelto puede indicar si ha ocurrido un error
```

→ O mejor:

```
if (funcion(argumentos) = valor) then ...
```

→ A veces:

funcion(argumentos) ...

error = funcion(argumentos)
if (error = valor) then ...

Procedimientos 1.3. Valor devuelto

• Ejemplos:

el valor devuelto es el resultado principal

FILE *fopen(const char *nombre, const char *modo)

→ Abre el fichero cuyo nombre pasamos como primer argumento; si tiene éxito devuelve un puntero a un descriptor de fichero y NULL en caso de error

int atoi(const char *str)

→ Convierte la cadena pasada como argumento a entero; devuelve el entero ó 0 en caso de error

13/66

Rafael Rico Lóp

Procedimientos

1.4. Variables locales

- Un procedimiento puede declarar y utilizar variables locales, es decir, variables sólo accesibles desde la subrutina, que se crean cuando se invoca y que desaparecen cuando termina
 - ➡ Se dice que su ámbito es local y su tiempo de vida limitado al procesamiento de la subrutina
 - → ¡Recordamos! que si el ámbito es local pero el tiempo de vida es todo el tiempo de ejecución, es una variable estática

Rafael Rico Lónez

• Ejemplos:

```
int mifuncion(argumentos)
{
    int i=10;
    while(i)
        i--;
    ...
    ...
    valor devuelto
    return i;
}
```

15/66

Procedimientos 1.5. Soporte *hardware*

- · Control de flujo
 - → Instrucciones específicas
 - →Llamada → salvaguarda de contexto y salto incondicional a subrutina
 - → Retorno → recuperación de contexto y salto incondicional a código ppal.
 - →El contexto puede ser simplemente el PC o puede ser una estructura de datos más compleja
 - ⇒Salvaguarda del contexto:
 - En registros
 - En la pila

16/66

Rafael Rico I ópez

Procedimientos 1.5. Soporte *hardware*

- Paso de argumentos
- Valor devuelto
- Variables locales
 - **⇒** En registros
 - →Organizados como banco de registros o
 - **⇒** En la pila
 - →Organización LIFO de memoria

tafael Rico Lópe

¹ Las ventanas de registros encuentran justificación en estudios que establecen que, en promedio, el máximo número de argumentos es 6, el máximo número de variables locales es 6 y la profundad máxima de las llamadas es 5

Procedimientos 1.5. Soporte *hardware*

- Ventajas e inconvenientes:
 - **⇒** En registros
 - →Pocos registros → hay que garantizar que no se sobreescriben¹
 - No dan lugar a subrutinas reentrantes ni anidables
 - →Los registros son rápidos _
 - → Generan pocas dependencias

criterio si se usan registros

- ⇒ En la pila
 - →Acceso lento a memoria
 - ⇒Sobrecarga de dependencias y cálculo de direcciones
 - ▶Las subrutinas son reentrantes y anidables

criterio si se usa la pila

¹ La salvaguarda de los registros se suele hacer en la pila. Esto genera un tráfico con memoria en forma de PUSH y POP

Procedimientos1.5. Soporte *hardware*

- Teoría de compiladores (I):
 - **→** Concepto de subrutina reentrante
 - →En general, se dice que un código es reentrante si se puede llamar simultáneamente desde varios puntos sin alterar su funcionamiento
 - **⇒** Concepto de subrutina anidable
 - →O recursiva, es aquella que puede llamarse a sí misma
 - →Una subrutina recursiva es reentrante

19/66

Procedimientos 1.5. Soporte *hardware*

- Teoría de compiladores (II):
 - → Desde un punto de vista práctico, el código reentrante no usa variables estáticas en sucesivas llamadas
 - → Para garantizar que un código es reentrante, todos los datos que se deban mantener entre llamadas deberán ser suministrados por el llamador (caller)
 - → Una subrutina reentrante no puede usar registros para pasar argumentos; es imperativo usar la pila

Safael Rich L nnez

Procedimientos 1.5. Soporte *hardware*

- Teoría de compiladores (III):
 - ➡ El lenguaje C está orientado hacía el código reentrante
 - → Las llamadas al sistema no son reentrantes ya que pasan argumentos en registros (para que sean rápidas)
 - Para que un sistema operativo sea reentrante, debemos deshabilitar las interrupciones durante cada llamada al sistema; esto aumenta la latencia (ralentiza el sistema)

Rafael Rico Lóp

21/66

Procedimientos

1.6. ABI

- El Application Binary Interface (ABI) describe la interfase de bajo nivel que relaciona una aplicación con el sistema operativo u otras aplicaciones
- En concreto el ABI detalla:
 - → Los tipos de datos, su tamaño y el alineamiento
 - **⇒** La convenio de llamadas (calling convention) a subrutinas
 - ⇒ El modo de realizar las llamadas al sistema
 - → Opcionalmente, el formato de los ficheros OBJ y librerías

afael Rico I ór

- ➡ El ABI no debe confundirse con el API (librerías de llamadas al sistema)
- **⇒** El ABI debe cumplirlo el compilador

1.6. ABI

- Convenio de llamadas indica:
 - **⇒** Cómo se pasan los argumentos
 - ⇒Pila → orden (RTL right to left ó LTR left to right)
 - → Registros → cuales se usan y en qué orden

```
funcion (arg_1, arg_2, ... arg_n)
```

```
pila \leftarrow arg_1 arg_2 ... arg_n reg_1 \leftarrow arg_1 reg_2 \leftarrow arg_2 pila \leftarrow arg_n ... arg_2 arg_1 reg_n \leftarrow arg_n
```

- **→** Cómo se comunican los valores devueltos
- → Quién limpia la pila al terminar
 - → Caller clean-up o callee clean-up

23/66

Procedimientos

2. Uso en entorno x86-16bits

2. Uso en entorno x86-16bits Índice

- 1. Declaración
- 2. Invocación y retorno
- 3. Paso de argumentos por pila
- 4. Variables locales
- 5. Uso de estructuras

Rico López

Procedimientos 2.1. Declaración

- Utilizamos las directivas PROC y ENDP
 - → Marcan el principio y el final de los procedimientos

;código

1 etiqueta PROC [NEAR|FAR]

RET [constante]

etiqueta ENDP

etiqueta:
::: ;código
RETN [constante]

etiqueta: LABEL FAR
: : : ;código
RETF [constante]

Procedimientos 2.2. Invocación y retorno

25/66

26/66

- Instrucciones
 - → CALL → salva el contexto (CS:IP -far- o IP -near-) en la pila y salta al procedimiento
 - → RET → recupera el contexto y vuelve al programa principal; puede hacer el clean-up de la pila
 - → contexto → información relativa al entorno de procesamiento principal

13

Procedimientos 2.2. Invocación y retorno

CALL {registro | memoria}

- Salva en la pila la dirección de la siguiente instrucción ¹
- Salta a la dirección especificada

```
[SP = SP - 2] ; si salto far

[CS → pila]

[CS = nuevo CS]

SP = SP - 2

IP → pila

IP = nuevo IP
```

¹ Un CALL a la siguiente instrucción permite obtener el CS:IP en curso

27/66

Procedimientos 2.2. Invocación y retorno

CALL {registro | memoria}

- La dirección de salto se puede dar de forma:
 - → Directa → etiqueta
 - → Indirecta → puntero en registro o en memoria
- Los saltos pueden ser:
 - → near → sólo se da y se salva en la pila IP
 - ⇒ far → la dirección de salto se muestra como CS:IP

Ejemplo:

CALL far ptr TAREA → salto far

problemática de las etiquetas adelantadas

28/66

ael Rico López

Procedimientos 2.2. Invocación y retorno

RET [constante]

- Devuelve el contexto original de la secuencia de código principal sacando de la pila CS:IP o IP (dependiendo de si el salto es far o near)
- Como operando opcional tenemos una constante cuyo significado es el número de bytes a sumar a SP después de retornar (clean-up de la pila)

RET (fa	r)	RET (ne	ear)	RETN 4		
POP IP	SP+2	POP IP	SP+2	POP IP	SP+2	
POP CS	SP+2				SP+4	

29/66

© Rafael Rico L

Procedimientos 2.2. Invocación y retorno

• Juntando todo:

```
CALL tarea

CALL near ptr tarea
```

¹ Asume el tipo de salto del **CALL** ² Supone **CALL** *near*, si es *far* emite error

15

2.3. Paso de argumentos por pila

- Si usamos la pila para pasar argumentos...
 - → Los argumentos se pasan a la pila antes de la llamada al procedimiento (tarea del módulo llamador o caller)
 - ➡ Transferido el control, el procedimiento recupera los argumentos y los procesa (tarea del llamado o callee)
 - Los registros que vaya a usar el procedimiento deben ser preservados copiándolos en la pila
 - → Lo puede hacer el caller o el callee
 - ➡ Finalmente se ajusta el puntero de pila para soslayar los argumentos
 - ⇒En secuencia principal ADD SP,n (caller clean-up), o
 - **⇒**Con **RET** *n* (callee clean-up)

31/66

Procedimientos

2.3. Paso de argumentos por pila

- Tareas del caller
 - **→** Antes de invocar el procedimiento
 - Si es el caso, preservar en la pila los registros que vaya a usar el procedimiento (caller-saved)
 - Podrían ser todos por simplicidad pero es lento
 - → Pasar a la pila los argumentos en el orden establecido por el ABI; pueden ser valores o referencias (near o far)
 - ⇒Invocar el procedimiento
 - → Después de retornar del procedimiento
 - Si es el caso, soslayar argumentos (caller clean-up) (ADDSP,n)
 - ⇒Si es el caso, salvar el valor devuelto
 - ⇒Si es el caso, recuperar los registros preservados

32/66

el Rico López

2.3. Paso de argumentos por pila

• Tareas del callee

- → Copiar el registro BP en la pila (PUSH BP)
 - El registro BP es el marco de pila; es un puntero que sirve de referencia de argumentos y variables locales para el procedimiento en curso; salvamos el marco de pila del procedimiento llamador
- → Copiar el puntero de pila SP en BP (MOV BP, SP)
 - · Cargamos el marco de pila del procedimiento en curso
- Si es el caso, preservar en la pila los registros que vaya a usar el procedimiento (callee-saved)
- → Ejecutar el código
- ⇒Si es el caso, recuperar los registros preservados
- → Recuperar el marco de pila llamador (POP BP)
- Si es el caso, soslayar argumentos (callee clean-up) (RET n)

33/66

Procedimientos

2.3. Paso de argumentos por pila

Clean-up

- Después de ejecutar el procedimiento, el estado de la pila debe ser el que tendría de no haberse ejecutado
- → Debemos ajustar la cima de la pila para que no crezca con los argumentos ya que a la larga se producirá un desbordamiento de pila
- **⇒** Esto es lo que llamamos soslayar argumentos
 - ⇒Si lo hace el caller, usa ADD SP,n
 - Si lo hace el callee usa RET n donde n es el tamaño en bytes de los argumentos
- ⇒ Si lo hace el caller, admite un número de argumentos variable (caso de funciones como vprintf)

34/66

© Rafael Rico López

2.3. Paso de argumentos por pila

- Ejemplo:
 - **⇒** Sea el procedimiento

```
int madd (int a, int b, int m)
que devuelve el valor del cálculo a x b + m
```

- → Los argumentos se pasan por valor de derecha a izquierda
- ⇒ El valor devuelto se escribe en AX
- **→** AX es caller-saved
- **→** Asumimos caller clean-up

35/66

Procedimientos

2.3. Paso de argumentos por pila

• Código del caller:

```
PUSH AX
              ;preservo AX (caller-saved)
              ;paso el 3<sup>er</sup> parámetro a la pila
PUSH m
PUSH b
              ;paso el 2º
PUSH a
              ;paso el 1º
CALL madd
              ;llamo al procedimiento
ADD SP,6
              ;soslayo argumentos (caller clean-up)
MOV r,AX
              ;salvo el valor devuelto
POP AX
              ;recupero AX (caller-saved)
```


36/66

ael Rico López

Procedimientos 2.3. Paso de argumentos por pila

• Código del callee:

```
madd PROC NEAR
     PUSH BP
                     ;salvo el marco de la pila antiguo
     MOV BP,SP
                     ;actualizo el marco para este proc.
     MOV AX,[BP+4]
                   ;recupero el 1er argumento (a)
     MUL [BP+6]
                     ;multiplico el 2º (b) por el 1º (a)
     ADD AX,[BP+8]
                     ;sumo con el 3º (m) con axb (DX:AX)
                     ;asumo que DX es 0
                                        ¡OJO! Habría que preservar DX
     POP BP
                     ;recupero el marco antiguo
     RET
                     ;devuelvo el control al programa ppal.
madd ENDP
                     ;el resultado se devuelve en AX
```



- Uso de variables locales (I):
 - ▶ Las variables locales tienen un tiempo de vida limitado a la ejecución del procedimiento
 - → Se reserva memoria para ellas en la pila al comenzar el procedimiento y después de ajustar el marco de pila desplazando el puntero de pila (SUB SP, tamaño)
 - → Se opera con ellas mientras se está ejecutando el procedimiento
 - ⇒Se destruyen al finalizar el procedimiento
 - ⇒ Se crean en la pila y se acceden por su posición en la pila (respecto al marco de pila BP)

39/66

Procedimientos 2.4. Variables locales

- Ejemplo:
 - **⇒** Sea el procedimiento

```
int cuenta_char (char *str, char c)
```

que devuelve cuántas veces aparece el carácter c en la cadena str

- **⇒** La cadena se pasa por referencia como puntero far
- ➡ El procedimiento se declara como far
- ⇒ En el procedimiento, la cuenta se lleva en una variable local
- → Los argumentos se pasan de derecha a izquierda
- **⇒** El valor devuelto se escribe en AX
- **→** AX es caller-saved
- ⇒ ¡OJO! Asumimos callee clean-up

40/66

el Rico López

• Código del caller:

```
PUSH AX
                ;preservo AX (caller-saved)
                                                       hay que convertir el
                                                       char en entero word
PUSH c
                ;paso el 2º parámetro a la pila
PUSH DS
                ;paso el 1º (base del puntero far)
LEA BX,str
PUSH BX
                ;offset del puntero far
CALL far ptr cuenta_char
MOV r, AX
                ;salvo el valor devuelto
POP AX
                ;recupero AX
                                   AX no se puede preservar en callee
                                   porque es el registro en el que se
                                   devuelve el valor
                                                              41/66
```

Procedimientos 2.4. Variables locales

• Código del callee:


```
cuenta_char PROC FAR
            PUSH BP
                           ;salvo el marco de pila
            MOV BP,SP
                           ;actualizo el marco
            SUB SP,2
                           ;reserva para la variable local
            ;[BP + 6] → argumento 1: offset del puntero
            ;[BP + 8] → argumento 1: base del puntero
            ;[BP +10] → argumento 2: carácter c
            ;[BP - 2] → variable local
            MOV SP, BP
                           ;soslayo var. locales
            POP BP
                           ;recupero el marco antiguo
            RET 6
                           ;retorno y soslayo argumentos
cuenta_char ENDP
                           ;el resultado se devuelve en AX
                                                      42/66
```

· Código del cuerpo de la función:

```
PUSH BX, ES, SI ;preservo registros
                                                              aunque es
                  MOV [BP-2],0
                                    ;inicio el contador
                                                               word, BH es 0
                  MOV BX,[BP+10]
                                    ; cargo carácter en BX
                  MOV ES,[BP+8]
                                    ;base de la cadena
                  MOV SI,[BP+6]
                                    ;offset de la cadena
                                    ;miro si es el final
     seguir:
                  CMP ES:[SI],0
                  JZ salir
                  CMP ES:[SI],BL ;miro si es el carácter
                  JNZ nocontar
                  INC [BP-2]
                                    ;incremento el contador
     nocontar:
                  INC SI
                                    ;incremento el puntero
                  JMP seguir
© Rafael Rico López
                  POP SI, ES, BX ; recupero registros
     salir:
                  MOV AX,[BP-2]
                                    ;devuelvo el resultado en AX
                                    AX no se puede preservar en callee
```

Procedimientos (ejemplo de uso de EQU)

```
argloffset EQU <[BP+6]>
                               ;posición del argl (offset)
arg1base
            EQU <[BP+8]>
                               ;posición del arg1 (base)
arg2
            EQU <[BP+10]>
                               ;posición del argumento2
loc
            EQU <[BP-2]>
                               ;posición de la var. local
            PUSH BX, ES, SI
                               ;preservo registros
            MOV loc,0
                               ;inicio el contador
            MOV BX, arg2
                               ; cargo carácter en BX
            MOV ES, arglbase
                               ;base de la cadena
            MOV SI, argloffset ; offset de la cadena
            CMP ES:[SI],0
seguir:
                               ;miro si es el final
            JZ salir
            CMP ES:[SI],BL
                               ;miro si es el carácter
            JNZ nocontar
            INC loc
                               ;incremento el contador
            INC SI
nocontar:
                               ;incremento el puntero
            JMP seguir
            POP SI, ES, BX
salir:
                               ;recupero registros
            MOV AX, loc
                               ;devuelvo el resultado AM6 AX
```



• Juntando todo:

- **▶** Pasamos argumentos mediante PUSH
- Antes de comenzar las tareas del procedimiento se salva el antiguo marco (PUSH BP) y se actualiza el marco en curso (BP ← SP; MOV BP,SP)
 - →el nuevo marco siempre apunta a la posición de la pila que almacena el antiguo (precedente)
- → Las variables locales se reservan a partir del nuevo marco moviendo el SP hacia la cima de la pila (SUB SP,n)


→ Los argumentos están por encima del marco: [BP+n]

→ Las variables locales están por debajo: [BP-n]

46/66

Rafael Rico I óne:

	Procedimientos						
	Juntando todo						
CALLER		CALLEE					
salvar reg. valor devuelto	PUSH AX						
salvar resto de registros	PUSH reg						
pasar argumentos según ABI	PUSH arg						
invocar procedimiento	CALL						
		salvar marco de pila	PUSH BP				
		ajustar marco de pila nuevo	MOV BP,SI				
CÓDIGO DE COLORES		declarar variables locales	SUB SP,n				
preservar registros		salvar regs. (excepto v. dev.)	PUSH reg				
clean-up		CÓDIGO PROCEDIMIENTO					
manejo de variables locales		recuperar registros	POP reg				
-		soslayar variables locales	MOV SP,BI				
		recuperar marco de pila	POP BP				
		retorno	RET				
		soslayar argumentos	RET s				
soslayar argumentos	ADD SP,S						
salvar valor devuelto	AX 👈 var						
recuperar registros	POP reg						
recuperar reg. valor devuelto	POP AX		47/66				



Procedimientos 2.5. Uso de estructuras

- Algunos aspectos de la programación de procedimientos son muy propensos a error; concretamente:
 - **→** Las referencias a parámetros
 - ➡ El tamaño de los parámetros a soslayar
- Con el fin de minimizar los errores, podemos usar la declaración de estructuras

Rafael Rico Lópe

49/66

Procedimientos 2.5. Uso de estructuras

- La estructura representa el orden de los datos en la cima de la pila, desde el marco de pila hasta el último parámetro
- Permite referenciar cada uno de los parámetros por su etiqueta y calcular el tamaño de los mismos
 - → Las etiquetas son el offset de cada parámetro respecto al marco de pila (BP)
- La estructura no se reserva en memoria ya que no se declara en el segmento de datos; sólo se usa para simplificar la programación del callee

50/66

Rafael Rico López

Procedimientos 2.5. Uso de estructuras

• Ejemplo:

© Rafael Rico López

```
;cada miembro representa el espacio
                    ;que ocupa en la cima de la pila
             STRUC
parametros
             DW ?
                    ;marco de pila BP
                                           OFFSET 0
             DD ?
                    ;puntero far
                                           OFFSET 2
retorno
             DD ?
                    ;puntero far a cadena OFFSET 6
param1
param2
             DW ?
                    ;valor del carácter
                                           OFFSET 10
             ENDS
parametros
size_params EQU $ - param1 ;tamaño de los parámetros
                                                     51/66
```

Procedimientos 2.5. Uso de estructuras

• Ejemplo:

```
MOV BX, [BP].param2 ; cargo carácter en BX
LES SI, [BP].param1 ; puntero far de la cadena
: : :

MOV SP, BP
POP BP
RET size_params ; retorno y soslayo argumentos
```

Procedimientos 3. X86 *calling conventions*

- 3. X86 calling conventions Índice
 - 1. Convenciones caller clean-up
 - 2. Convenciones callee clean-up

Rafael Rico Lópe

53/66

Procedimientos

3.1. Convenciones caller clean-up

- Admiten procedimientos con un número variable de argumentos
 - ⇒ cdec1 (C declaration)
 - →Todos los argumentos se pasan por la pila
 - ⇒El orden de paso es RTL (right to left)
 - ⇒Los valores devueltos se pasan en EAX
 - ⇒Los registros EAX, ECX y EDX son caller-saved
 - ⇒El resto de registros son *callee-saved*
 - ⇒ syscall
 - → optlink

54/66

Rafael Rico López

3.2. Convenciones callee clean-up

- ⇒ pascal
 - →Todos los argumentos se pasan por la pila
 - ⇒El orden de paso es LTR (left to right)
- → fastcall
 - Dos 2 primeros argumentos por la izquierda se pasan en ECX y EDX
 - ⇒El resto de argumentos se pasan por la pila en orden RTL
- ⇒ Borland fastcall
 - ◆Los 3 primeros argumentos por la izquierda se pasan en EAX, EDX y ECX
 - ⇒El resto de argumentos se pasan por la pila en orden LTR
- ⇒ stdcall
- ⇒ safecall

55/66

Procedimientos

4. Programación multimódulo

4. Programación multimódulo Índice

- 1. Directivas
- 2. Ensamblado

Rafael Rico López

4. Programación multimódulo

- Programación multimódulo es aquella en la que el ejecutable es el resultado de enlazar varios módulos OBJ diferentes
 - Cualquier módulo puede utilizar nombres simbólicos del resto de módulos
 - Los nombres simbólicos pueden corresponder a declaración de variables o nombres de procedimientos
 - Es habitual que un módulo contenga la declaración de los procedimientos y otro el código principal
 - →El módulo de procedimientos tendrá sólo segmento de código (a no ser que use variables estáticas)
 - ➡El módulo de procedimientos puede usarse para crear librerías

57/66

© Rafael Rico López

Procedimientos

4.1. Directivas

- Para que un nombre simbólico esté disponible a otros módulos se utiliza la directiva PUBLIC
- Ejemplo:

58/66

Procedimientos 4.1. Directivas

- Para que un módulo utilice un nombre simbólico declarado en otro módulo se utiliza la directiva EXTRN
- Ejemplo:


```
EXTRN nombre_proc: far
EXTRN nombre_variable
    : : :

DOSSEG
.MODEL SMALL
    : : :
```

59/66

Procedimientos 4.2. Ensamblado

 Para enlazar un ejecutable a partir de varios módulos OBJ invocamos el programa link pasándole como argumentos el listado de módulos



Procedimientos 5. Librerías

5. Librerías Índice

- 1. Fundamentos
- 2. Manejando librerías con LIB

Rafael Rico Lópe

61/66

Procedimientos

5.1. Fundamentos

- Una librería es una colección de procedimientos compilados (ensamblados) que proporcionan un conjunto de rutinas orientadas a un tipo de tarea
 - → Manejo de cadenas de caracteres
 - **→** Cálculos matemáticos
 - ➡ Presentación gráfica
 - → Acceso al sistema de ficheros
 - **→** ... etc.

• Las librearías se crean reuniendo en un único fichero diferentes objetos compilados separadamente

62/66

Rafael Rico López

Procedimientos 5.1. Fundamentos

- Cuando un procedimiento es suficientemente eficaz y genérico como para poder ser útil en diferentes tareas, se puede añadir a una librería de funciones semejantes
- Para ello necesitamos una herramienta que nos permita gestionar las librerías
 - → Crear librería
 - → Añadir módulos
 - **→** Borrar módulos
 - → Copias módulos
 - → Reemplazar módulos
 - → ... etc.

63/66

Procedimientos

5.2. Manejando librerías con LIB

- En nuestro entorno de trabajo, la herramienta de gestión de librerías es lib
- La herramienta lib tiene como fuente ficheros objeto ya compilados (ficheros .obj)
- Cuando lib añade los ficheros objeto a un fichero de librería se convierten en módulos
- Los ficheros de librería tienen extensión .lib

afael Rico I ónez

5.2. Manejando librerías con LIB

• Programa lib

```
lib libreria_antigua [comandos]
    [,[fichero_ref_cruzadas]
    [,[libreria_nueva]]] [;]
```

- ⇒ librería_antigua → fichero de librería a modificar
 - → Extensión por defecto: .lib
- → comandos → +(añadir); -+(reemplazar); *(copiar); -*(mover)
- ⇒ fichero_ref_cruzadas → listados de símbolos públicos y de módulos
- ⇒ librería_nueva → fichero de librería nuevo (si se desea crear uno nuevo con las modificaciones)

Procedimientos

5.2. Manejando librerías con LIB

• Ejemplo:

```
lib mi_lib + mi_objeto;
```

- ➡ Este comando crea la librería (o añade a la librería, si ya existe) mi_lib.lib el módulo del fichero objeto mi_objeto.obj
- ➡ Si ahora queremos enlazar algún procedimiento público de dicha librería con un fichero objeto para crear un ejecutable, haremos

link nuevo_objeto,,,mi_lib;

66/66

Safael Rico I ónez