Programación en ensamblador x86-16bits Índice

- 1. Organización de memoria de un programa
- 2. Ciclo de desarrollo de un programa
- 3. Recursos de programación

Rafael Rico Lópe

1/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1. Organización de memoria de un programa

- 1. Organización de memoria de un programa Índice
 - 1. Secciones de un programa
 - 1. Cabecera y binario
 - 2. Ejecutables .COM
 - 2. Programa vs. proceso
 - 3. Entorno de desarrollo MASM
 - 1. Definición completa de secciones
 - 2. Definición simplificada de secciones
 - 3. Inicialización de registros de segmento
 - 4. Declaración de datos

2/90

Rafael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 1. Organización de memoria de un programa

- Un programa NO es sólo un conjunto de instrucciones
- Un programa organiza su mapa de memoria en secciones en aras de la eficiencia
 - **→** Código
 - **→** Datos
 - → Pila
 - **⇒** ...
- El programa compilado se dispone en una imagen guardada como un fichero ejecutable

3/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1. Secciones de un programa ROM 256K Memoria de video (RAM) 128K Aplicación Drivers de dispositivos Controladores del sistema Datos BIOS y DOS Tabla de vectores de interrupción Mapa de memoria Datos BIOS y DOS Tabla de vectores de interrupción Mapa de memoria A/90

2

© Rafael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1. Secciones de un programa

- · Las secciones de un programa son:
 - → Código o texto
 - **→** Datos
 - → Datos no inicializados (bss)
 - → Heap
 - → Pila

Rafael Rico López

5/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1. Secciones de un programa

- · Sección de código o texto
 - → Contiene la secuencia de instrucciones a ejecutar
 - ➡ Suele ser de sólo lectura aunque algunos programas se automodifican o reservan pequeños espacios para datos en esta sección
 - → Requiere de un puntero especial (puntero de instrucción o contador de programa) que señala la posición de la siguiente instrucción a ejecutar
 - → Característica típica del modelo de Von Neumann

.

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1. Secciones de un programa

- · Sección de datos
 - Contiene las variables globales (accesibles desde todo el programa) y las estáticas (su tiempo de vida abarca todo el tiempo de ejecución¹) que contienen datos inicializados por el programador
 - **⇒** Es una sección de lectura y escritura
- Sección bss (Block Started by Symbol)
 - → Contiene variables estáticas no inicializadas, es decir, cuyo valor inicial es 0
 - Normalmente esta sección no se almacena en el fichero imagen del ejecutable sino que es el cargador del sistema operativo (dispacher) quien realiza la reserva de espacio en memoria principal y el relleno con 0
 - ¹ Una variable estática de un procedimiento, no se destruye al terminar el procedimiento pero sólo es accesible desde el procedimiento

7/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1. Secciones de un programa

- Sección de heap
 - ⇒ Se usa para hacer reservas dinámicas de memoria en tiempo de ejecución
 - Las reservas de memoria pueden liberarse o incrementarse en ejecución
 - No aparece en el fichero imagen del ejecutable

zené I mid leefe

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1. Secciones de un programa

- · Sección de pila
 - → Implementa un área de memoria con un tipo de acceso LIFO (Last Input First Output)
 - →Se utiliza en el manejo de procedimientos (subrutinas) para almacenar temporalmente los argumentos y variables locales
 - → También se usa para salvaguardar datos de los registros
 - → Requiere de un puntero especial (puntero de pila) que indica la posición de memoria de la cima de la pila
 - ➡ Se suele utilizar otro puntero especial (puntero de marco de pila) que sirve para referenciar los argumentos y variables locales propios del procedimiento (subrutina) en curso

9/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1. Secciones de un programa

- · CODE: código del programa
- DATA: datos globales y estáticos
- · BSS: datos no inicializados
- HEAP: variables ubicadas ('alocadas') dinámicamente
- STACK: datos locales y argumentos de funciones

```
DATA

BSS

HEAP

The stack
```

© Rafael Rico Lópe;

© Rafael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1.1. Cabecera y binario

- Cuando se compila el programa se crea un fichero con 2 partes:
 - **⇒** Binario
 - →Imagen de las secciones del programa
 - No lleva ni la sección bss ni la sección heap
 - De ambas se encarga el sistema operativo
 - **→ Cabecera** (información para el sistema operativo)
 - →Tamaño de la cabecera
 - → Tamaño del fichero binario
 - → Tabla de direcciones de memoria absolutas
 - → Máxima y mínima cantidades de memoria requeridas
 - → Valores iniciales de los punteros de instrucción y de pila

11/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1.1. Cabecera y binario

- Tabla de direcciones de memoria absolutas (I)
 - ⇒ "Tabla de realocación" en x86-16bits
 - → La imagen de un ejecutable es una mapa de memoria reubicable
 - → Ha de funcionar igual sea cual sea el rango de memoria asignado
 - → Las referencias absolutas son desconocidas
 - →Por ejemplo, el comienzo de la sección de datos es desconocido hasta que el sistema operativo no asigne un mapa de memoria al proceso

12/90

ael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1.1. Cabecera y binario

- Tabla de direcciones de memoria absolutas (II)
 - → Para que el mapa de memoria de la imagen ejecutable sea reubicable, se confecciona una tabla con todas las posiciones de memoria absolutas que han de corregirse
 - →La tabla se guarda en la cabecera del ejecutable
 - ➡ En las posiciones absolutas de la imagen se escribe su distancia hasta el comienzo de la imagen
 - → Una vez que el sistema operativo conoce el rango del mapa de memoria asignado al proceso, modifica todos los valores de las direcciones absolutas sumando la posición de memoria inicial del proceso con la distancia que aparece en la imagen

13/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1.1. Cabecera y binario • Tabla de direcciones de memoria absolutas (III) **IMAGEN EJECUTABLE** CABECERA tamaño de la tabla de realocación de la cabecera distancia a la sección tamaño del de datos código fichero distancia a la sección de pila datos pila 14/90

ael Rico López

pez

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1.1. Cabecera y binario

- · Formatos de cabeceras
 - a.out (assembler output): originario de UNIX evolucionó a COFF
 - **→ COFF** (Common Object File Format): reemplazado en UNIX por ELF sirvió de base para formatos de Windows
 - ➡ ELF (Executable & Linkable Format): formato para ejecutables, código objeto, librerías compartidas y volcado de memoria en entorno UNIX; admite una gran variedad de secciones en los ejecutables
 - MZ (Mark Zbikowski): utilizado en el entorno DOS evolucionó dando lugar a varias extensiones
 - → PE (Portable Executable): formato para ejecutables, código objeto, librerías compartidas (DLL), archivos de fuentes y otros usos en Windows; evolución de COFF

15/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.1.2. Ejecutables .COM

- ¡Un caso especial!
 - **→** Los ficheros ejecutables .COM no tienen cabecera
 - No requieren de tabla de realocación
 - Contienen solamente el binario de las secciones de código y datos
 - →Ocupan un máximo de 64KB 256B, es decir, un segmento de 64KB menos un bloque de 100hB reservado para el sistema (estado del proceso)
 - ⇒El código comienza en el desplazamiento 100h (256B)
 - →La pila siempre comienza al final del segmento de 64KB
 - →Los datos suelen estar dentro de la sección de código
 - ⇒Son interesantes por su simplicidad y tamaño reducido

Programación en ensamblador x86-16bits 1.2. Programa vs. proceso

- Un proceso es un programa en ejecución
 - Una secuencia de código con una serie de recursos asociados y un estado
 - → Recursos: contador de programa, datos de memoria, pila y su puntero, registros y operadores de la ruta de datos y E/S (puertos, descriptores de ficheros, etc.)
 - ➤ Estado: información del punto de ejecución, situación de procesamiento, propietario, privilegios, comunicaciones, mecanismo de devolución del control al sistema operativo, etc.
 - · Process descriptor
 - Process control block (PCB)
 - Program segment prefix (PSP)

17/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.2. Programa vs. proceso

- Creación de un proceso
 - ⇒ El sistema operativo...
 - →toma la imagen ejecutable y la copia en memoria,
 - →actualiza sus direcciones absolutas e inicializa los datos que lo requieran,
 - ⇒asigna recursos, y
 - ⇒transfiere el control a la primera instrucción
 - → La transferencia de control a la primera instrucción del nuevo proceso se hace como si fuera un salto al código de una interrupción o procedimiento
 - →Por eso lo primero que se suele hacer es guardar la dirección de retorno (al proceso llamador) en la pila

18/90

Rafael Rico Lópe

Programación en ensamblador x86-16bits 1.2. Programa vs. proceso En el entorno DOS:

programa en sistema de ficheros

Cabecera

EXE

COM

PSP

programa en memoria

rango de memoria libre disponible

Programación en ensamblador x86-16bits 1.2. Programa vs. proceso

- Estados de un proceso
 - → Un proceso puede estar en...
 - **⇒**Ejecución
 - ⇒Bloqueado (a la espera de algún evento externo); o
 - → Listo (esperando a disponer de los recursos de ejecución del procesador)

fool Dich I doe

Programación en ensamblador x86-16bits 1.2. Programa vs. proceso

- Finalización de un proceso
 - → Un proceso puede terminar...
 - ⇒de manera normal, devolviendo el control al sistema,
 - ⇒puede ser abortado por otro proceso, o
 - ⇒puede finalizar a consecuencia de una excepción
 - → Puesto que el proceso se "ve" como un procedimiento invocado por el proceso llamador, la salida se efectúa como un retorno (RET), leyendo de la pila la dirección de retorno

Rafael Rico Lópe

21/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3. Entorno de desarrollo MASM

- Usamos el entorno de desarrollo Microsoft® Macro Assembler (MASM) 5.10
 - → Trabaja en modo real de 16bits (DOS)
 - ➡ En Windows se ejecuta sobre DPMI (DOS Protected Mode Interface o Interfaz de Modo Protegido para DOS) que permite a un programa de DOS ejecutarse en modo protegido
 - → Proporciona herramientas para ensamblar (masm), enlazar (link), depurar (cv), etc.

Rafael Rico I ópe

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3. Entorno de desarrollo MASM

- Algunas limitaciones del entorno:
 - No admite nombres largos, sólo el formato 8.3 (8 caracteres para el nombre, punto ('.') y 3 caracteres para la extensión
 - No admite rutas con nombres largos ni rutas con espacios en blanco

Rafael Rico Lópe

23/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3. Entorno de desarrollo MASM

- Dos modos de declarar las secciones de un programa:
 - → Definición completa de secciones
 - →El programador tiene el control completo de la organización de las secciones de un programa
 - → Definición simplificada de secciones
 - ⇒El programador deja que MASM organice las secciones
 - Este modo se invoca con la directiva DOSSEG

24/90

Rafael Rico I ónez

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.1. Definición completa de secciones

```
Segmentos separados
ASSUME CS:codigo, DS:datos, SS:pila
;----- segmento de datos ----- Salida mediante INT 20h
        SEGMENT
datos
        // DECLARACIÓN DE DATOS //
      ENDS
;----- segmento de pila -----
pila
       SEGMENT STACK
  DB tamaño DUP(?)
                      ;tamaño de la pila en bytes
pila
       ENDS
;----- segmento de código -----
codigo SEGMENT
  main PROC FAR
        PUSH DS
                      ;dirección de retorno a la pila
        XOR AX, AX
                      ;apunta al PSP (DS:0)
        PUSH AX
        MOV AX, datos ;inicializamos el segmento de datos
        MOV DS, AX
        // CÓDIGO DEL PROGRAMA //
        RET
                      ;devolvemos el control al DOS
  main ENDP
codigo
       ENDS
                                                       25/90
           ;indica dónde arranca el programa (CS:IP)
END main
```

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.1. Definición completa de secciones

```
Segmentos separados
ASSUME CS:codigo, DS:datos, SS:pila
;----- segmento de datos ----- Salida mediante INT 21h
datos SEGMENT
        // DECLARACIÓN DE DATOS //
       ENDS
;----- segmento de pila -----
pila
      SEGMENT STACK
                    ;tamaño de la pila en bytes
  DB tamaño DUP(?)
pila
       ENDS
;----- segmento de código -----
codigo SEGMENT
inicio: MOV AX, datos ;inicializamos el segmento de datos
        MOV DS, AX
        // CÓDIGO DEL PROGRAMA //
        MOV AX, 4C00h ;el servicio 4Ch devuelve el control
                     ;al MS-DOS
        INT 21h
codigo
        ENDS
END inicio
              ;indica dónde arranca el programa (CS:IP)
                                                      26/90
```

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.1. Definición completa de secciones

```
Segmentos solapados
comun GROUP codigo, datos, pila
ASSUME CS:comun, DS:comun, SS:comun
                                       Salida mediante INT 21h
;----- segmento de datos -----
datos
      SEGMENT
        // DECLARACIÓN DE DATOS //
      ENDS
datos
;----- segmento de pila -----
pila
      SEGMENT STACK
  DB tamaño DUP(?)
                      ;tamaño de la pila en bytes
pila ENDS
;----- segmento de código -----
codigo SEGMENT
inicio: MOV AX, comun ;inicializamos el segmento de datos
        MOV DS, AX
        // CÓDIGO DEL PROGRAMA //
        MOV AX, 4C00h ;el servicio 4Ch devuelve el control
        INT 21h
                      ;al MS-DOS
codigo
        ENDS
              ;indica dónde arranca el programa (CS:IP) 27/90
END inicio
```

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.1. Definición completa de secciones

```
Segmentos solapados
comun GROUP codigo, pila
ASSUME CS:comun, DS:comun, SS:comun
                                       Sin segmento de datos
;----- segmento de pila -----
       SEGMENT STACK
pila
  DB tamaño DUP(?)
                       ;tamaño de la pila en bytes
pila ENDS
;----- segmento de código -----
codigo SEGMENT
inicio: JMP ppio
        // DECLARACIÓN DE DATOS //
ppio:
        MOV AX, comun ; inicializamos el segmento de datos
        MOV DS, AX
        // CÓDIGO DEL PROGRAMA //
        MOV AX, 4C00h ;el servicio 4Ch devuelve el control
        INT 21h
                      ;al MS-DOS
codigo
        ENDS
              ;indica dónde arranca el programa (CS:IP) 28/90
END inicio
```

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.2. Definición simplificada de secciones

- Definición de segmentos DOSSEG
 - Sólo es posible a partir de la versión 5.0 de MASM
 - **▶** Es necesario declarar un modelo de memoria
 - ⇒Especifica el tamaño de datos y código
 - → Directiva .MODEL {modelo}
 - ➡ El uso de DOSSEG permite ordenar los segmentos de forma consistente (según los criterios de *Microsoft* ®) independientemente del orden utilizado en el código
 - ⇒El orden es CODE, DATA, BSS y STACK
 - **→** Los segmentos se definen utilizando directivas propias
 - →La directiva de segmento indica el comienzo del mismo y el final del anterior

29/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.2. Definición simplificada de secciones

```
DOSSEG
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
// DECLARACIÓN DE DATOS //
.CODE
inicio:
MOV AX, @DATA
MOV DS, AX
// CÓDIGO DEL PROGRAMA //
MOV AH, 4Ch
INT 21h
END inicio
```

30/90

15

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.2. Definición simplificada de secciones

- Modelos de memoria DOSSEG:
 - **→ TINY** 1: código y datos usan el mismo segmento
 - **⇒ SMALL**: código y datos usan un segmento cada uno
 - **▶ MEDIUM:** datos usa un segmento; código usa más de uno
 - → COMPACT: código usa un segmento; datos más de uno (pero los arrays no pueden exceder 64K)
 - **⇒ LARGE**: código y datos más de un segmento (arrays < 64K)
 - → HUGE: código y datos usan más de un segmento (los arrays pueden exceder los 64K)

¹ Sólo a partir de MASM6.0; está pensado para generar ejecutables .COM

31/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.2. Definición simplificada de secciones

- Segmentos básicos DOSSEG:
 - ⇒ .STACK [tamaño]: segmento de pila (por defecto 1K)
 - ⇒ .CODE [nombre]: segmento de código
 - **▶** .DATA: segmento de datos tipo *near* inicializados
 - **→** .DATA?: segmento de datos tipo *near* no inicializados
 - .FARDATA [nombre]: segmento de datos tipo far inicializados
 - → .FARDATA? [nombre]: segmento de datos tipo far no inicializados
 - **→** .CONST: segmento para constantes
 - →.DATA? Y .FARDATA? → sección BSS

32/90

afael Rico López

- Cuando arranca un proceso, los valores de los registros de segmento (CS, DS, SS, ES) y de los registros IP y SP, deben tener valores correctos
- Los programas en código ensamblador deben suministrar la información necesaria para cargar los valores adecuados antes de que se ejecuten instrucciones que acceden a dichos registros
- La inicialización de cada segmento se realiza de forma diferente
 - **⇒** En unos casos, lo hace el sistema operativo
 - ➡ En otros, se hace por código

33/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.3. Inicialización de registros de segmento

- En el entorno MASM, existe una constante por cada segmento definido en el programa
- La constante tiene el mismo nombre que el segmento pero con el caracter '@' delante
 - → @STACK, @DATA, @FARDATA ...
- La constante indica la posición de memoria del comienzo del segmento al que representa en la imagen del ejecutable

34/90

afael Rico López

- Inicialización de CS e IP (I)
 - → Los registros CS e IP los inicializa el sistema operativo con la información que obtiene del programa
 - ➡ El programa indica cual es la instrucción de comienzo (la instrucción a la que se le pasará el control al arrancar el proceso) con la directiva END
 - ⇒END [dirección de inicio]
 - → Sólo una directiva END debe tener dirección de inicio
 - No hay ninguna transferencia explícita a CS en código (MOV CS, ... ← ¡prohibido!)

35/90

© Rafael Rico I

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.3. Inicialización de registros de segmento

- Inicialización de CS e IP (II)
 - → Los valores de CS e IP se anotan en la cabecera del ejecutable ¹
 - ➡ El valor de CS es relativo al comienzo de la imagen binaria
 - → Al cargar el ejecutable en memoria, se actualiza el valor de CS de acuerdo al mapa de memoria del proceso
 - ➡Es decir, se suma al valor de CS en la cabecera, el valor de la primera posición de memoria del proceso

36/90

¹ La cabecera para programas DOS es del tipo MZ

- Inicialización de DS (I)
 - → El registro de segmento DS se carga mediante código
 - → Debe contener la dirección del segmento que se usará para datos
 - ⇒ Se debe realizar en 2 pasos, porque un registro de segmento no se puede cargar directamente con un dato inmediato
 - → La inicialización suele aparecer al comienzo de la sección de código:

MOV AX, @DATA MOV DS, AX

37/90

tafael Rico Lópe

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.3. Inicialización de registros de segmento

- Inicialización de DS (II)
 - @DATA es una constante predefinida que contiene un puntero al segmento de datos en la imagen del ejecutable
 - → Cuando el programa se carga en memoria, el sistema operativo suma al valor @DATA el de la primera posición de memoria del proceso
 - → @DATA es un elemento típico de la tabla de realocación

Rafael Rico I ónez

- Inicialización de DS (III)
 - → También podemos usar un nombre asignado con GROUP

```
comun GROUP datos, extradatos
ASSUME Ds:comun, Es:comun
/ / / / / /
MOV AX, comun
MOV DS, AX
MOV ES, AX
```

fael Rico Lóp

- → GROUP declara un grupo de segmentos que comparten la misma dirección base, es decir, están solapados
 - ⇒Los mismos datos tienen "vistas" diferentes

39/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.3. Inicialización de registros de segmento

- Inicialización de DS (IV)
 - → Antes de cargar DS por programa, el sistema hace que apunte al PSP ¹
 - ⇒Es decir, la dirección del PSP es DS : 0 antes de que una instrucción MOV asigne valor a DS

Pin I ór

¹ El PSP (Program Segment Prefix) es la estructura de memoria que almacena el estado de los procesos bajo DOS

- Inicialización de SS y SP (I)
 - → Los registros SS y SP los inicializa el sistema operativo con la información que obtiene del programa
 - ▶ Los valores de SS e SP se anotan en la cabecera del ejecutable
 - →El registro de segmento SS tomará el valor del último segmento de tipo STACK (puede haber varios)
 - ➡El registro SP se inicializa con el valor definido para el tamaño del segmento de pila

Rafael Rico Lópe

41/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.3. Inicialización de registros de segmento

- Inicialización de SS y SP (II)
 - → Al cargar el ejecutable en memoria, se actualiza el valor de SS de acuerdo al mapa de memoria del proceso
 - ➡Es decir, se suma al valor de SS en la cabecera, el valor de la primera posición de memoria del proceso
 - ▶ Los registros SS y SP también se pueden inicializar por programa:

MOV AX, @DATA

MOV SS, AX

MOV SP, @DATA+tamaño_pila

Rafael Rico I óne

- Inicialización de ES
 - ➡ El registro de segmento ES se inicializa por código

MOV AX, @FARDATA

MOV ES, AX

...o solapando segmentos

MOV AX, @DATA

MOV ES, AX

→ Antes de cargar ES por programa, el sistema hace que apunte al PSP

43/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.4. Declaración de datos

- Tipos de datos
 - **⇒** Simples
 - **⇒**Enteros
 - ⇒BCD
 - **→**Reales
 - → Punteros
 - **⇒** Compuestos o agregados
 - → Cadenas de caracteres
 - → Arrays
 - **⇒**Estructuras
 - → Registros (records)

44/90

afael Rico López

• Se declaran en el segmento de datos

[nombre] directiva valor [,valor]

- ⇒ nombre → nombre simbolico asignado a la variable
 - →nombre toma como valor la dirección de comienzo de la variable
 - →Si no se proporciona nombre, se crea la variable y se reserva memoria, pero a la dirección de comienzo no se le asocia un nombre simbólico

45/90

fael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.4. Declaración de datos


⇒ directiva → indica el tamaño de cada elemento

nombre	directiva de declaración	argumento de directiva ¹	tamaño en bytes
byte	DB	вуте	1
word	DW	WORD	2
doubleword	DD	DWORD	4
farword	DF	FWORD	6
quadword	DQ	QWORD	8
tenbyte	DT	TBYTE	10

Pion I doe

¹ Algunas directivas admiten argumentos de tamaño

- El almacenamiento de los valores multibyte es del tipo *little endian*
 - ➡ Es decir, el peso más bajo en la posición de memoria más baja y el peso más alto en la posición de memoria más alta



Rafael Rico Lópe

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.4. Declaración de datos

- → valor → dato con el que inicializar la memoria
 - ⇒puede ser una constante
 - →puede ser una expresión que da una constante al ser evaluada (por ejemplo, 3 * 4 + 15)
 - →puede ser una interrogación ('?') indicando "no definido", es decir, no inicializado

afael Rico López

48/90

- **▶** Pueden declararse varios valores separados por comas
 - ⇒ Se referencian con el nombre indexado por su orden comenzando en 0

```
nombre DB 41,42,43,44,45
nombre[3] = 44
```

- →Los datos numéricos se pueden declarar con o sin signo
 - Si se declaran datos negativos, el programa ensamblador calcula su representación en C-2
- →Los reales se pueden declarar en notación científica

```
real_corto DD 91.67
real_largo DQ 6.452E-4
```

49/90

© Rafael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.4. Declaración de datos

- ▶ Para declarar punteros, usaremos DW si son de tipo near y DD si son de tipo far
 - → Ejemplo:

```
cadena DB "hola mundo",10,13,'$'
puntero_near DW cadena
```

puntero_near DW cadena
puntero_far DD cadena

afael Rico I ónez

- Para declarar cadenas de caracteres se utiliza la directiva DB
 - ⇒Se inicializan declarando la cadena entre comillas dobles ("") cadena DB "hola mundo"
 - → También se pueden inicializar indicando cada carácter

```
cadena DB 'a','b','c'
cadena DB 97,98,99
cadena DB "hola",10,13,'$'
cadena DB "hola",0
```

51/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.4. Declaración de datos

· Array: agregado con múltiples datos del mismo tipo

```
[nombre] directiva contador DUP(valor[,valor...])
```

- → contador → indica el nº de veces que se repiten los valores
- → Se pueden anidar hasta 17 DUP en la misma definición

```
array DD 8 DUP(1)
mascaras DB 3 DUP(040h,020h,04h,02h)
anidados DB 3 DUP(3 DUP(4 DUP(7)))
buffer DB 5 DUP(?)
cadena DB 4 DUP("hola")
```

DUP → duplicate

52/90

- Estructura: colección de datos de igual o diferente tipo que pueden ser accedidos simbólicamente como uno solo
 - **→** Dos pasos:
 - Definir la estructura → permite dar valores iniciales nombre STRUC campos

nombre ENDS

Definir las variables → permite modificar los valores iniciales

```
[nombre] nombre_struct <[valores]>
```

Rafael Rico Ló_l

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.4. Declaración de datos

• Ejemplo:

```
socio STRUC

id DW ?

nombre DB "Nombre "

apellidos DB "Apellidos "

edad DB 3 DUP(0)

socio ENDS

S1 socio <>

S2 socio <168,"Ana","López Gil"," 22">

S3 socio 5 DUP (<>)
```

- Registro (record): variable de tipo byte o palabra (word) que permite acceder de forma simbólica a conjuntos de bits
 - → Dos pasos

 - → Definir las variables → permite modificar los valores iniciales

[nombre] nombre_record <[valores]>

55/90

tafael Rico Lópe

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.4. Declaración de datos

• Ejemplos:

```
atributo RECORD
    parpadeo:1,fondo:3,brillo:1,caracter:3
mi_estilo atributo 50 DUP (<1,2,0,4>)
```

afael Rico I ópez

 Etiqueta: permite definir una variable de un tipo (tamaño) determinado en la dirección actual

```
nombre LABEL tipo
tipo: BYTE,WORD,DWORD,FWORD,QWORD o TBYTE
warray LABEL WORD
darray LABEL DWORD
barray DB 100 DUP(?)
```

▶ Permite acceder al array 'barray' por bytes o por words ('warray') o por doublewords ('darray')

57/90

Programación en ensamblador x86-16bits 1.3.4. Declaración de datos

- Para especificar un dato de memoria se usa el operador de índice '[]'
- Ejemplos:
 - TABLA[4] → byte en offset 4 a partir de TABLA; es equivalente a [TABLA + 4]
 - DS: [100h] → se debe indicar el segmento si la etiqueta se omite con un índice constante; sin especificar registro no se puede conocer el segmento por defecto; es equivalenete a DS:100H
 - → [BX] → el dato está en la posición de memoria DS:BX
 - → [BP+6] → el dato está en SS:BP+6
 - → FOO[SI]+3 → el dato está en DS:FOO+SI+3
 - ⇒ BYTE PTR[BX][SI] → se accede al byte en DS:BX+SI

58/90

ael Rico López

© Rafael Rico Lópe:

Programación en ensamblador x86-16bits 2. Ciclo de desarrollo de un programa

- 2. Ciclo de desarrollo de un programa Índice
 - 1. Creación de un módulo objeto
 - 2. Creación de un ejecutable
 - 3. Depuración


afael Rico Lópe

59/90

60/90

Programación en ensamblador x86-16bits 2. Ciclo de desarrollo de un programa

• Fases en el ciclo de desarrollo de un programa



Programación en ensamblador x86-16bits 2. Ciclo de desarrollo de un programa

- Entorno de desarrollo Microsoft® Macro Assembler (MASM) 5.10
 - ⇒ Ensamblado: programa masm
 - → Creación de módulo objeto
 - ⇒ Enlazado: programa link
 - → Creación de ejecutable
 - → Depuración: programa codeview

Rafael Rico Lópe

61/90

Programación en ensamblador x86-16bits 2.1. Creación de un módulo objeto

• Programa masm

```
masm [opciones] fuente [,[objeto]
        [,[fichero_lista]
        [,[fichero_referencias]]]] [;]
```

- → fuente → fichero con el código a ensamblar
 - → Extensión por defecto: .asm
- → objeto → fichero de salida con el código objeto
- ➡ fichero_lista → fichero con el listado de ensamblaje
- ⇒ fichero_referencias → fichero con las referencias cruzadas de los símbolos
- → ';' → evita que nos proponga los nombres de los ficheros

62/90

Rafael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 2.1. Creación de un módulo objeto

- Variables de entorno que afectan al programa masm
 - → PATH → debe incluir el directorio donde están los ejecutables
 - ⇒c:\masm51\bin
 - NCLUDE → indica el directorio donde masm busca los ficheros incluidos
 - MASM → variable que especifica las opciones que el programa activa por defecto (set MASM=/Zi)
 - →Las opciones usadas en la llamada al programa sobreescriben las opciones especificadas en la variable de entorno MASM

63/90

© Rafael

Programación en ensamblador x86-16bits 2.1. Creación de un módulo objeto

- Opciones del programa masm
 - → /D<sym>[=<val>] → define símbolo (y valor)
 - Ensamblado condicional
 - → /I<path> → ruta al directorio con los ficheros include
 - → /p → comprueba la pureza del código
 - → /v → muestra estadísticas
 - → /z → muestra la línea de código fuente en los mensajes de error
 - → /Zi → genera información simbólica para codeview
 - → /Zd → genera información de número de línea
 - → /h → muestra un listado de ayuda

Programación en ensamblador x86-16bits 2.2. Creación de un ejecutable

• Programa link

```
link [opciones] objeto[+objeto[+objeto]...]
    [,[ejecutable]
    [,[fichero_simbolos]
    [,[librerías]]]] [;]
```

- ⇒ objeto → fichero(s) de entrada con el código objeto
 - ⇒Extensión por defecto: .obj
- ⇒ ejecutable → fichero de salida
- ➡ fichero_símbolos → mapa de símbolos
- ⇒ librerías → referencias externas
- ⇒ ';' → evita que nos proponga los nombres de los ficheros

65/90

Programación en ensamblador x86-16bits 2.2. Creación de un ejecutable

- Variables de entorno que afectan al programa link
 - ▶ PATH → debe incluir el directorio de los ejecutables
 - ⇒c:\masm51\bin
 - ⇒ LIB → indica el directorio donde link busca las librerías
 - → TMP → indica el directorio donde link escribe los ficheros temporales
 - → LINK → variable que especifica las opciones que el programa activa por defecto (set LINK=/Co)
 - → Las opciones usadas en la llamada al programa sobreescriben las opciones especificadas en LINK

66/90

afael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 2.2. Creación de un ejecutable

- Opciones del programa link
 - → /MAP[:numero] → crea un fichero con el listado de símbolos globales y el mapa de memoria de secciones
 - → /STACK: numero → especifica un tamaño máximo de pila; si la aplicación lo supera se emite un mensaje de error; en caso contrario, se podría disminuir la sección de pila
 - → /DOSSEG → fuerza a organizar las secciones de acuerdo a las convenciones de *Microsoft*; es equivalente a la directiva DOSSEG en código
 - → /Co → prepara el código para depuración con codeview incluyendo información simbólica

67/90

afael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 2.2. Creación de un ejecutable

- Opciones del programa link
 - → /F → optimiza los CALL far en tiempo y tamaño mediante la sustitución por:

PUSH CS CALL near NOP

⇒ Sólo es efectivo en 286 y 386

Rafael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 2.3. Depuración

- El proceso de depuración permite encontrar errores y hacer más eficiente el código
 - **→** Los depuradores nos permiten
 - →Ver el estado de la memoria y de los registros
 - → Modificar el estado de la memoria y de los registros
 - ⇒Ejecutar el código paso a paso
- En el entorno DOS existen dos depuradores:

Ver manuales de debug y codeview colgados en la página

- → debug
- ⇒ codeview

web de la asignatura

69/90

Programación en ensamblador x86-16bits 2.3. Depuración

- Uso de codeview
 - ➡ Es necesario ensamblar y enlazar el código con las opciones de depuración (/Zi y /Co respectivamente)
- Comandos de ejecución de codeview
 - → T[n] → (trace) ejecuta n líneas entrando en las funciones (tecla ràpida F8)
 - → P[n] → (program step) ejecuta n líneas sin entrar en funciones (tecla ràpida F10)
 - ⇒ G[addr] → (go) ejecuta hasta dirección addr o fin de programa (tecla ràpida F5)

70/90

fael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 2.3. Depuración

- Comandos de inspección de codeview
 - → W[tipo]rango → (watch) muestra las posiciones de memoria en el rango indicado
 - → Podemos pasarle el nombre simbólico de una variable
 - ⇒ E[tipo]addr[list] →(enter) modifica las posiciones de memoria
 - → D[tipo][rango] → (dump) muestra las posiciones de memoria
 - → R[reg[expresión]] → cambia el valor de un registro

72/90

⇒RF[flag] → cambia el valor de un flag

Programación en ensamblador x86-16bits 3. Recursos de programación

- 3. Recursos de programación Índice
 - 1. Operadores
 - 2. Directivas
 - 3. Constantes predefinidas
 - 4. Macros

Rafael Rico Lópe

73/90

Programación en ensamblador x86-16bits 3.1. Operadores

- El programa ensamblador cuenta con operadores que se pueden usar en expresiones para inicializar datos o calcular inmediatos
 - → Aritméticos: +, -, x, /, MOD, SHL, SHR
 - **→** Lógicos: AND, OR, XOR, NOT
 - **⇒** Relacionales: EQ, NE, LT, GT, LE, GE
 - **→** Información: SEG, OFFSET, TYPE, SIZE, LENGTH, MASK
 - → Atributos: PTR, \$, HIGH, LOW

74/90

Rafael Rico I ónez

Programación en ensamblador x86-16bits 3.1. Operadores

• Ejemplos: mensaje "hola", 10, 13, \\$' DB pmensaje DW mensaje pcrlf DW mensaje+4 longitud EQU pmensaje-mensaje seg_hora EQU 60*60 mascara_h EQU 30h mascara_1 EQU mascara_h SHR 4 notmask_1 EQU mascara_1 XOR Offh dato EQU 50h mov ax, dato EQ 50 ;mov ax, 0ffffh ;mov ax, 0000h mov ax, dato NE 50

75/90

Programación en ensamblador x86-16bits 3.1. Operadores

- Operadores de información
 - SEG → devuelve el valor del segmento mov ax, SEG tabla
 - → OFFSET → devuelve el valor del desplazamiento mov ax, OFFSET tabla
 - TYPE → devuelve el tipo de dato (1: byte, 2: word, 4: doble, 8: qword, 10: tenbyte, -1: near, -2: far)
 - ⇒ SIZE → devuelve el tamaño de un DUP en bytes
 - → LENGTH →devuelve el tamaño de un DUP en unidades array DW 100 DUP(0)

mov ax, SIZE array ;mov ax,200 mov ax, LENGTH array ;mov ax,100

76/90

afael Rico López

Programación en ensamblador x86-16bits 3.1. Operadores

- Operadores de atributos
 - → PTR → redefine el tipo

```
array DW 100 DUP(0)
byte5 EQU byte ptr array+4
```

⇒ \$ → valor del contador de posiciones dentro del segmento

```
mensaje DB "hola", 10, 13, '$'
longitud EQU $ - mensaje
```

77/90

© Rafael Rico

Programación en ensamblador x86-16bits 3.2. Directivas

- Las directivas son instrucciones para el programa ensamblador
 - → ASSUME → indica el registro de segmento que se va a utilizar en cada sección
 - **→** COMMENT → sirve para hacer comentarios largos
 - ⇒Uso: COMMENT delimitador texto delimitador
 - ⇒Ejemplo:

COMMENT # Esto es un comentario de varias líneas... hasta que vuelva a aparecer el carácter delimitador #

⇒ GROUP → agrupa varios segmentos en uno

78/90

afael Rico I ónez

Programación en ensamblador x86-16bits 3.2. Directivas

- → IFxx expresión, ELSE, ENDIF → permiten el ensamblado condicional; xx puede ser E: igual a cero, DEF: definido, NDEF: no definido, nada: distinto de cero, etc.
 - ⇒Ejemplo:

```
VALOR = 0

IF VALOR EQ 0

MOV AX, 0F5h

ELSE

MOV AX, 060h

ENDIF
```

© Rafael Rico López

79/90

Programación en ensamblador x86-16bits 3.2. Directivas

- NCLUDE fichero → incluye un fichero con sentencias fuente
 - →Las sentencias fuente son aquellas que se repiten con mucha frecuencia o también macros
- → .RADIX expresión → cambia la base de numeración por defecto (los números sin sufijo se consideran por defecto en base 10); expresión será 2, 8, 10, 16 y los sufijos son: b, o/q, d y h
- **⇒** SEGMENT → indica el comienzo de un segmento
- → TITLE → nombre del módulo (se usará en los listados, podrá dar nombre el fichero .OBJ, etc.)

80/90

Rafael Rico Lóne

Programación en ensamblador x86-16bits 3.3. Constantes predefinidas

- Existen un conjunto de constantes predefinidas, que se pueden utilizar en cualquier parte del código
 - **→** @curseg → indica el nombre del segmento activo
 - → @filename → contiene el nombre (sin extensión pero con el punto) del fichero fuente
 - → @codesize → indica un valor según el modelo de código empleado (0: small y compact; 1: medium, large y huge)
 - → @datasize → indica un valor según el modelo de código empleado (0: small y medium; 1: compact y large; 2: huge)

81/90

afael Rico Lópe

Programación en ensamblador x86-16bits 3.4. Macros

- En general, una macro (de macroinstrucción) es una instrucción compleja, formada por otras instrucciones más sencillas
 - → Se ejecuta de manera secuencial, sin alterar el flujo de control
- En programación ensamblador, una macro es una secuencia de instrucciones a la que se identifica mediante un nombre
- Cada vez que aparece el nombre de la macro en el código, se sustituye por la secuencia de instrucciones (se dice que se expande)

- · Las macros son útiles ya que...
 - → reducen la cantidad de codificación repetitiva
 - minimizan las oportunidades de provocar un error
 - ⇒ simplifican la vista de los programas haciéndolos más legibles

Rafael Rico Lópe

83/90

Programación en ensamblador x86-16bits 3.4. Macros

• Declaración de macro

```
nombre_macro MACRO [parámetro[,parámetro...]]

//cuerpo de la macro//

ENDM
```

- **→** Consta de tres partes:
 - → Cabecera → contiene el nombre de la macro y, opcionalmente, variables ficticias o parámetros
 - → Cuerpo → contiene el código real que será insertado expandiendo el nombre de la macro
 - ⇒Fin → directiva ENDM

84/90

Safael Rich L nnez

• Ejemplos:

iniciarDS MACRO fincodigo MACRO

mov ax,@DATA mov ax,4C00h mov ds,ax int 21h ENDM ENDM

mostrarcadena MACRO cadena

mov ah,09h lea dx,cadena int 21h

ENDM

85/90

Programación en ensamblador x86-16bits 3.4. Macros

• Uso:

DOSSEG

.MODEL SMALL

//DECLARACIÓN DE MACROS//

.STACK 100h

.DATA

mensaje DB "Hola a todos",13,10,'\$'

.CODE

inicio: iniciarDS

mostrarcadena mensaje

fincodigo

END

Las macros se declaran antes que cualquier segmento

- A tener en cuenta!!! (I)
 - Si se pasan más parámetros de los necesarios, se ignoran
 - ➡ Si se pasan menos parámetros de los necesarios, se ignoran las instrucciones que los usan
 - La expansión de las macros hace crecer el tamaño del código
 - → Puede que los saltos condicionales no alcancen su destino

87/90

© Rafael I

Programación en ensamblador x86-16bits 3.4. Macros

- A tener en cuenta!!! (II)
 - ➡ El programador es responsable de salvar los registros que utilice la macro
 - → Las etiquetas definidas dentro de una macro se expanden también duplicando los nombres de las mismas (p. ej. los destinos de los saltos)
 - Si queremos que las etiquetas no se repitan debemos usar la directiva LOCAL
 - → Las macros suelen implementar mecanismos de ensamblado condicional (directiva IF)

88/90

afael Rico I ónez

Directiva LOCAL

LOCAL etiqueta[,etiqueta[,...]]

- → Indica el conjunto de etiquetas que debe cambiar de nombre cada vez que se expande la macro evitando las definiciones múltiples
- **⇒** Ejemplo:

retardo MACRO contador

local seguir

mov cx, contador

seguir: loop seguir

ii. 100p seguii

ENDM

89/90

Programación en ensamblador x86-16bits 3.4. Macros

- Bibliotecas de macros
 - → Las macros se pueden agrupar en bibliotecas y se pueden incluir en un programa
 - ▶ La biblioteca se crea reuniendo todas las macros que se desee en un archivo de texto
 - ▶ Para incluir la biblioteca en un programa basta con usar la directiva INCLUDE nombre_biblioteca antes de cualquier segmento
 - **⇒** Ejemplo:

DOSSEG

.MODEL SMALL

INCLUDE macros.inc

90/90

Rico López