
# Máquina Virtual


Parte I

Pablo Montini Juan I Iturriaga Franco Lanzillotta

## **Abril**



## Arquitectura de computadoras: Ubicación y contexto





virtual machine







Q Todo

Imágenes

▶ Vídeos

Libros

: Más Preferencias

Herramientas

Cerca de 1.430.000.000 resultados (0,86 segundos)

Anuncio · https://cloud.google.com/google/vm ▼

#### Máquina Virtual Google Cloud - Activa las VM en Segundos

Migra Tu Infraestructura a la Nube con Máquinas **Virtuales** Activadas en Segundos en GCP. Déjale la Administración de Tus **VM** a Nuestro Equipo. ¡Accede y Prueba Gratis!

Noticias

#### Lista de precios

Precios de productos Google Cloud Pago por uso

#### Calculadora de precios

Estimación de uso en Google Cloud Productos de GCP

#### Productos y servicios

Vea todos los productos de GCP Aproveche y pruébelo gratis

#### Clientes de Google Cloud

Los que innovan eligen a Google Vea los casos de éxito

https://www.virtualbox.org ▼ Traducir esta página

#### Oracle VM VirtualBox

Pre-built virtual machines for developers at Oracle Tech Network; Hyperbox Open-source Virtual Infrastructure Manager project site; phpVirtualBox AJAX web ...

**Developer:** Oracle Corporation

Downloads · Virtual Box · VirtualBox 5.2 · Documentation

https://azure.microsoft.com → Página principal → Servicios ▼

#### Máquinas virtuales (VM) para Linux y Windows | Microsoft Azure

Utilice **Virtual Machine** Scale Sets para crear aplicaciones escalables. Reduzca el gasto en la nube con las instancias reservadas y las máquinas virtuales de ...

https://es.wikipedia.org > wiki > Máguina virtual ▼

#### Máquina virtual - Wikipedia, la enciclopedia libre

Las máquinas virtuales son software huésped ejecutado sobre un software especial llamado Hipervisor o VMM (Virtual Machine Monitor). Esta VMM crea una ...



#### Máquina virtual



En informática, una máquina virtual es un software que simula un sistema de computación y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software en un principio fue definido como "un duplicado eficiente y aislado de una máquina física". Wikipedia

Sugerir modificación

Ver resultados de



>














Windows 10 Pro Insider Preview Evaluation copy. Build 10565 ヘロ40 同 803 PM 11/9/2015

























## Arquitectura de computadoras: Ubicación y contexto












```
[10], 0
        mov
                 [20], 1
        mov
otro:
                 [20], 100
        cmp
                 fin
        jр
                 [10], [20]
        swap
        add
                 [20], [10]
                 ax, %001
        mov
                 cx, 1
        mov
                 dx, 10
        mov
                 2
        sys
        jmp
                 otro
fin:
        stop
```

#### mvc.exe



 0000
 1000
 0000
 0000
 1010
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 1110
 0110
 0110
 0110
 0111
 0111
 0111
 0000
 0000
 0000
 0000
 1010
 0000
 0001
 0110
 0000
 0001
 0110
 0000
 0000
 1010
 0000
 0000
 1010
 0000
 0000
 1010
 0000
 0000
 0001
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000

#### mvx.exe



#### Consola

```
$> mvc.exe fibo.asm fibo.bin -o
$> mvx.exe fibo.bin -b -c -d
```

```
[0010]: 1

[0010]: 1

[0010]: 2

[0010]: 3

[0010]: 5

[0010]: 8


[0010]: 13

[0010]: 21

[0010]: 34

[0010]: 55

[0010]: 89
```



Código	Nombre	Descripción		
0	DS	Data Segment		
1		Reservado		
2				
3		Reservado		
4				
5	IP	Instruction Pointer		
6		Reservado		
7		Reservado		
8	CC	Condition Code		
9	AC	Accumulator		
10	AX			
11	ВХ			
12	CX	General Purpose		
13	DX	Registers		
14	EX			
15	FX			

4 bytes por registro


Formato de instrucciones:

### Instrucción en ASM de MV

RÓTULO: MNEMÓNICO ARG\_A, ARG\_B; COMENTARIO

Nivel de máquina convencional:

### Formatos de Instrucción




### Tipos de operando:

## Modos de direccionamiento

Inmediato	La instrucción contiene al operando mismo, en la parte de direccionamiento. (Comúnmente constantes)	MOV JMP	AX, 123 10
Directo	Da la dirección de la celda de memoria donde está el operando.	MOV	[34],[35]
De registro	El campo de dirección contiene la identificación del registro.	ADD	BX, CX

Modos de direccionamiento:

### Inmediato vs directo




#### Máquina virtual:

### Formatos de Instrucción

Con 2 operandos

Con 1 operando

Sin operandos



#### Máquina virtual:

## Códigos de Instrucción

2 Operandos		1 Operando		0 Operandos	
mnem	cod	mnem	cod	mnem	cod
MOV	0	SYS	FØ		
ADD	1	JMР	F1	STOP	FF1
SUB	2	JZ	F2		
SWAP	3	JР	F3		
MUL	4	JN	F4		
DIV	5	JNZ	F5		
СМР	6	JNP	F6		
SHL	7	JNN	F7		
SHR	8	LDL	F8		
AND	9	LDH	F9		
OR	Α	RND	FA		
XOR	В	NOT	FB		

#### Máquina virtual:

## Formatos de operandos


Inst. 1 operando

Inst. 2 operandos

12 bits 16 bits -2048..2047 número entero -32768..32767 número entero Inmediato (00) 12 bits 16 bits 0000 00000000 0..255 caracter ascii 0..255 caracter ascii 8bits sin uso 4bits cod reg. 12 bits sin uso 4bits cod reg. De Registro (01) 00000000 00000000000000000 0..15 cód. registro 0..15 cód. registro 12 bits 16 bits Directo (10) 0..4095 offset desde DS 0..65535 offset desde DS Traducción:

### Codificar una instrucción


**ADD** [5],10



Traducción:

### Codificar una instrucción

#### **NOT EX**



```
int inst = 0;
int mnem = 0xFB;
int topA = 1;
int vopA = 0x0E;

inst = (mnem << 24) | ((topA << 22) & 0x00C000000) | (vopA & 0x000000FFF);
...</pre>
```

#### Traducción:

## Entrada y Salida

[0000]: 08 00 A0 00

```
[10], 0
                                  ;inicializo variables
        mov
                 [20], 1
        mov
                 [20], 100
otro:
        cmp
                                  ;compara
                                  ;salta si llegó a 100 o más
        jр
                 fin
                 [10], [20]
        swap
                 [20], [10]
        add
                 ax, %001
        mov
                 cx, 1
        mov
        mov
                 dx, 10
                 2
                                  ;print [10] en decimal
        sys
        jmp
                 otro
fin:
        stop
```

[10], 0

1: mov

```
[0001]: 08 01 40 01
                             2: mov
                                        [20], 1
[0002]: 68 01 40 64
                          otro: cmp
                                        [20], 100
                                                        ; compara
                                         fin
                                                        ;salta si llegó a 100 o más
[0003]: F3 00 00 0B
                             4: jp
                                        [10],
[0004]: 3A 00 A0 14
                             5: swap
[0005]: 1A 01 40 0A
                             6: add
                                        [20],
                                                 0000 1000 0000 0000 1010 0000 0000 0000
[0006]: 04 00 A0 01
                             7: mov
                                                 0000 1000 0000 0001 0100 0000 0000 0001
[0007]: 04 00 C0 01
                             8: mov
                                                 0110 1000 0000 0001 0100 0000 0110 0100
[0008]: 04 00 D0 0A
                             9: mov
                                          dx,
                                                 1111 0011 0000 0000 0000 0000 0000 1011
[0009]: F0 00 00 02
                            10: sys
                                                 0011 1010 0000 0000 1010 0000 0001 0100
[0010]: F1 00 00 02
                            11: jmp
                                        otro
                                                 0001 1010 0000 0001 0100 0000 0000 1010
[0011]: FF 10 00 00
                           fin: stop
                                                 0000 0100 0000 0000 1010 0000 0000 0001
                                                 0000 0100 0000 0000 1100 0000 0000 0001
                                                 0000 0100 0000 0000 1101 0000 0000 1010
                                                 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002
```

;inicializo variables

**Entrada** 

Salida

## Pasos de la ejecución

```
IP = 0

WHILE (0<=IP AND IP<DS) DO

BEGIN

<OBTENER PRÓXIMA INSTRUCCIÓN>
IP = IP + 1

<DECODIFICAR INSTRUCCIÓN>
<DECODIFICAR OPERANDOS>
<EJECUTAR INSTRUCCIÓN>

END
```

```
Código:
                                    EX, 1001
[0000]: 04 00 E3 E9 1: MOV
 [0001]: 04 00 B0 64 2: MOV
                                    BX, 100
 [0002]: 14 00 E0 0B 3: ADD
                                    EX, BX
 [0003]: 04 00 10 0E 4: MOV
                                   [1], EX
 [0004]: F0 00 00 0F 5: SYS
                                   15
>[0005]: 04 00 A9 01 6: MOV
                                   AX, 2305
[0006]: 04 00 D0 01 7: MOV
                                    DX, 1
[0007]: 04 00 C0 01 8: MOV
                                    CX, 1
[0008]: F0 00 00 02 9: SYS
                                    2
Registros:
DS =
              9
                  IP =
                                  5
CC =
              0 | AC =
                                 0 | AX =
                                                 2305 | BX =
                                                                     100
                                     EX =
CX =
              0 | DX =
                                                 1101 | FX =
                                                                       0
[0005] cmd: p
```

```
Código:
                                    EX, 1001
[0000]: 04 00 E3 E9 1: MOV
 [0001]: 04 00 B0 64 2: MOV
                                    BX, 100
 [0002]: 14 00 E0 0B 3: ADD
                                    EX, BX
 [0003]: 04 00 10 0E 4: MOV
                                   [1], EX
 [0004]: F0 00 00 0F 5: SYS
                                   15
 [0005]: 04 00 A9 01 6: MOV
                                   AX, 2305
>[0006]: 04 00 D0 01 7: MOV
                                    DX, 1
[0007]: 04 00 C0 01 8: MOV
                                    CX, 1
[0008]: F0 00 00 02 9: SYS
                                     2
Registros:
DS =
              9
                  IP =
                                 6
CC =
              0 | AC =
                                 0 | AX =
                                                 2305 | BX =
                                                                     100
                                     EX =
CX =
              0 | DX =
                                                 1101 | FX =
                                                                        0
[0005] cmd: p
```

```
Código:
                                    EX, 1001
[0000]: 04 00 E3 E9 1: MOV
 [0001]: 04 00 B0 64 2: MOV
                                    BX, 100
 [0002]: 14 00 E0 0B 3: ADD
                                    EX, BX
 [0003]: 04 00 10 0E 4: MOV
                                   [1], EX
 [0004]: F0 00 00 0F 5: SYS
                                   15
 [0005]: 04 00 A9 01 6: MOV
                                   AX, 2305
[0006]: 04 00 D0 01 7: MOV
                                    DX, 1
>[0007]: 04 00 C0 01 8: MOV
                                    CX, 1
[0008]: F0 00 00 02 9: SYS
                                     2
Registros:
DS =
              9
                  IP =
                                 7
CC =
              0 | AC =
                                 0 | AX =
                                                 2305 | BX =
                                                                     100
CX =
              0 | DX =
                                 1 | EX =
                                                 1101 | FX =
                                                                       0
[0005] cmd: p
```

```
Código:
                                    EX, 1001
 [0000]: 04 00 E3 E9 1: MOV
 [0001]: 04 00 B0 64 2: MOV
                                    BX, 100
 [0002]: 14 00 E0 0B 3: ADD
                                    EX, BX
 [0003]: 04 00 10 0E 4: MOV
                                   [1], EX
 [0004]: F0 00 00 0F 5: SYS
                                   15
 [0005]: 04 00 A9 01 6: MOV
                                   AX, 2305
[0006]: 04 00 D0 01 7: MOV
                                    DX, 1
[0007]: 04 00 C0 01 8: MOV
                                    CX, 1
>[0008]: F0 00 00 02 9: SYS
                                     2
Registros:
DS =
              9
                  IP =
                                 8
CC =
              0 | AC =
                                 0 | AX =
                                                  2305 | BX =
                                                                      100
CX =
              1 | DX =
                                 1 | EX =
                                                  1101 | FX =
                                                                       0
[0005] cmd: p
```

# Máquina Virtual

Parte I

Pablo Montini Juan I Iturriaga Franco Lanzillotta