

UNIVERSIDAD EIA

Administración de Redes
Simulación # 4

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Visualizar la configuración predeterminada de la VLAN
- Configurar las VLAN.
- Asignar VLAN a puertos.
- Configurar enlaces troncales.

DIAGRAMA DE TOPOLOGÍA:




Figura 1 Diagrama de Topología

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	VLAN	Gateway Predeterminado
S1	VLAN 99	172.17.99.31/24	NA	NA
S2	VLAN 99	172.17.99.32/24	NA	NA
S3	VLAN 99	172.17.99.33/24	NA	NA
PC1	NIC	172.17.10.21/24	10	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22/24	20	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23/24	30	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24/24	10	172.17.10.1
PC5	NIC	172.17.20.25/24	20	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26/24	30	172.17.30.1

INTRODUCCIÓN:

Las VLAN son útiles para la administración de grupos lógicos y permiten mover, cambiar o agregar fácilmente a los miembros de un grupo. Esta actividad se centra en la creación y denominación de las VLAN, la asignación de puertos de acceso a VLAN específicas, el cambio de la VLAN nativa y la configuración de enlaces troncales.

TAREA 1: Visualizar la configuración de VLAN predeterminada

Paso 1. Verifique la configuración en ejecución actual de los switches.

En los tres switches, configure la contraseña en el Modo EXEC privilegiado con la contraseña clase.

Configure en la linea de consola y en las líneas vty de los 3 switches la contraseña redes.

Configure el mensaje MOTD en los 3 switches.

Configure la dirección IP en cada switch y en cada PC tal y como se indica en la tabla de direccionamiento

Desde el modo EXEC privilegiado de los tres switches, ejecute el comando **show running-config** para verificar la configuración actual en ejecución.

Paso 2. Muestre las VLAN actuales.

En S1, ejecute el comando **show vlan**. Las VLAN predeterminadas son las únicas presentes. Todas las interfaces están asignadas a la VLAN 1 de forma predeterminada.

Paso 3. Verifique la conectividad entre las PC de la misma red.

Observe que cada PC puede hacer ping en la otra PC que comparte la misma red:

- PC1 puede hacer ping a PC4
- PC2 puede hacer ping a PC5
- PC3 puede hacer ping a PC6

Los pings a las PC de otras redes fallan.

¿Qué beneficios proporciona configurar las VLAN a la configuración actual?

TAREA 2: Configurar las VLAN

Paso 1. Cree las VLAN en S1.

El comando **vian** *id de la VLAN* crea una VLAN. Utilice el comando **name** *nombre de la VLAN* para nombrar una VLAN.

En S1, cree cuatro VLAN con id de la VLAN y los siguientes nombres:

```
S1(config) #vlan 10

S1(config-vlan) #name Faculty/Staff

S1(config-vlan) #vlan 20

S1(config-vlan) #name Students

S1(config-vlan) #vlan 30

S1(config-vlan) #name Guest(Default)

S1(config-vlan) #vlan 99
```

S1(config-vlan) #name Management&Native

Paso 2. Verifique la configuración de VLAN.

Después de crear las VLAN, regrese a EXEC privilegiado y ejecute el comando **show vlan brief** para verificar la creación de las nuevas VLAN.

S1#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig1/1, Gig1/2
10 Faculty/Staff 20 Students 30 Guest(Default) 99 Management&Native 1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1004 fddinet-default 1005 trnet-default S1#	active active active active active active active	

Paso 3. Cree las VLAN en S2 y S3.

En S2 y S3, utilice los mismos comandos que utilizó en S1 para crear y denominar las VLAN.

Paso 4. Verifique la configuración de VLAN.

Utilice el comando show vlan brief para verificar que todas las VLAN estén configuradas y denominadas.

TAREA 3: Asignar VLAN a los puertos

El comando **range** reduce en gran medida la cantidad de comandos repetidos que debe ingresar al configurar los mismos comandos en puertos múltiples. Sin embargo, Packet Tracer no admite el comando **range**. Por lo tanto, sólo se califican las interfaces activas para el comando **switchport mode access**.

Paso 1. Asigne las VLAN a los puertos activos en S2.

El comando **switchport mode access** configura la interfaz como un puerto de acceso. El comando **switchport access vlan** *id de la VLAN* asigna una VLAN al puerto. A un puerto de acceso sólo se le puede asignar una VLAN de acceso. Ingrese los siguientes comandos en S2.

```
S2(config)#interface fastEthernet 0/6
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 30
S2(config-if)#interface fastEthernet 0/11
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#interface fastEthernet 0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
```

Paso 2. Asigne las VLAN a los puertos activos en S3.

Asigne las VLAN a los puertos activos en S3. S3 utiliza las mismas asignaciones del puerto de acceso de la VLAN que usted configuró en S2.

Paso 3. Verifique la pérdida de conectividad.

Anteriormente, las PC que compartían la misma red podían hacer ping entre sí con éxito. Intente hacer ping entre PC1 y PC4. Aunque los puertos de acceso están asignados a las VLAN adecuadas, el ping falla. ¿Por qué?

TAREA 4: Configurar los enlaces troncales

Paso 1. Configure S1 Fa0/1 y Fa0/3 para los enlaces troncales y para utilizar la VLAN 99 como VLAN nativa.

```
S1(config) #interface FastEthernet 0/1
S1(config-if) #switchport mode trunk
S1(config-if) #switchport trunk native vlan 99
S1(config-if) #interface FastEthernet 0/3
S1(config-if) #switchport mode trunk
S1(config-if) #switchport trunk native vlan 99
```

Al puerto del enlace troncal le lleva aproximadamente un minuto activarse nuevamente. Usted puede alternar entre los modos **Realtime** y **Simulation** tres o cuatro veces para volver a activar rápidamente el puerto.

Entonces, los puertos de S2 y S3 que se conectan a S1 quedan inactivos. Nuevamente, alterne entre los modos **Realtime** y **Simulation** tres o cuatro veces para volver a activar rápidamente los puertos.

Una vez que los puertos se activen, usted recibe periódicamente los siguientes mensajes syslog:

```
$CDP-4-NATIVE\_VLAN\_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with S2 FastEthernet0/1 (1). 
 $CDP-4-NATIVE\_VLAN\_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (99), with S3 FastEthernet0/3 (1).
```

Usted configuró la VLAN nativa en S1 para que sea VLAN 99. Sin embargo, la VLAN nativa en S2 y S3 está configurada como VLAN 1 predeterminada.

Paso 2. Verifique la conectividad entre los dispositivos de la misma VLAN.

Aunque actualmente existe una falta de concordancia de la VLAN nativa, los pings entre las PC de la misma VLAN ahora son exitosos. ¿Por qué?

Paso 3. Verifique que el enlace troncal de S2 esté habilitado y configure la VLAN 99 como VLAN nativa.

El Protocolo de enlaces troncales dinámicos (DTP) ha habilitado automáticamente el puerto Fast Ethernet 0/1 en S2 para un enlace troncal. Una vez que configuró el modo para enlace troncal en S1, los mensajes de DTP enviados de S1 a S2 informaron automáticamente a S1 que cambie del estado Fa0/1 a enlace troncal. Esto puede verificarse con el siguiente comando en S1:

S2#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

```
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
<se omite el resultado>
S2#
```

Observe que el modo administrativo está establecido en **dynamic auto**. Este es el estado predeterminado de todos los puertos en un switch IOS de Cisco. No obstante, DTP ha negociado los enlaces troncales, por lo que el modo de funcionamiento es **trunk**, lo que produce una falta de concordancia de la VLAN nativa.

Como mejor práctica, configure el modo administrativo de la interfaz del enlace troncal para que esté en modo de enlace troncal. Esto garantiza que la interfaz se configure estáticamente como puerto de enlace troncal y nunca negocie un modo diferente.

```
S2(config) #interface FastEthernet 0/1
S2(config-if) #switchport mode trunk
```

Para corregir la falta de concordancia de VLAN nativa, configure el puerto de enlace troncal mediante el comando switchport trunk native vlan 99.

```
S2(config-if) #switchport trunk native vlan 99
```

Paso 4. Verifique que el enlace troncal de S3 esté habilitado y configure la VLAN 99 como VLAN nativa. DTP también ha negociado exitosamente un enlace troncal entre S1 y S3.

```
S3#show interfaces fastEthernet 0/3 switchport
```

```
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
<se omite el resultado>
s3#
```

Configure el modo administrativo de la interfaz de enlaces troncales en modo de enlace troncal y corrija la falta de concordancia de la VLAN nativa con el comando **switchport trunk native vlan 99**.

Paso 5. Verifique los resultados.

PRÁCTICA FINALIZADA. GUARDE LA SIMULACIÓN.

NOTA: Práctica basada en CCNA EXPLORATION, 2010