

Manuais sobre conversão de banco de dados

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais sobre conversão de banco de dados](#) / / [Manual do Conversor Universal ARPA Sistemas](#)

Manual do Conversor Universal ARPA Sistemas

Neste manual será explicado como converter os dados de qualquer sistema utilizando as planilhas do Excel para adequar as informações ao banco de dados do Sistema Control.


1. Download do conversor

Para realizar a conversão com sucesso, o Sistema Control deve estar instalado no computador onde irá ocorrer a conversão, pois será necessário possuir o banco de dados em funcionamento. Com o sistema instalado, será necessário seguir os seguintes passos:


- 1 - Acessar o navegador e baixar o aplicativo de conversão através do link www.arpasistemas.com.br/converte.zip.
- 2 - Descompactar o arquivo baixado.
- 3 - Acessar a pasta descompactada e encontrar uma pasta chamada **estrutura_padrao**.

2. Estrutura

Dentro da pasta aberta, estão os arquivos XLS que deverão ser preenchidos pelo usuário para fazer a conversão dos dados. Nesse momento será necessário alimentar as tabelas com as informações que se deseja converter. Por exemplo, se o objetivo é converter os produtos, será necessário preencher a tabela **produtos.xls**, se necessário converter outras tabelas que compõem a tabela produtos, por exemplo grupos e subgrupos, será necessário preencher as tabelas secundárias.



Caso não sejam convertidos todos os dados e algumas tabelas não sejam preenchidas, elas deverão permanecer na pasta *estrutura_padrao*. Além disso, é preciso alimentar as tabelas seguindo a ordem das colunas, ou seja, elas não deverão ser alteradas. Também não poderão ser adicionadas novas colunas às tabelas.



A forma de preenchimento das tabelas pode ser feita conforme o usuário preferir. É possível gerar relatórios no sistema antigo e colar as informações ou digitá-las manualmente. Caso o usuário opte por copiar e colar informações de outra tabela, deverá copiar as informações coluna por coluna, colando-as na tabela em questão.

3. Campos obrigatórios

- **Tabela atividades:** faz referência ao cadastro de Clientes, aba *Dados Adicionais*, campo *Atividade*. É composta por 2 colunas: código e nome da atividade. Ambas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela classificacaoprod:** faz referência ao cadastro de Produtos, campo "*Classificado por*". É composta por 2 colunas: código e nome da classificação. Ambas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela clientes:** faz referência direta ao cadastro de Clientes. É obrigatório o preenchimento dos campos:
 - codigo (numeral).
 - uf (texto, use a sigla).
 - cep (numeral).
 - cidade (texto).
 - codigo_cidade (numeral).
 - codigo_pais (numeral, para Brasil use 1058).
 - razao_nome (texto).
 - endereco (texto).
 - numero (numeral).
 - bairro (texto).

As informações adicionadas a cada coluna devem respeitar a nomenclatura do campo e os demais dados informados servem de complemento para o cadastro e ficam a critério do cliente.

- **Tabela departamentoprod:** faz referência direta ao cadastro de Produtos, campo *Departamento*. É composta por 2 colunas: código e nome do departamento. Ambas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela fornecedores:** faz referência direta ao cadastro de Fornecedores. É composta por 27 colunas. É obrigatório o preenchimento dos campos:
 - codigo (numeral).
 - uf (sigla).
 - cep (numeral).
 - cidade (texto).
 - codigo_cidade (numeral).
 - codigo_pais (numeral, para Brasil use 1058).
 - razao_nome (texto).
 - endereco (texto).
 - numero (numeral).
 - bairro (texto).
- **Tabela grupocli:** faz referência direta ao cadastro de Clientes. É composta por 2 colunas: código e nome do grupo. Ambas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela grupoprod:** faz referência direta ao cadastro de Produtos. É composta por 2 colunas: código e nome do grupo. Ambas as colunas são obrigatórias.

- **Tabela itens_tabela_preco:** faz referência direta aos itens de uma tabela de oreço. É composta por 5 colunas. Todas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela produtos:** faz referencia direta ao cadastro de Produtos. É composta por 43 colunas. É obrigatório o preenchimento dos campos:
 - codigo (numeral).
 - descricao (texto, até 50 caracteres).
 - unidade_medida (texto, use apenas a sigla).
 - ncm (numeral, 8-9 caracteres).
 - cst_csosn (numeral).
 - cst_csosn _fora_estado (numeral).
 - cfop_entrada (numeral, apenas os últimos 3 dígitos do CFOP usado).
 - cfop_saída (numeral, apenas os últimos 3 dígitos do CFOP usado).
 - baixa (texto, use P=produto, S=serviço ou C=composição).
 - tipo_mercadoria (00 - Mercadoria para revenda, 01 - Matéria prima, 02 - Embalagem, 03 - Produto em Processo, 04 - Produto Acabado, 05 - Subproduto, 06 - Produto Intermediário, 07 - Material de Uso e consumo, 08 - Ativo imobilizado, 09 - Serviços, 10 - Outros insumos ou 99 - Outras).
 - peso_bruto (numeral)
 - peso_liquido (numeral)

Obs.: caso queira converter um produto do tipo S (serviço), orienta-se o preenchimento do campo de ISS.
O estoque pode ser ajustado após a conversão através do menu **Conferência e Ajuste de Estoque** e os preços de venda através do menu **Formação do preço de Venda** (caso possuam custo) ou individualmente através da alteração do cadastro do produto.

- **Tabela regioes:** faz referência direta ao cadastro de Clientes, aba *Dados Adicionais*, campo *Região*. É composta por 2 colunas: código e nome da região. Ambas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela rotas:** faz referência direta ao cadastro de Clientes, aba *Dados Adicionais*, campo *Rota*. É composta por 2 colunas: código e nome da rota. Ambas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela subgrupoprod:** faz referência direta ao cadastro de Produtos, campo *Subgrupo*. É composta por 2 colunas: código e nome do subgrupo. Ambas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela tabelas_preco:** faz referência direta ao cadastro de Tabelas de Preço. É composta por 3 colunas: código, nome da tabela e vigência. Todas as colunas são obrigatórias.
- **Tabela transportadores:** faz referência direta ao cadastro de Transportadores. É composta por 27 colunas. É obrigatório o preenchimento dos campos:

- codigo (numeral).
- uf (texto, use a sigla).
- cep (numeral).
- cidade (texto).
- codigo_cidade (numeral).
- codigo_pais (numeral, para Brasil use 1058).
- razao_nome (texto até 50 caracteres).
- endereco (texto).
- numero (numeral).
- bairro (texto).

- **Tabela parcelasreceber:** faz referência direta ao contas a receber. É composta por 10 colunas. Todas as colunas são obrigatórias:

- codigo (numeral).
- data (dd/mm/aaaa).
- valor (numeral).
- vencimento (dd/mm/aaaa).
- cliente (numeral, código interno do cliente).
- quitada: (texto, use S=sim, N=não).
- total_pago (numeral).
- juros (numeral).
- multa (numeral).
- data_pgto (dd/mm/aaaa).


- **Tabela contas_apagar:** faz referência direta ao contas à pagar. É composta por 13 colunas. Todas as colunas são obrigatórias:

- vencimento (dd/mm/aaaa).
- valor (numeral).
- documento (numeral).
- tipo_documento (texto).
- data_emissao (dd/mm/aaaa).

- complemento (texto).
- fornecedor (numeral, ref. cód. fornecedor).
- descricao_adicional (texto).
- quitada (texto, use S=sim, N=não).
- vlr_pgto (numeral).
- data_pgto (dd/mm/aaaa).
- vlr_juro (numeral).
- vlr_multa (numeral).

4. Aplicativo de conversão

Com as tabelas preenchidas de forma correta e todos os campos obrigatórios alimentados, será possível pular para a última parte da conversão, que será feita de forma automática. Dentro da pasta baixada, será necessário achar o executável do **Conversor**.



Ao executar o aplicativo, será aberta a seguinte tela:

Conversor Arpa Sistemas -	
Informações de Conexão Sistema: Arpa Sistemas Informe a pasta com os arquivos .XLS : (Somente local) Local aonde está salvo a pasta converte\estrutura_padrao	
IP Destino: 127.0.0.1 Base Destino: Nome Base Destino Usuário: postgres Senha: ***** Porta: 5432 Gerar SQL de Envio	Informações à Serem Convertidas Ajuda ☐ Base Mesclada ☒ Título na primeira linha dos arquivos ☒ Transportadores ☒ Gerar Código ☒ Fornecedores ☒ Gerar Código ☒ Converter A Pagar ☒ Clientes ☒ Converter Atividade ☒ Converter Dados do Conjuge ☒ Converter Dados Financeiros ☐ Gerar Código do Cliente ☒ Converter Local de Trabalho ☒ Converter Parcelas ☒ Produtos ☒ Gerar Códigos ☒ Zerar Estoque negativo ☒ Converter Grupos ☒ Tabelas de Preço ☒ Zerar Quantidades ☒ Zerar Preços ☒ Converter Grades
Converter Fechar	
0%	

No campo **Sistema**, o operador deverá selecionar a opção **Arpa Sistemas**, que é utilizada quando a conversão é feita através das planilhas.

Logo abaixo há um campo para informar a localização da pasta que contém os arquivos XLS estruturados. Lembrando que a sequência das colunas deve ser mantida, e o nome dos arquivos também, caso contrário ocorrerão erros durante a conversão.

O próximo passo será preencher os campos contendo os seguintes dados:

- **IP Destino:** computador destino das informações que estão sendo capturadas. Por exemplo, se tratando de uma instalação na própria máquina, o IP a ser informado é **127.0.0.1**.
- **Base Destino:** nome da base destino. Cabe lembrar que se existir alguma base que já contenha o nome informado, poderá haver conflito de informações.
- **Usuário:** usuário do banco de dados, por padrão é **postgres**.
- **Senha:** senha de acesso do usuário ao banco de dados, por padrão é **Teste55**.
- **Porta:** porta de comunicação, por padrão é **5432**.

Nos arquivos que serão convertidos, a primeira linha pode conter ou não o nome das colunas. No caso da estrutura padrão, será necessário marcar a opção **Título na primeira linha dos arquivos**. Quando essa opção estiver marcada, o conversor desconsidera a primeira linha que contém o nome das colunas e considera apenas a partir da linha que contém as informações.

Selecione os cadastros a serem convertidos de acordo com as planilhas que foram preenchidas. Por exemplo, se escolher Transportadores o sistema converterá as informações contidas dentro da tabela transportadores, que consta dentro da pasta da estrutura padrão.

- **Transportadores:** ao marcar essa opção, serão convertidos os cadastros de transportadores.
- **Gerar código:** esse campo faz com que o sistema gere automaticamente o código dos cadastros pela própria ordem do sistema, desconsiderando o que foi informado na planilha.
- **Fornecedores:** se marcado essa opção, serão convertidos os cadastros de fornecedores.
- **Converter a pagar:** marcando essa opção, serão convertidas as contas a pagar.
- **Clientes:** converte os cadastros de clientes.
- **Converter atividade:** converte a atividade dos clientes.
- **Converter dados financeiros:** converte os dados financeiros dos clientes.
- **Converter local de trabalho:** converte o local de trabalho dos clientes.
- **Converter dados do cônjuge:** converte os dados do cônjuge dos clientes.
- **Produtos:** ao marcar essa opção, serão convertidos os cadastros de produtos.
- **Converter Grupos:** converte os grupos de produtos.
- **Zerar quantidades:** zera a quantidade de todos os produtos que serão convertidos.

- **Zerar estoque negativo:** zera o estoque de produtos com quantidades negativas.
- **Tabelas de preços:** converte as tabelas de preço.
- **Zerar preços:** marcando essa opção, será zerado o preço dos produtos convertidos.

Após escolher todas as opções desejadas, o operador poderá pressione o botão **Converter**:

Conversor Arpa Sistemas -

Informações de Conexão

Sistema: Arpa Sistemas

Informe a pasta com os arquivos .XLS : (Somente local)
Local aonde está salvo a pasta converte\estrutura_padrao

IP Destino: 127.0.0.1

Base Destino: Nome Base Destino

Usuário: postgres

Senha: *****

Porta: 5432

Gerar SQL de Envio

Informações à Serem Convertidas

Base Mesclada

Título na primeira linha dos arquivos

Transportadores

Gerar Código

Fornecedores

Gerar Código

Converter A Pagar

Cientes

Converter Atividade

Converter Dados do Conjuge

Converter Dados Financeiros

Gerar Código do Cliente

Converter Local de Trabalho

Converter Parcelas

Produtos

Gerar Códigos

Zerar Estoque negativo

Converter Grupos

Tabelas de Preço

Zerar Quantidades

Zerar Preços

Converter Grades

Converter

Fechar

0%

0%

Após a conclusão da conversão, poderá ser gerado o arquivo que contém os dados através do botão **Gerar SQL de Envio**. Estes dados serão gerados no diretório do conversor em uma pasta chamada **bin** com o nome **Dados.sql**. Este arquivo deve ser utilizados para fazer a instalação do sistema com base de dados.

Conversor Arpa Sistemas -

Informações de Conexão

Sistema: Arpa Sistemas

Informe a pasta com os arquivos .XLS : (Somente local)
Local aonde está salvo a pasta converte\estrutura_padrao

IP Destino: 127.0.0.1

Base Destino: control2

Usuário: postgres

Senha: *****

Porta: 5432

Gerar SQL de Envio

Informações à Serem Convertidas

Base Mesclada

Título na primeira linha dos arquivos

Transportadores

Gerar Código

Fornecedores

Gerar Código

Converter A Pagar

Cientes

Converter Atividade

Converter Dados do Conjuge

Converter Dados Financeiros

Gerar Código do Cliente

Converter Local de Trabalho

Converter Parcelas

Produtos

Gerar Códigos

Zerar Estoque negativo

Converter Grupos

Tabelas de Preço

Zerar Quantidades

Zerar Preços

Converter Grades

Converter

Fechar

0%

0%

Última atualização: sexta, 13 dez 2024, 13:56

Seguir para...

[Lista de conversores](#)

Arpa Sistemas de Informática Ltda.