

Manuais do PDV-Fiscal


[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais das configurações de NFC-e](#) / [Manual de configuração da contingência automática](#)

Manual de configuração da contingência automática

Neste manual será apresentada a configuração para habilitar o modo de contingência automática dentro do Sistema PDV Fiscal. Essa solicitação veio de empresas, como por exemplo, supermercados, onde, devido alguma instabilidade ou erro cadastral a NFC-e não pode ser emitida, causando rejeição e fila/travamento do caixa até devido ajuste para emissão do documento fiscal. Enquanto isso um serviço ficará realizando a autorização das notas pendentes em segundo plano. Desta forma, para atender este processo, será necessário realizar as configurações que serão apresentadas abaixo.

1. Contingência automática da NFC-e

Inicialmente será necessário o operador acessar o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**, conforme mostra imagem abaixo.



Logo em seguida acessar a aba **NFC-e**. Será necessário habilitar a configuração de contingência no campo **Habilitar contingência: automático**. Logo abaixo, também há o campo **Limite notas em contingência**. Por padrão será enviado um limite de 100 notas, entretanto, o operador poderá alterar para o número desejado.

Configurações do Sistema

Emissão NFC-e

☒ Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica

Ambiente:

Ajustar sequência

Número de série certificado:

...

Certificado:

...

Senha:

Layout Qr-Code:

Versão do layout:

Série:

Nº 1ª NFC-e pré venda móvel:

ID Token:

Token:

Método de sincronismo:

Resposta não depende de consulta posterior.

☐ Emite NFC-e para regime MEI

Método de envio:

☐ Emite NFC-e de fatura

SSL Lib:

Tempo de espera:

Mínimo 5 segundos

Contingência

Habilitar contingência:

Automático

?

Nº de notas em contingência:

100

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

Motivo entrada em contingência:

Impressão (DANFCE)

Modelo da impressão:

Fonte da impressão:

☐ Destacar responsável da emissão na NFC-e

Mensagem adicional:

OK


Fechar

Este campo estará vinculado à opção **Habilitar contingência: automático**, ou seja, somente será controlado o limite se é o sistema que está gerando (se o cliente habilitar na configuração para sempre emitir nota em contingência, o sistema não fará bloqueio nenhum, conforme é atualmente). Lembrando que esta configuração é por terminal e quando atingido o limite estipulado no campo citado de notas pendentes emitidas em contingência será mostrada uma mensagem de bloqueio para o usuário na emissão de uma próxima nota em contingência:


- **Sim:** emite o documento normal, sem contingência, retornando a rejeição na tela se necessário.
- **Não:** volta ao estado anterior.

2. Instabilidade na SEFAZ

Quando o sistema notar alguma instabilidade na SEFAZ, a operação sem retorno será mantida em uma fila de *NFC-e pendente de retorno*. As mesmas poderão ser consultadas no gerenciador de notas eletrônicas, basta o operador acessar o menu **Manutenção > Gerenciar notas eletrônicas > Gerenciar notas eletrônicas NF-e**, conforme mostra a imagem abaixo.



Ao seguir o caminho citado acima, para realizar a consulta destas notas emitidas em contingência, o operador deverá consultá-las realizando o filtro pelo status nota como *Pendente de retorno*, conforme o exemplo abaixo.




- Notas pendentes de retorno:

- Todas as notas com o status *"Pendente de retorno"* não ficarão atreladas ao pedido de venda, somente será feita a referência do mesmo, por esse motivo ficará com a opção cancelada "S" (sim).
- No DANFE, será informado que a NFC-e foi emitida em contingência, imprimindo apenas a 1ª via (via do consumidor), a via do estabelecimento poderá ser impressa pelo Ctrl+F3 até que seja transmitida e autorizada.
- Não será permitido excluir as parcelas do pedido de venda que possuir uma NFC-e com status de *"Pendente de retorno"* associada. Apresentará mensagem de bloqueio para o operador ao realizar o processo.


3. Resolvendo as emissões

- Assim que os problemas técnicos acabarem, o sistema poderá transmitir as notas em contingência. Caso alguma das notas em contingência não puder ser autorizada automaticamente por problemas cadastrais, esta permanecerá pendente seguindo a regra atual onde o usuário precisa ajustá-la pelo módulo **Gerenciar NFC-e emitidas em contingência**. Caso for necessário gerar as parcelas para um pedido, será mantido o total da nota corretamente com descontos, acréscimos, entre outros, porém o vencimento será à Vista, conforme já é realizado atualmente pela opção **Gerar parcelas**.
- Ressaltamos que quando a NFC-e for rejeitada por *Tempo excedido*, o sistema não fará mais nenhum processo automático. O operador terá que tratar esta situação manualmente pelo módulo de gerenciamento de notas em contingência conforme já é realizado atualmente.
- A nota permanecerá pendente de retorno até obrigatoriamente estar autorizada/cancelada ou inutilizada no SEFAZ e no Sistema, ou seja, o status deverá ser o mesmo em ambos. Em caso de excedido o prazo de cancelamento da NFC-e que está na fila *NFC-e pendente de retorno* e autorizada no SEFAZ, será necessário realizar o cancelamento por substituição conforme regras da nota técnica NT_2018_004 - Cancelamento por Substituição da NFC-e. Este processo tem um prazo de 7 (sete) dias para ser realizado.
- Caso o sistema enviar a inutilização de uma nota que já fora inutilizada, será armazenado esse retorno para não realizar o processo novamente.
- Todos os processos de resolução de problemas será feito através de um executável denominado **Monitor de NFC-e**, este, será aberto juntamente com qualquer sistema (Control ou PDV Fiscal). O monitor ficará executando na bandeja do Windows, e caso o operador encerrar este processo o sistema automaticamente irá executá-lo novamente. Lembramos que como se trata de um executável do Windows, é orientado que a configuração e instalação do certificado digital sejam feitas para não solicitar o usuário e senha em todas as requisições (este é visto/solicitado ao técnico que faz a instalação do certificado e não ao suporte técnico da Arpa). Este monitor será executado em apenas uma máquina (a primeira em que o Sistema for aberto) e onde possuir certificado digital operacional. Este executável fará a consulta a cada 10 (dez) minutos para evitar consumo indevido (lembramos que por vezes poderá ocorrer o consumo indevido dependendo do estado). Nota técnica referente ao consumo indevido: Nota técnica 2018.002.
- Quando o sistema identificar que não existe uma conta bancária configurada e está habilitado na base de dados para utilizar NFC-e, será apresentada a mensagem abaixo no rodapé a cada 15 (quinze) minutos.



4. Mensagem de aviso ao abrir o sistema

Atualmente o Sistema já mostra a mensagem de aviso que há notas em contingência pendentes de autorização ao abrir o sistema, está permanecerá conforme mostra imagem abaixo:



5. Vídeo/apresentação da configuração

Logo abaixo está adicionado ao manual um vídeo explicativo referente ao módulo de contingência automática exemplificado no manual acima.



11:51

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quarta, 23 jul 2025, 14:38

◀ Manual de configuração e autorização de NFC-es emitidas em contingência

Seguir para...

Manual para reimpressão de notas em contingência ▶