Arquitectura de Computadoras

Tips y Errores Comunes

Guia de referencia rapida para el parcial 11 de October de 2025

1 Tips Generales

Tip: Todas las posiciones de memoria de Intel ocupan 1 Byte. Esto es importante para entender el direccionamiento y el uso de registros.

Tip: La estandarizacion de espacio busca eficiencia de acceso a costa de espacio en memoria.

Tip: Acceso a letra dentro de un string: usar registros de 4 bits (AL, BL, etc). Esto hace que no necesitemos agregar explicitamente la keyword BYTE ya que el compilador sabe el tamaño de AL, BL, etc

2 Assembler x86

2.1 Syscalls

Error Comun: No olvidarse del int 80h al hacer syscalls. Es muy facil olvidarlo y el programa no va a funcionar

```
;; Syscall correcta
mov eax, 1 ; sys_exit
mov ebx, 0 ; codigo de retorno
int 80h ; NO OLVIDAR ESTO
```

Tip: Usar strace para interceptar y debuggear las system calls de un programa:

```
strace ./programa
```

Importante: Hacer la syscall de exit permite no tener que hacer armado y desarmado de stack frame en la funcion _start .

2.2 Size de Operandos

Error Comun: Cuando se hace un mov con punteros, SI o SI especificar la cantidad de bytes:

Nota: Las opciones de size son:

- byte $\rightarrow 1$ byte
- word \rightarrow 2 bytes
- dword $\rightarrow 4$ bytes
- qword $\rightarrow 8 \text{ bytes}$

2.3 Registros

Importante: Registros que se deben preservar (caller-saved):

- ebx
- esi
- edi
- ebp
- esp

Notemos que si nos dicen que preservemos estos registros, quiere decir que todas las funciones que llames desde assembly de libc, van a preservar estos registoros.

Tip: Si el sistema necesita optimizaciones, se puede evitar el backup de registros, pero esto depende de cada caso particular. Y esta abierte la eleccion para que el programador elija

Tip: Para copiar una direccion de memoria con un offset, podemos usar la instruccion lea, que tambien es importante saberla ya que es comun que la pongan en ejemplos de assembler. Ambas opciones a continuacion son equivalentes

Tip: Para recorrer un string (leer byte a byte con AL) e ir aumentando ESI, es posible hacerlo en una sola instruccion:

```
; Leer byte a byte de [ESI] e ir avanzando
cld
lodsb
                  ; AL = [ESI], ESI++
; ... procesar AL ...
```

3 Stack y Stack Frames

3.1 Armado y Desarmado

```
Importante: Siempre armar el stack frame al inicio de una funcion y desarmarlo antes de
retornar:
Armado:
 push ebp
 mov ebp, esp
Desarmado:
 mov esp, ebp
 pop ebp
  ; Otra opcion equivalente:
```

Tip: Hacer el seguimiento de la pila y no borrar lo que ya se escribio

3.2 Acceso a Parametros

Nota: En x86 (32 bits), los parametros se pasan por la pila. Para acceder al primer parametro (en caso de haber hecho armado de stack frame!!!!!!!):

```
mov ax, [ebp + 8]
Pues tenemos:
                                           ebp
                                    Direccion de retorno
                                          param1
```

param2 ...

Tip: En arquitectura de 64 bits, los parametros se pasan primero por registros y luego por la pila. Esto ayuda a evitar inyeccion de codigo.

3.3 Valores de Retorno

Importante: Convencion de retorno en C:

- Menor a 32 bits: retorna en EAX
- Mayor a 32 bits: parte alta en EDX, parte baja en EAX
- Estructuras complejas: retorna un puntero formado por EDX: EAX

3.4 Errores Comunes

Error Comun: Si una funcion altera flags (como el flag Z), puede romper ciclos que dependen de ese flag. :

```
dec ecx
call procesar ; si procesar altera el flag Z
jz fin ; este salto puede no funcionar correctamente
```

La solucion sencilla es que todas las funciones se encarguen de dejar el estado del procesador como se recibio, es decir backupear las flags

Error Comun: La informacion queda intacta despues de hacer POP. Esto puede ser un problema de seguridad (analisis forense de memoria).

4 Memoria

4.1 Conceptos clave

Tip: Formula para calcular espacio de memoria:

 $2^{\rm bits\ bus\ address} \times \rm bytes\ bus\ de\ datos$

Ejemplo: 32 bits address, 32 bits datos $2^{32} \times 4$ bytes = 16GB

Importante: Las «patitas» del bus de address estan directamente relacionadas a los punteros que usa el procesador. Un bus de 32 bits necesita punteros de 32 bits.

Nota: Tipos de memoria:

- RAM (volatil, rapida, se pierde al apagar)
- ROM (no volatil, lenta, persiste al apagar)
- SRAM (rapida, costosa, usada en cache, no necesita refresco)
- DRAM (mas lenta, economica, necesita refresco)

4.2 Mapeo de Memoria

Tip: Ventajas del mapeo en memoria:

- Mayor cantidad de instrucciones disponibles
- Modificacion directa de registros del periferico sin usar IN / OUT

Desventajas:

• Reduce cantidad de memoria disponible (impactominimo hoy en dia)

5 Paginacion y Memoria Virtual

5.1 Conceptos Clave

Importante: La paginacion divide la memoria en tamanos fijos (tipicamente 4KB). Esto reduce la fragmentacion de memoria.

Nota: Las paginas siempre empiezan en multiplos de tamano de pagina (esto quiere decir que estan alineadas).

Importante: Atributos de tablas

- Las tablas de directiorios tienen atributos, si una tabla de directorio tiene el atributo de presente en off, quiere decir que la tabla de pagina a la que te lleva, no esta presente, entonces no es necesario apagar todos los otros Ps
- Las tablas de paginas tambien tienen los mismos atributos

5.2 Ejercicios de Paginacion

Tip: Todos los ejercicios de paginacion siguen el mismo patron:

- Mapa virtual: su tamano depende del bus de address del procesador
- Mapa fisico: su tamano depende de la cantidad de RAM
- Registro CR3: contiene la direccion fisica de la tabla de directorio
- Bit P (presente): indica si esta en RAM o en disco

Importante: En sistemas de 64 bits con 2MB de tamano de pagina:

- Paginas alineadas a 2MB necesitan 21 bits para offset
- «Tamano de pagina 1» debe ser el valor maximo obtenido con todos los bits del offset en 1

Error Comun: No poner CR3 (posicion del directorio) en una zona que pueda ser sobrescrita.

6 Seguridad

6.1 Stack Overflow

Error Comun: Nunca usar gets(). Esta funcion permite escribir en memoria sin limite, permitiendo ataques de Stack Overflow donde un atacante puede inyectar codigo malicioso.

Tip: El canary de alguna forma reduce el impacto de este problema, interponiendose entre las variables locales (en caso de haber buffers) y el ebp/retorno. El esquema seria el siguiente:

Buffer
canary
ebp
Direccion de retorno
param1
param2

En caso de que se exceda del limite del buffer, ejemplo:

```
char buff[3] = {0};
buff[4]; // ME EXCEDO DEL LIMITE Y PISO EL CANARY
```

En vez de pisar el **ebp** o la **direccion de retorno** (MUY PELIGROSO POR POSIBLE RCE), pisas el canary. Despues al final de la funcion, antes de popear el ebp y el retorno, te fijas si el canary cambio, en caso de que se hayan excedido del buffer, el canary cambia, por lo que se arroja un error

Importante: El canary debe estar explicito en el codigo ASM si se quiere usar como proteccion. En el caso de que nos pasen un codigo de C que contenga un buffer, el compilador agrega el canary a menos de que le pidas explicitamente que no lo haga, esto quiere decir que si piden el seguimiento de pila de un codigo en C y contiene un buffer, si o si va a estar el canario perez

Nota: Concepto de inyectar codigo:

• Sigue pasando en otros lenguajes

- Si un programa se puede romper con un error, esta mal programado
- Para encontrar direcciones especificas se usan scripts

```
Nota: Como se ve el Canary en codigo assembler?
  • En 64 bits:
   ;; ... (Armado de stackframe incluido)
   mov rax, QWORD PTR fs:40 ; Guardo copia del canary a rax
   mov QWORD PTR -8[rbp], rax ; Pusheo a partir del rbp (justo encima como
                             ; estamos en 64 bits, cada dir es de 8 Bytes)
   ;; ...
   mov rdx, QWORD PTR -8[rbp] ; Leo la copia del canary
   ; que me quedo en la copia del canary
                             ; En caso de que hayan sido iguales, no llamo a error
   je .L7
   call __stack_chk_fail@PLT ; Si no salto, se llama a la funcion de error
   .L7
   ;; ...
  • En 32 bits:
          eax, DWORD PTR __stack_chk_guard ; Cargar el Canary
          DWORD PTR [ebp - 4], eax ; Guardar el canary al final del stack
   ; ... -> (funciones sin limite, en las que puede haber OF)
   ; luego de la funcion sin limite, checkeamos el valor del canary para ver si se
 piso o podemos retornar correctamente
          eax, DWORD PTR __stack_chk_guard ; valor original del canary
         eax, DWORD PTR [ebp - 4] ; comparamos el original con lo que
 tenemos en el stack
   jne .stack_smash_detected
 .stack_smash_detected:
   call __stack_chk_fail
                                         ; abortamos el programa
```

7 Interrupciones

7.1 Conceptos

Tip: Polling vs Interrupciones:

• Polling: consulta constantemente «tenes un dato?»

• Interrupciones: «cuando tengas un dato me avisas» (mas eficiente)

Importante: IDT (Interrupt Descriptor Table): tabla que contiene punteros a todas las rutinas de atención de interrupcion. Las primeras 32 son excepciones, solo 20 estan en uso actualmente.

Nota: El flag IF controla si se atienden interrupciones externas:

- IF = 1: habilitado (sti set interrupts)
- IF = 0: deshabilitado (cli clear interrupts)

7.2 Tipos de Interrupciones

Importante:

- NMI (Non-Maskable Interrupt): no pueden ser enmascaradas, son criticas
- IMR (Interrupt Mask Register): interrupciones normales que pueden ser enmascaradas
- Ejemplo: teclado y mouse son interrupciones normales

7.3 Excepciones

Nota: Tipos de excepciones:

- 1. Faults: pueden corregirse, se guarda la direccion de la instruccion
- 2. Trap: se usan para acceder al sistema operativo
- 3. Abort: errores severos, no siempre se puede obtener la instruccion

Importante: Excepciones comunes:

- Divide error
- Invalid opcode
- Stack exception
- General protection (la pantalla azul)
- Page fault

8 Modo Protegido y MMU

Importante: La MMU (Memory Management Unit) es un metodo de interposicion que checkea cada acceso a memoria.

Flujo: Direcciones logicas \rightarrow Unidad de segmentacion \rightarrow Direccion Lineal \rightarrow Unidad de paginacion \rightarrow Direccion fisica \rightarrow Memoria fisica

Tip: Memoria virtual: el procesador siempre da memoria, nunca dice que no hay mas. Es una abstracción sobre la memoria fisica. Cuando accedes a 2000h, probablemente estes accediendo fisicamente a otro lado.

9 Decodification

Importante: El pin IO/Mem del microprocesador (Solo esta en procesadores Intel):

- Selecciona si escribir en memoria o en el mapa de I/O
- Tiene corriente (True) si hay que escribir en el mapa de I/O

Importante: El pin R/W indica si se esta leyendo o escribiendo.

- El pin de **READ** va enchufado tanto en la **RAM** como en la **ROM**
- El pin de **WRITE** va enchufado solo en la **RAM**, si lo enchufas en la ROM es incorrecto (en parciales bajan puntos)

Nota: Las tablas estan mapeadas en memoria virtual pero no es necesario ponerlas porque lo hace el kernel (Incluso si me piden que meta todo lo que esta en el mapa virtual, implicitamente puedo suponer que me hablan de user space)

Tip: Se pueden dejar entradas de decodificadores sin enchufar, pero puede haber ruido. Solucion: conectar las entradas a ground (0).

9.1 Intel vs Genericos

Nota: Diferencias entre procesadores Intel y genericos:

Intel:

- Tienen parte baja y alta en registros
- Siempre dividen la memoria en bytes

Genericos:

- No tienen «parte baja y alta»
- Siempre tratan todo como tamano de bus. Esto quiere decir que cada «renglon» es una dirección de memoria independientemente del tamaño del bus

10 Optimizaciones y Performance

Tip: Para determinar si multiples syscalls vs una sola syscall es mas eficiente, hacer profiling en ambos casos. La diferencia generalmente no es notable.

Tip: La convencion de backup de registros depende de cada caso. Si el sistema necesita optimizaciones, es preferible evitarlo.

Importante: Cuando se hace sub esp, 32, se estan restando 32 bytes. Siempre usar parametros de 4 bytes en programacion de 32 bits.

11 Herramientas Utiles

11.1 Links de Referencia

- strace: herramienta para interceptar system calls
- Godbolt (godbolt.org): pasaje en vivo de C a ASM
- NASM docs: directivas para reservar memoria y declarar datos
- Arquitectura PC Intel: stanislavs.org/helppc/

11.2 Comandos Importantes

Tip: Para ver syscalls en Linux:

strace ./programa

Tip: Verificar compilacion de C a ASM en tiempo real usando Godbolt para entender como el compilador traduce tu codigo.

12 Notas Finales

Importante: Practica haciendo seguimiento de la pila en papel. Esto ayuda a visualizar el estado de la memoria y evitar errores comunes.

Tip: Si hay dudas sobre como el compilador traduce codigo C a ASM, usar Godbolt