

Aula 14

Prof. Marcelo Sousa



Agenda

• Highest Locker Protocol (HLP)

• Priority Ceiling Protocol (PCP)

• Gerenciamento de dependências das tasks



Highest Locker Protocol (HLP)

Evolução do PIP

 Cada Recurso Crítico é associado a uma Prioridade Teto (ceiling priority)

• A **Prioridade Teto** de cada CR é definida como o valor máximo dentre as prioridades de todas as tasks que podem utilizar o recurso.



Highest Locker Protocol (HLP)

- Modificação no Algoritmo:
 - Tão logo uma task trave um recurso, aquela task receberá o valor da ceiling priority daquele recurso.
 - Então, se uma task possuir vários recursos travados,
 ela herdará o valor mais alto de *ceiling priority*.
- As necessidades de utilização do recurso devem ser avaliadas antes do tempo de compilação.

Highest Locker Protocol (HLP)

• Definição do valor do teto

 $-\operatorname{Ceil}(RC_i) = \max(\operatorname{pri}(T_1), ..., \operatorname{pri}(T_n))$



Highest Locker Protocol (HLP)

 Quando em HLP, uma task que assumir o controle do recurso opera com a prioridade teto.

• Isso soluciona o problema de inversão ilimitada de *prioridade*, *deadlock* e *chain blocking*.



Highest Locker Protocol (HLP)

• **Teorema 1**: ao utilizar HLP para gerenciamento do compartilhamento de recursos, quando uma task trava um recurso necessário, ela não é bloqueada de modo algum.



Highest Locker Protocol (HLP)

• Corolário 1: Sob HLP, antes de uma task poder adquirir um recurso, todos os recursos que podem ser necessários devem estar livres.

 Corolário 2: Uma task não sofre de chain bloking em HLP



Highest Locker Protocol (HLP)

- Deficiências:
 - Apesar de evitar deadlock, chain blocked e inversão ilimitada de prioridade, o HLP abre espaço para inversão por herança (inheritance-related inversion)

- Inheritance-related Inversion: Quando uma task de baixa prioridade eleva sua prioridade ao travar um recurso e outra task de prioridade intermediária que não utiliza o recurso é impossibilitada de ser executada.

Highest Locker Protocol (HLP)

- Exemplo 1:
 - Sistema com Tasks T1, T2, T3, T4, T5 com prioridades 1, 2, 3, 4 e 5
 - $T1 T2 T3 \rightarrow CR1 \rightarrow Ceil(max(1,2,3))$
 - $T1 T4 T5 \rightarrow CR2 \rightarrow Ceil(max(1,4,5))$
 - Fluxo:
 - T1 → CR2 (pri(5))
 - T3 e T2 não serão executadas e estão em inheritance-related inversion



Highest Locker Protocol (HLP)

• Protocolo raramente utilizado em aplicações reais, justamente pelo problema de *inheritance-related inversion*.

Necessária para apresentação do *Priority Cealing Protocol*



Priority Ceiling Protocol (PCP)

• Estende as idéias dos protocolos anteriores

• Evita *deadlock*, *chain blocked*, inversão ilimitada e minimiza inversão herdada.

• Principal diferença: Não garante o acesso ao recurso mesmo que o recurso esteja livre.



Priority Ceiling Protocol (PCP)

 Associa um valor de prioridade teto para cada recurso que obedece os mesmo critérios do HLP

- CSC *Current System Ceiling*: Valor máximo de todos os recursos que estão sendo utilizados pelo sistema naquele momento.
 - Variável do sistema operacional utilizada para manter o controle do valor máximo do teto.



- Resource Grant Rule: regra aplicada quando uma task solicita acesso a um recurso.
 - Resource request clause:
 - Se a task Ti está utilizando um recurso com o mesmo valor de CSC, então o acesso é garantido;
 - Caso não esteja, Ti não terá acesso a CRj, a menos que a prioridade da task seja maior que CSC;
 - Se garantido o acesso, o valor de CSC é atualizado caso CSC < Ceil(CRj).



- Resource Grant Rule:
 - Inheritance clause:
 - Quando uma task falhou nos testes para acessar o recurso:
 - A task é bloqueada
 - A task que está com acesso ao recurso herda a prioridade da task que está bloqueada, se a prioridade da task que está com o recurso for menor que a da task bloqueada.




- Resource Release Rule
 - Se uma task libera um recurso e se o teto (ceil) desse recurso é igual ao CSC:
 - Uma análise de todas os recursos utilizados deve ser realizada e o valor do CSC deve assumir o maior valor/
 - Caso contrário:
 - O valor se mantém.

- Exemplo 1:
 - Task: T1, T2, T3, T4
 - Critical Resource: CR1 CR2
 - Prioridades: 10, 12, 15, 20
 - T1, T2, T3 → CR1
 - T1 T4 → CR2
 - Ceil(CR1) = 15; Ceil (CR2) = 20


- Situação 1:
 - Instante: T1 está em execução após conseguir CR1
 - -CSC = 15
 - − T4 → Ready , tendo maior prioridade, interrompe T1
 - Após algum tempo T4 → CR2
 - Prioridade 20 é maior que CSC (15).
 - T4 garante CR2 pelo resource request clause
 - Quando completa sua execução, T1 volta a ser executada.

- Situação 2:
 - Instante: T1 está em execução após conseguir CR1
 - CSC = 15
 - − T3 → Ready, tendo maior prioridade, interrompe T1
 - Após algum tempo T3 → CR1
 - Prioridade 15 não é maior que CSC (15).
 - T3 não recebe o acesso a CR1
 - T3 irá bloquear
 - T1 irá herdar a prioridade de T3, pri(T1) de 10 para 15

- Inversão Direta:
 - Quando uma task de maior prioridade espera por uma task de menor prioridade liberar uma recurso necessário.



- Inheritance Related Inversion:
 - Considere a situação onde T_L está travando um CR e uma T_H está esperando por CR. Então, T_L subirá para a prioridade de T_H por *inheritance clause* do PCP.
 Como resultado, T_I que não necessitará do recurso, sofrerá de *inversão por herança*.






- Avoidance-Related Inversion:
 - Quando uma task requisita um recurso, sua prioridade é checada com CSC. A task só terá acesso ao recurso se sua prioridade for maior que CSC. O acesso ao recurso pode ser negado mesmo se o recurso estiver liberado.
 - Uma task que possua maior prioridade que a task em execução, mas menor que CSC e necessita de uma recurso livre, sofre de Avoidance-Related Inversion

Inversão de Prioridade com PCP


• Avoidance-Related Inversion:



Inversão de Prioridade com PCP

- Exemplo 2:
 - Compute os
 diferentes tipos de
 inversões de
 prioridades que cada
 uma das tasks pode
 vir a sofrer no pior
 caso.

Task Priorities





- Exemplo 2:
 - T1:
 - Direta: T3 por 60ms
 - Direta: T4 por 40ms
 - T2:
 - Herança: T3 por 60ms
 - Herança: T4 por 20ms
 - -T3
 - Herança: T4 por 20ms
 - Avoidance: T4 por 20ms



Inversão de Prioridade com PCP

• Exemplo 2:

| Task | Direct | | | Inheritance | | | Avoidance | | |
|-------|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| | T_2 | T_3 | T_4 | T_2 | T_3 | T_4 | T_2 | T_3 | T_4 |
| T_1 | X | 60 | 40 | X | X | X | X | X | X |
| T_2 | X | X | X | X | 60 | 20 | X | \mathbf{X} | \mathbf{X} |
| T_3 | X | \mathbf{x} | \mathbf{X} | X | \mathbf{X} | 20 | X | \mathbf{X} | 20 |



Próxima Aula

- Prática:
 - Compatilhamento de recursos no FreeRTOS