

Programação Orientada a Objetos

SOBRECARGA DE OPERADORES

em

C++

Introdução

- Uma **classe** define um **novo tipo**
 - Um tipo é composto por dados e operações
 - Variáveis desse novo tipo são chamadas de **objetos**



```
class Jogo
{
private:
    string nome;
    float preco;
    int horas;

public:
    void adquirir(const string & nome, float valor);
    void jogar(int tempo);
    void exibir();
};
```

```
int main()
{
    Jogo gears;
    Jogo doom;
}
```

Introdução

- A linguagem C++ tem como um de seus objetivos fazer **classes** e **objetos** trabalharem de forma similar às **variáveis e tipos primitivos**

```
int main()
{
    int n1 = 5;
    int n2 = 10;
    int num;

    // faz a soma
    num = n1 + n2;
}
```

```
class Tempo
{
private:
    int horas;
    int minutos;

public:
    ...
};
```

```
int main()
{
    Tempo t1 = {2, 10};
    Tempo t2 = {1, 30};
    Tempo t;

    // faz a soma?
    t = t1 + t2;
}
```

Sobrecarga de Operadores

- A **sobrecarga de operador** para classes funciona com a mesma ideia e da mesma forma que a sobrecarga de funções
 - Tem-se o mesmo nome de função
 - Agindo sobre diferentes tipos de dados

```
void exibir(string str, int val);
void exibir(double num, int val);
void exibir(long num, int val);
void exibir(int num);
void exibir(string str);
```

O Compilador consegue distinguir
pelo tipo e quantidade de
argumentos.

Sobrecarga de Operadores

- C++ já faz a sobrecarga de vários operadores:

- Multiplicação e operador de indireção (*)

```
int * ptr = new int;
int total = 5 * 4;           // * usado como multiplicação
*ptr = 10;                  // * usado como operador de indireção
```

- AND bit-a-bit e operador de endereço (&)

```
int estado = 180;
int mascara = estado & 5;    // & usado como operador bit-a-bit
cout << &estado;            // & usado como operador de endereço
```

Sobrecarga de Operadores

- Para **sobrestrar um operador** utiliza-se uma forma especial de função, chamada de **função operador**:

```
operator+() // sobrestraga operador de soma  
operator*() // sobrestraga operador de multiplicação
```

operatorop(lista-de-argumentos)

↑

Operador válido e existente em C++

Sobrecarga de Operadores

- Definir um **operator+** para uma **classe**:
 - Define a operação de soma para objetos da classe
 - Permite o compilador trocar **+** por **operator+()**

Você escreve:

```
int main()
{
    Tempo t1 = {2, 10};
    Tempo t2 = {1, 30};
    // exibe a soma
    cout << t1 + t2;
}
```

Compilador entende:

```
int main()
{
    Tempo t1 = {2, 10};
    Tempo t2 = {1, 30};
    // exibe a soma
    cout << t1.operator+(t2);
}
```

A Classe Tempo

- Construindo um exemplo:

```
class Tempo
{
private:
    int horas;                      // quantidade de horas
    int minutos;                     // quantidade de minutos

public:
    Tempo();                         // construtor padrão
    Tempo(int h, int m = 0);         // construtor com horas e minutos

    void Adicionar(int h, int m);    // adiciona horas e minutos
    void Resetar(int h = 0, int m = 0); // modifica tempo armazenado
    Tempo Somar(const Tempo & t) const; // retorna soma dos tempos
    void Exibir() const;             // exibe tempo na tela
};
```

A Classe Tempo

```
// definição da classe Tempo
#include <iostream>
#include "Tempo.h"
using namespace std;

Tempo::Tempo()
{
    horas = 0;
    minutos = 0;
}

Tempo::Tempo(int h, int m)
{
    horas = h;
    minutos = m;
}
...
...
```

```
class Tempo
{
private:
    int horas;
    int minutos;

public:
    Tempo();
    Tempo(int h, int m = 0);

    void Adicionar(int h, int m);
    void Resetar(int h = 0, int m = 0);
    Tempo Somar(const Tempo & t) const;
    void Exibir() const;
};
```

A Classe Tempo

```
void Tempo::Adicionar(int h, int m)
{
    horas += h;
    minutos += m;

    // minutos excedentes viram horas
    horas += minutos / 60;
    minutos %= 60;
}

void Tempo::Resetar(int h, int m)
{
    horas = h;
    minutos = m;
}

...
```

```
class Tempo
{
private:
    int horas;
    int minutos;

public:
    Tempo();
    Tempo(int h, int m = 0);

    void Adicionar(int h, int m);
    void Resetar(int h = 0, int m = 0);
    Tempo Somar(const Tempo & t) const;
    void Exibir() const;
};
```

A Classe Tempo

```
Tempo Tempo::Somar(const Tempo & t) const
{
    Tempo soma;
    soma.horas = horas + t.horas;
    soma.minutos = minutos + t.minutos;

    // minutos excedentes viram horas
    soma.horas += soma.minutos / 60;
    soma.minutos %= 60;

    return soma;
}

void Tempo::Exibir() const
{
    cout << horas << " horas, "
        << minutos << " minutos";
}
```

```
class Tempo
{
private:
    int horas;
    int minutos;

public:
    Tempo();
    Tempo(int h, int m = 0);

    void Adicionar(int h, int m);
    void Resetar(int h = 0, int m = 0);
    Tempo Somar(const Tempo & t) const;
    void Exibir() const;
};
```

A Classe Tempo

- O **retorno da função Somar** não pode ser uma referência

```
Tempo Tempo::Somar(const Tempo & t) const
{
    Tempo soma;
    soma.minutos = minutos + t.minutos;
    soma.horas = horas + t.horas;

    // minutos excedentes viram horas
    soma.horas += soma.minutos / 60;
    soma.minutos %= 60;

    return soma;
}
```

Não se deve retornar
uma referência para uma
variável local.

Ela deixa de existir no
final da função.

A Classe Tempo

```
#include <iostream>
#include "Tempo.h"
using std::cout;
using std::endl;

int main()
{
    Tempo projetando;
    Tempo codificando { 2, 40 };
    Tempo corrigindo { 5, 55 };
    Tempo total;

    cout << "Tempo projetando = ";
    projetando.Exibir();
    cout << endl;
    ...
    ...
    cout << "Tempo codificando = ";
    codificando.Exibir();
    cout << endl;

    cout << "Tempo corrigindo = ";
    corrigindo.Exibir();
    cout << endl;

    total = codificando.Somar(corrigindo);
    cout << "Tempo Total = ";
    total.Exibir();
    cout << endl;

    return 0;
}
```

A Classe Tempo

- Saída do programa:

```
Tempo projetando = 0 horas, 0 minutos  
Tempo codificando = 2 horas, 40 minutos  
Tempo corrigindo = 5 horas, 55 minutos  
Tempo Total = 8 horas, 35 minutos
```

- O método somar não altera os objetos envolvidos na soma

```
total = codificando.Somar(corrigindo);  
cout << "Tempo Total = ";  
total.Exibir();
```

Operador de Adição

- O suporte ao operador de adição é obtido:
 - Apenas pela troca do nome do método **Somar** por **operator+**

```
class Tempo
{
private:
    int horas;
    int minutos;

public:
    ...

    Tempo Somar(const Tempo & t) const;
```

```
class Tempo
{
private:
    int horas;
    int minutos;

public:
    ...

    Tempo operator+(const Tempo & t) const;
```



Operador de Adição

- A implementação permanece a mesma
 - Apenas com a troca dos nomes

```
Tempo Tempo::Somar (const Tempo & t) const
{
    Tempo soma;
    soma.minutos = minutos + t.minutos;
    soma.horas = horas + t.horas;

    // minutos excedentes viram horas
    soma.horas += soma.minutos / 60;
    soma.minutos %= 60;

    return soma;
}
```



```
Tempo Tempo::operator+ (const Tempo & t) const
{
    Tempo soma;
    soma.minutos = minutos + t.minutos;
    soma.horas = horas + t.horas;

    // minutos excedentes viram horas
    soma.horas += soma.minutos / 60;
    soma.minutos %= 60;

    return soma;
}
```

Operador de Adição

- A soma de tempos fica bem **mais simples**:

```
int main()
{
    Tempo projetando;
    Tempo codificando { 2, 40 };
    Tempo corrigindo { 5, 55 };
    Tempo total;

    total = codificando.Somar(corrigindo);

    cout << "Tempo Total = ";
    total.Exibir();
    cout << endl;

    ...
}
```

```
int main()
{
    Tempo projetando;
    Tempo codificando { 2, 40 };
    Tempo corrigindo { 5, 55 };
    Tempo total;

    // total = codificando.operator+(corrigindo);


    total = codificando + corrigindo;

    cout << "Tempo Total = ";
    total.Exibir();
    cout << endl;

    ...
}
```

Operador de Adição

- O uso do operador é equivalente a **chamada da função**



Restrições

- Usar um operador como método de uma classe:
 - Obriga o operando esquerdo a ser um objeto

```
class Tempo
{
private:
    int horas;
    int minutos;

public:
    ...

Tempo operator+(const Tempo & t) const;
Tempo operator+(int h) const;

};
```

```
Tempo a { 1, 30 };
Tempo b { 1, 20 };
Tempo t;
```

```
t = a + b; ✓ // uso correto
// a.operator+(b)

t = a + 2; ✓ // uso correto
// a.operator+(2);

t = 2 + a; ✗ // uso inválido
// 2 não é um objeto
// 2.operator+(a)
```

Restrições

- Os operadores **não precisam** ser métodos

```
Tempo operator+(const Tempo & a, const Tempo & b);  
Tempo operator+(int a, const Tempo & b);  
Tempo operator+(const Tempo & a, int b);
```

- Mas pelo menos um dos operandos deve ser um objeto de uma **classe definida pelo programador**
 - Não é possível redefinir operações sobre tipos padrão

```
// argumentos são tipos padrão da linguagem  
int operator+(int a, int b) const;
```



Restrições

- Não é possível:
 - Alterar as regras de uso do operador
 - Alterar a precedência, número de argumentos, etc.
`+ total; // operador + requer dois operandos` 
 - Criar operadores
 - Só é possível sobrescrever operadores existentes
`// operador @ não existe na linguagem C++
Tempo Tempo::operator@(const Tempo & t) const;` 

Restrições

- Nem todo operador pode ser sobre carregado

sizeof	.	.*	::	?:
typeid	const_cast	dynamic_cast	reinterpret_cast	static_cast

- Os operadores abaixo só podem ser sobre carregados por métodos de uma classe, não através de funções:

=	()	[]	->
---	----	----	----

Tabela de Operadores

- Os seguintes **operadores** podem ser sobre carregados *:

+	-	*	/	%	^
&		~	!	=	<
>	+=	-=	*=	/=	%=
^=	&=	=	<<	>>	>>=
<<=	==	!=	<=	>=	&&
	++	--	,	->*	->
()	[]	new	delete	new []	delete []

* Use o bom senso, não modifique o significado do operador

Resumo

- A **sobrecarga de operadores** permite:
 - Tratar classes como **tipos primitivos**
 - **Simplificar** o uso de objetos dessas classes

```
Tempo a, b, total;  
  
cin >> a >> b;    // operator>>  
total = a + b;      // operator+  
cout << total;     // operator<<
```

- A maior parte dos operadores podem ser sobrecarregados
 - Através de **métodos** ou **funções**