
Kräfte im Magnetfeld

- Befindet sich ein *stromdurchflossener Leiter in einem Magnetfeld*, so erfährt er eine *Kraft*. Bei Umpolung des Stroms bzw. des Magnetfeldes erfolgt die Kraftwirkung in die entgegengesetzte Richtung.²
- Stehen die magnetische *Feldrichtung und die Stromrichtung normal* aufeinander, so kann die Kraftrichtung mit Hilfe *der Rechten-Hand-Regel* bestimmt werden.



r Abbildung 15: Rechte-Hand-Regel



Die **Gesamtzahl der Feldlinien** zwischen den Polen eines Magneten bezeichnet man als den **magnetischen Fluss** Φ , er ist ein **Maß für die Gesamtwirkung des Magnetfeldes**. Ein Leiter in einem Magnetfeld wird jedoch nur von einem Teil dieses magnetischen Flusses erfasst. Die Kraft auf den Leiter in einem Magnetfeld ist umso größer, je dichter die Feldlinien an der Stelle des Leiters sind. **Die magnetische Flussdichte** $B = \frac{\Phi}{A}$ (Anzahl der Feldlinien, die eine Fläche A durchsetzen) ist dann proportional der Kraftwirkung des magnetischen Feldes.

Der Versuch zeigt, dass die Kraft F, die ein Leiter in einem Magnetfeld erfährt, weiter proportional zur Stromstärke I und zur wirksamen Leiterlänge I im Magnetfeld ist.

$$F \sim B \cdot I \cdot l \longrightarrow F = B \cdot I \cdot l^3$$

$$B = \frac{F}{I \cdot l} \Rightarrow [B] = \frac{N}{Am} = \frac{VAS}{Am^2} = \frac{VS}{m^2} = 1 \text{ Tesla (1 T)}$$

$$\Phi = B \cdot A = \frac{V s}{m^2} \cdot m^2 = V s = 1 Weber (1 Wb)$$

Stehen die Feldlinien nicht senkrecht zum stromdurchflossenen Leiterelement I, so gilt die allgemeine Form dieses Gesetzes:

$$\vec{F} = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B}) = I \cdot l \cdot B \cdot \sin(\varphi_{\vec{l} \cdot \vec{B}})$$

 $B \cdot \sin ig(arphi_{l, ar{B}} ig)$ entspricht, dabei der Komponente von $ec{B}$, die senkrecht auf $ec{l}$ steht.

Kraft zwischen zwei stromdurch Jossenen Leitern

 Werden zwei bewegliche Leiter nebeneinander aufgehängt und von parallelen (entgegengesetzten) elektrischen Strömen durchflossen, so ziehen (stoßen) sich diese an (ab). **Erklärung 1:** Denkt man sich einen der beiden Leiter fixiert, so erfährt der bewegliche Leiter durch das Magnetfeld des fixierten Leiters eine Kraft entsprechend der Rechten-Hand-Regel.

Erklärung 2: Die Magnetfelder der beiden Leiter überlagern sich. In der Mitte der beiden Leiter heben sich diese genau auf, im jeweils äußeren Bereich jedoch nicht, somit verbleibt eine resultierende Kraftwirkung, die im Falle paralleler Ströme bewirkt, dass sich die Leiter anziehen. Erklärung 2 zeigt somit auch, dass sich magnetische Felder überlagern können.

² Werden Magnetfeld und Strom umgepolt, so bleibt die Richtung der Kraft gleich.

³ Der Proportionalitätsfaktor kann hier 1 gewählt werden, da die Flussdichte noch nicht näher festgelegt wurde und nun mittels dieser Beziehung definiert werden kann.

Spannungsstoß kann mittels eines Verstärkers hörbar gemacht werden.




Abbildung 7: Weiß' sche Bezirke un-



Verstärker

Abbildung 8: Ausrichtung mittels

Abbildung 6: Versuch zum Barck-

Eisendraht

hauseneffekt




Abbildung 9: Ausrichtung bleibt be-

stehen

Magnetfeld von stromdurchflossenen Leitern

erstedt ~1820). Versuch von Oerstedt: Nach dem Einschalten des elektri-Jeder stromdurchflossene Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben (Oschen Stroms, richtet sich eine Magnetnadel parallel zu den magnetischen Feldlinien um einen stromdurchflossenen Leiter.




Abbildung 12: Veranschaulichung des Zusammenhangs der Richtung der magnetischen Feldlinien mit der Richtung des elektrischen Stroms.

Das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule kann man sich als das zusammengesetzte Magnetfeld von Drahtschleifen vorstellen. Der Verlauf der magnetischen Feldlinien um eine stromdurchflossene Spule ist dem eines Permanentmagneten sehr ähnlich (vergleiche mit Abbildung 5). Es besitzt eine Art Nord- und Südpol.




Abbildung 13: Magnetfeld einer Spule

Sind die magnetischen Feldlinien parallel, so spricht man von einem homogenen magnetischen Feld – andernfalls von einem inhomogenen magnetischen Feld.




Abbildung 5: Magnetische Feldgeometrien

Permanentmagnete

- Gewisse Materialien (Nickel, Kobalt, Eisen usw.) sind von Natur aus mehr oder weniger magnetisch (Permanentmagnete), diese Materialien werden als Ferromagnetika bezeichnet.
- Der Permanentmagnetismus dieser Materialien lässt sich erklären, indem man die atomare Struktur dieser Stoffe genauer betrachtet.

Modell:

- Jedes Elektron weist ein kleines Magnetfeld auf. In Stoffen mit vollbesetzten Elektronenschalen heben sich jedoch die Magnetfelder der Elektronen mit entgegengesetztem Spin auf und es herrscht kein resultierendes magnetisches Feld bzw. magnetisches Moment.
- Ist jedoch eine Elektronenschale nicht vollbesetzt, so bleibt ein atomares magnetisches Moment bestehen. In manchen Stoffen mit permanenten magnetischen Momenten kommt es nun aus Gründen der Mi-

nimierung der potentiellen Energie dazu, dass sich die atomaren magnetischen Momente benachbarter Atome gleich ausrichten. Die Bereiche mit parallel ausgerichteten Elementarmagneten bezeichnet man als Weiß'sche Bezirke.

- Bringt man nun einen ferromagnetischen Stoff in ein Magnetfeld, so werden die Weiß'schen Bezirke parallel ausgerichtet und verstärken das äußere Feld (d.h.: das Material wird mehr magnetisch). Diese Gleichrichtung der Weiß'schen Bezirke bleibt bei ferromagnetischen Stoffen auch nach dem Ausschalten des äußeren Magnetfeldes bestehen. Ein makroskopischer Magnet wird in diesem Modell also aus vielen gleichgerichteten mikroskopischen Magneten zusammengesetzt.
 Dieses Umklappen der Weiß'schen Bezirke kann hörbar gemacht werden und wird als Barckhausen-Effekt bezeichnet.
- Die Ausrichtung der Weiß'schen Bezirke hängt von äußeren Magnetfeldern und von der Temperatur ab. Eine Temperaturerhöhung, bewirkt infolge einer Art Wärmebewegung eine mehr oder weniger statistische Verteilung der Ausrichtung der Weiß'schen Bezirke. Ab einer
 bestimmten Temperatur, der sogenannten Curie-Temperatur (abhängig vom Material), verschwindet der Magnetismus eines Stoffes komplett, da die Weiß'schen Bezirke zerstört werden. Bei einer Abkühlung
 entstehen spontan wieder Weiß'sche Bezirke, die jedoch keine Vorzugsrichtung mehr besitzen (Abbildung 7, Abbildung 8 und Abbildung
 9 veranschaulichen das Verhalten von Weiß'schen Bezirken mittels
 kleinen Magneten).
- **Barckhausen-Effekt** (siehe Abbildung 6): Wird einem Eisenstück in einer Spule ein Magnet angenähert, so kommt es zu einem Ausrichten der Weiß'schen Bezirke im Eisen, dies erhöht den magnetischen Fluss in der Spule, was einen Spannungsstoß in der Spule bewirkt. Dieser

Magnetismus

Grundlagen

Allgemeines

- Das Phänomen des Magnetismus war bereits den Griechen bekannt. (Magneteisenstein Fe_2O_3 - gefunden Nahe der Stadt *Magnesia.*)
- Pierre de Maricourt: Entdeckung der Pole als Stellen stärkster Anziehung zwischen zwei Magneten.
- Coulomb (1780) untersuchte die Kraftwirkungen zwischen Magneten.
- Anfang des 19 Jh. erforschten Oersted, Faraday und Ampere die Wechselwirkungen zwischen elektrischen Strömen und Magnetfeldern und lieferten so die Grundlagen für Maxwell, der die Lehre der Elektrizität und des Magnetismus zur elektromagnetischen Theorie vereinigte.

Das Magnetfeld

- Unter einem Magnetfeld versteht man einen Zustand des Raumes, in welchem ein *magnetischer Dipol bzw. ein Magnet* eine *Kraft* erfährt.
- Die Richtung und Stärke dieser Wechselwirkung (Kraft) wird durch Feldli- $\it nien$ veranschaulicht, die $\it vom$ Nord- $\it zum$ Süd $\it pol$ weisen 1
- Im Gegensatz zu den elektrischen Feldlinien (Quellenfeld: Feldlinien entlaufen die magnetischen Feldlinien im Inneren des Magneten zurück, d.h. springen in den positiven Ladungen und enden in den negativen Ladungen) sie sind in sich *geschlossen*. Das magnetische Feld ist somit ein *Wirbelfeld,* daraus folgt, dass es *keine magnetischen Monopole* gibt




Abbildung 1: Verlauf der Feldlinien in einem elektrischen Feld

Teilchen werden ent-Elektrisch geladene lang der Feldlinien

beschleunigt.

Abbildung 2: Verlauf der magnetischen

Feldlinien bei einem Stabmagneten







Abbildung 3: Ladung im elektrischen Feld

Abbildung 4: Bewegte Ladung im magneti-

- Gleiche magnetische Pole stoßen sich ab entsprechend ziehen sich verschiedene magnetische Pole an.
- Die magnetische Kraft ist an den Polen am stärksten. Diese Eigenschaft kann man dazu nutzen, um bei zwei identischen Stäbchen herauszufinden, welches magnetisch ist und welches nicht.

veranschaulichen oder kann mittels einer Magnetnadel, welche sich tangential zu den ¹ Der Verlauf der Feldlinien rund um einen Magneten lässt sich mittels Eisenfeilspäne Feldlinien stellt, untersucht werden. Der Südpol der Magnetnadel zeigt in diesem Fall

gegen die Richtung der magnetischen Feldlinien (also zum gedachten Nordpol, wo die Feldlinien entspringen) und der Nordpol in Richtung der Feldlinien.

Beispiele: Stationäre Ströme

<u>Beispiel 1:</u> Ein Gewitterblitz transportiert in der Zeitspanne von 10^{-4} s eine Ladungsmenge von 5 C. Wie groß ist seine Stromstärke?

<u>Beispiel 2:</u> Wie viele Elektronen wandern bei einer Stromstärke von 1 A pro Sekunde durch einen metallischen Leiter? $(e \approx 1.6 \cdot 10^{-19} C)$

<u>Beispiel 3:</u> Welche Spannung liegt an einem **Metallfilmwiderstand** mit $470\,\Omega$ an, wenn eine Stromstärke von 5,8 mA gemessen wird?

<u>Beispiel 4:</u> Überlastung: Ein Widerstand mit $10~k\Omega$ hat eine maximale Belastbarkeit von einem Watt. Welche Spannung kann an den Widerstand angelegt werden, ohne ihn zu überlasten?

<u>Beispiel 5:</u> Weltmeister im Bügeln ... Berechne die Stromstärke beim Betrieb eines Bügeleisens mit der Leistung von $800\,W$ bei $230\,V$. Welche Energie (in Joule bzw. kWh) wird dabei während einer Einschaltdauer von 12 Minuten verbraucht?

<u>Beispiel 6:</u> Lautsprecherkabel: Welchen Widerstand hat ein flexible Kupferlitzendraht (Draht aus vielen einzelnen Litzen) in einer Länge von 15 m und einem gesamten Kupferquerschnitt von 4 mm^2 ? ($\varrho_{Cu}=0.018\cdot 10^{-6}\Omega m$)

Beispiel 7: Gewichtsprobleme bei Freileitungen: Eine Leitung, die 350 m überspannt, wird wie in Abb. 38.2 mit Aluminiummantel (Querschnitt: 680 mm^2) hergestellt. Der Kern ist aus Stahl (380 kV; Dauerstrom bei 40 °C: 1100 A). ($\varrho_{Aluminium} = 0.027 \cdot 10^{-6} \ \Omega m$, $\varrho_{Kupfer} = 0.018 \cdot 10^{-6} \ \Omega m$)

- a) Welchen Widerstand hat der Aluminiummantel?
- b) Welchen Mantelquerschnitt hätte eine Leitung mit gleicher Länge und gleichem Widerstand in Kupferausführung?
- c) Welche Gewichtseinsparung erzielt man mit der Aluminiumausführung auf diese Länge? $(\varrho_{Aluminium}=2700~kg/m^3, \varrho_{Kupfer}=8900~kg/m^3)$

<u>Beispiel 8:</u> Warum fällt ein Vogel nicht tot von der Starkstromleitung (380 kV)? Eine Schrittspannung von $30\,V$ könnte für eine Krähe tödlich sein. Stromstärke $1100\,A$, Schrittweite d=12cm, Aluminiumdraht mit Querschnit $680\,mm^2$ (der Stahlkern kann vernachlässigt werden), $\varrho_{Al}=0.027\cdot 10^{-6}\,\Omega\mathrm{m}$. Berechne den Widerstand zwischen den Krähenfüßchen und die Schrittspannung.

Beispiel 9: Widerstandthermometer: Ein Widerstandsthermometer wird häufig mittels (teurem) Platindraht realisiert. Auf welchen Wert verändert sich der Widerstand bei $60 \, ^{\circ}C$, wenn er bei $20 \, ^{\circ}C$ $22 \, \Omega$ hat? ($\alpha = 0,0039 \, K^{-1}$)

Beispiel 10: Ein Kohleschichtwiderstand wird mit einem Dauerstrom von 1,5 mA bei einer anliegenden Spannung von 12 V belastet. Dabei stellt sich eine Temperatur von 55 °C ein.

- a) Welcher Widerstand liegt unmittelbar nach dem Einschalten vor? (Temperatur: $20\,^{\circ}C$, $\alpha = -0.0004\,K^{-1}$)
- b) Wie groß ist der Einschaltstrom?

Beispiel 11: Ein **Thermofühler** verdoppelt seinen Widerstand bei Temperaturerhöhung. Um welchen Wert hat sich die Temperatur dabei verändert? (Ausgangstemperatur $20\,^{\circ}C$, $\alpha=0.004\,K^{-1}$)

<u>Beispiel 12:</u> In einer Diskothek werden $4 mm^2$ -Kupferleitungen mit PVC-Isolierung in Kabeltrassen frei verlegt. Aus Sicherheitsgründen darf die Stromdichte von $8 A/mm^2$ nicht überschritten werden. Welchen Wert sollte die Sicherung aufweisen?

Beispiel 13: Für zwei **Parallelwiderstände** kann der Gesamtwiderstand angeschrieben werden durch: $R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$. Leite den Zusammenhang ab und überprüfe die Einheiten.

