南昌大学物理实验报告

课程名称:		的理实验	
实验名称:	<u>金</u> 属	属导热系数的	测量
学院:	信息工程学院	_专业班级: _	自动化 153 班
学生姓名:	廖俊智	_学号:	6101215073
实验地点:	基础实验大楼		27 号
实验时间:	第七周星期四	 <u></u>	十五开始


一、实验目的:

用稳态法测定金属良导热体的导热系数,并与理论值进行比较。

二、实验原理:

1、傅里叶热传导方程

导热系数(热导率)是反映材料导热性能的物理量。 测定材料的导热系数在设计和制造加热器、散热器、传 热管道、冰箱、节能房屋等工程技术及很多科学实验中 都有非常重要的应用。




如图(一)所示。设一粗细均匀的圆柱体横截面积为S,高为h。经加热后,上端温度为 T_1 ,下端温度为 T_2 , $T_1 > T_2$,热量从上端流向下端。若加热一段时间后,内部各个截面处的温度达到恒定,此时虽然各个截面的温度不等,但相同的时间内流过各截面的热量必然相等(设侧面无热量散失),这时热传递达到动态平衡,整个导体呈热稳定状态。法国数学家,物理学家傅里叶给出了此状态下的热传递方程

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lambda S \frac{T_1 - T_2}{h} \tag{1}$$

 ΔQ 是 Δt 时间内流过导体截面的热量, $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ 叫传热速率。比例系数 λ 就是材料的导热系数 (热导率),

单位是 $w_{m\bullet K}$ ($\overline{\Gamma}_{*+}$)。在此式中, $S \times h$ 和 $T_1 \times T_2$ 容易测得,关键

是如何测得传热速率 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ 。



2、用稳态法间接测量传热速率

如图二所示,将待测样品夹在加热盘与散热盘之间,且设热传导已达到稳态。由(1)式可知,加

热盘的传热速率为
$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lambda S \frac{T_1 - T_2}{h} = \lambda \frac{1}{4} \pi d^2 \frac{T_1 - T_2}{h} = \frac{\lambda \pi d^2 (T_1 - T_2)}{4h}$$
 (2)

d 为样品的直径, h 为样品的厚度。

散热盘的散热速率为

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = Cm \frac{\Delta T}{\Delta t} \bigg|_{T=T_2} \tag{3}$$

C为散热盘材料的比热,m为散热盘的质量, $\left. \frac{\Delta T}{\Delta t} \right|_{T=T_2}$ 表示散热盘在温度是 T_2 时的冷却速率。

(2)、(3)两式右边相等:


$$\frac{\lambda \pi d^2 (T_1 - T_2)}{4h} = Cm \frac{\Delta T}{\Delta t} \bigg|_{T = T_2},$$

$$\therefore \qquad \lambda = \frac{4Cmh}{\pi d^2 (T_1 - T_2)} \cdot \frac{\Delta T}{\Delta t} \bigg|_{T = T_2}$$
(4)

(4) 式表明,无需直接测量传热速率 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$,但必须测量散热盘在稳态温度 T_2 时的冷却速率 $\frac{\Delta T}{\Delta t}$,测量冷却速率的方法是,在读取稳态温度 T_1 、 T_2 后。将样品盘抽走,用加热盘与散热盘直接接触,给散热盘加热,使散热盘的温度升高到高于 T_2 的某个适当值;然后再移开加热盘,让散热盘在空气中作自然冷却,每隔一定的时间测一次温度值,即可求出在 T_2 附近的冷却速率 $\frac{\Delta T}{\Delta t}$ 。 但必须注意的是,散热盘在稳态时的冷却上表面是被样品覆盖着的,只有下表面和侧面散热,现在自然冷却所有的表面都是暴露的。考虑到冷却速率还与散热面积成正比,根据本实验使用的散热盘的尺寸。

3、用温差电偶将温度测量转化为电压测量

如图三所示,把两种不同的金属丝彼此熔接,组成一个闭合回路。若两接点保持在不同的温度 和下,则会产生温差电动势,回路中有电流。如果将回路断开(不在接点处),虽无电流,但在断开处有电动势。这种金属导线组合体称为温差电偶或热电偶。在温度范围变化不大时热电偶产生的温差电动势与两接点间的温度差成正比,



$$\varepsilon = \alpha (T - T_0)$$
,

 T_0 为冷端温度,T 为热端温度, α 叫温差电系数。

在本实验中,使用两对相同的铜一康铜热电偶, α 相同,它们的冷端均放在浸入冰水混合物的细玻璃管中, T_0 也相同。当两个热端分别接触加热盘和散热盘时,可得样品上下表面的温度分别为:

$$T_1 = \frac{\mathcal{E}_1}{\alpha} + T_0$$
, $T_2 = \frac{\mathcal{E}_2}{\alpha} + T_0$, 所以

$$T_1 - T_2 = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\alpha}$$

或
$$\Delta T = \frac{\Delta \varepsilon}{\alpha}$$
,

这样,式(5)可以写为
$$\lambda = 0.555 \times \frac{4Cmh}{\pi d^2 (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} \cdot \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta t} \bigg|_{\varepsilon = \varepsilon_2}$$
 (6)

(6) 式就是本实验所依据的公式。d 和h分别为样品的直径和厚度,C 和m 分别为散热铜盘的比热

和质量, ε_1 和 ε_2 分别为加热至稳态时通过热电偶测出的两个温差电动势(由数字电压表读出), $\left. \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta t} \right|_{\varepsilon = \varepsilon_2}$


为散热盘在 $\varepsilon = \varepsilon$, 时的冷却速率。

三、实验仪器:

导热系数测定仪(TC-3)、杜瓦瓶

四、实验内容和步骤:

(1) 先将两块树脂圆环套在金属圆筒两端(见下图),并在金属圆筒两端涂上导热硅胶,然后置于加热盘 A 和散热盘 P 之间,调节散热盘 P 下方的三颗螺丝,使金属圆筒与加热盘 A 及散热盘 P 紧密接触。



- (2) 在杜瓦瓶中放入冰水混合物,将热电偶的冷端插入杜瓦瓶中,热端分别插入金属圆筒侧面上、下的小孔中,并分别将热电偶的的接线连接到导热系数测定仪的传感器 I、II上。
- (3)接通电源,将加热开关置于高档,当传感器 I 的温度 T₁约为 3.5mV 时,再将加热开关置于低挡,约 40min。
 - (4) 待达到稳态时 (T_1 与 T_2 的数值在 10min 内的变化小于 0.03mV), 每隔 2min 记录 T_1

和 T₂的值。

- (5) 测量散热盘 P 在稳态值 T2 附近的散热速率,移开加热盘 A,先将两测温热端取下,再将 T2 的测温热端插入散热盘 P 的侧面小孔,取下金属圆筒,并使加热盘 A 与散热盘 P 直接接触,当散热盘 P 的温度上升到高于稳态 T_2 的值约 $0.2 \,\mathrm{mV}$ 左右时,再将加热盘 A 移开,让散热盘 P 自然冷却,每隔 $30 \,\mathrm{s}$ 记录此时的 T_2 值。
 - (6) 记录金属圆筒的直径和厚度、散热盘 P 的直径、厚度、质量。

五、实验数据与处理:

C ₅=0.09197cal·cm⁻¹·s⁻¹·°C) 1cal=418.68W/mK

散热盘 p: m=810g \overline{R}_p =6.385cm \overline{h}_p =0.71cm

金属铝圆筒: \overline{R}_B =1.95/cm \overline{h}_B =9.0/cm

表 1

稳态时 T₁ T₂ 的数据:

序次	1	2	3	4	5	平均
T_1/mV	2. 73	2. 73	2. 73	2.71	2. 71	2. 722
T_2/mV	2. 52	2. 53	2. 54	2.53	2. 54	2. 532

稳态时 T_3 对应的热电势数据 $U_3 = 2.46 mV$

表 2

散热速率: =__0.0729_____ mV/s

时间/s	30	60	90	120	150	180	210	240
T_2/mV	2.67	2. 58	2. 51	2. 43	2.35	2. 28	2. 22	2.16

$$\lambda = mc \frac{\Delta T}{\Delta t} \frac{(R_P + 2h_B)h_B}{(2R_P + 2h_P)(T_1 - T_2)} \bullet \frac{1}{\pi R_B^2}$$

$$=810\times0.09197\times0.0729\times\frac{(6.385+2\times9.0)\times9.0}{(2\times6.385+2\times0.71)\times(2.722-2.532)}\times\frac{1}{\pi\times1.95^{^{2}}}=0.316cal\cdot cm^{-1}\cdot s^{-1}\cdot {}^{\circ}C^{-1}$$

= 132.30W / mK

铝的热导率的理论值为 2.0×10^2 (J • s⁻¹ • m⁻¹ • K⁻¹)

六、误差分析:

- 1、实验中铝并不是纯铝,存在杂质,而纯度及杂质未知。
- 2、树脂圆环与加热盘和散热盘不能紧密接触。
- 3、在实验过程中发现,热电偶的两端在插入时深浅对实验有一定的影响,过程中无法保持在同一深度,故测量的数据可能存在偏差。
- 4、试验过程中, 杜瓦瓶中不是冰水混合物对实验有一定的影响。

七、思考题:

1.在测量散热盘 P 的散热速率 $\frac{\Delta T}{\Delta t}$ 时,为什么要测在稳态值 T3 附近的 $\frac{\Delta T}{\Delta t}$?

答: 在稳态时, 散热速率铝棒和铜盘的相等, 测得铜盘的即可得出铝棒的散热速率。

八、附上原始数据



高昌 大学 NANCHANGUNIVERSITY

1	2.	3	4	5
U, 1mv) 2.73	2.73	2.73	2-71	2.71
U2(mv) 2.52	253	2.14	2-53	2.14
	Us	- 246		

B(111)(S) 30	60	90	120	150	180	210	240
U3(mv) 2.67							

魔俊者	BZ01213713	610145073	27
			1.



