I. Intro Cours Completesti Choix d'investissement (Parties 1 & 2)

Un investissement est une dépense immédiate dans l'objectif d'un retour futur (flux de trésorerie). Paramètres à prendre en compte :

- Durée de l'investissement
- Montant engagé
- Flux générés par le projet (CAF)
- Taux d'actualisation
- Valeur de cession

Méthodes principales :

- 1. Délai de récupération
- 2. Valeur actuelle nette (VAN)
- 3. Taux interne de rentabilité (TIR)
- 4. Indice de rentabilité (IR)
- II. Délai de récupération (DR)

Le DR mesure le temps nécessaire pour récupérer la dépense initiale via les cash-flows (CAF). Méthode simple et intuitive.

Limite : ne considère pas les flux post-récupération.

III. Valeur actuelle nette (VAN)

La VAN actualise tous les flux du projet pour les comparer à l'investissement initial.

Formule:

$$VAN = -I + F1/(1+i)^1 + F2/(1+i)^2 + ... + Fn/(1+i)^n$$

✓ VAN > 0 : projet rentable✓ VAN = 0 : projet neutre✓ VAN < 0 : projet à rejeter

Avantages:

- Prend en compte la valeur temps de l'argent
- Permet d'évaluer la rentabilité absolue

Exemple:

Investissement = 240 ; Taux = 12% CAF = 80, 110, 140, 60 \rightarrow VAN = 56,9 (projet acceptable)

IV. Taux interne de rentabilité (TIR)

Définition :

Le TIR est le taux pour lequel la VAN = 0

 \rightarrow C'est le rendement réel du projet

Méthode:

- Résolution itérative ou par interpolation

Exemple:

CAF = 80, 110, 140, 60

VAN à 12% = 56.9; VAN à 25% = -9.34

$$TIR \approx 20\% + [56.9 / (56.9 + 9.34)] \times 5\% = 23\%$$

✓ Si TIR > taux d'actualisation → projet rentable

V. Indice de rentabilité (IR)

L'IR exprime la rentabilité relative :

IR = Somme des flux actualisés / Investissement initial

✓ IR > 1 : projet rentable✓ IR < 1 : non rentable

Exemple:

Flux actualisés = 297,19 ; I = 240

 \rightarrow IR = 1,23

Utilité:

- Complète la VAN
- Permet de comparer plusieurs projets de tailles différentes

VI. Décision en avenir incertain : Critères de décision

Lorsqu'il n'y a pas de probabilités connues pour les scénarios, on utilise des critères de décision :

- 1. Critère de Wald (maximin)
- → Prudent : on retient le meilleur des pires résultats
- 2. Critère du Maximax
- ightarrow Optimiste : on retient le meilleur des meilleurs résultats

Exemple:

M1 = [-100, 1400, 1700]

M2 = [-300, 2000, 2500]

M3 = [-1000, 3000, 4000]

 \rightarrow Wald = M1 ; Maximax = M3

VII. Critères Hurwicz et Laplace

3. Hurwicz:

Score = $\alpha \times \min + (1 - \alpha) \times \max$

 \rightarrow Pondère prudence et optimisme

4. Laplace:

Tous les scénarios ont la même probabilité.

→ Moyenne des résultats

$$M1 = (-100 + 1400 + 1700) / 3 = 1000$$

$$M2 = (-300 + 2000 + 2500) / 3 = 1400$$

$$M3 = (-1000 + 3000 + 4000) / 3 = 2000$$

 \rightarrow Meilleur choix = M3

VIII. Critère de Savage (regret minimax)

Méthode:

- 1. Construire la matrice des regrets
 - → Regret = Meilleur résultat Résultat observé
- 2. Identifier le regret maximal pour chaque décision
- 3. Retenir celle avec le regret max le plus faible

Ex:

 $M1 \rightarrow 2300$

 $M2 \rightarrow 1500\,$

 $\text{M3} \rightarrow \text{900}$

→ Meilleure décision selon Savage = M3

IX. Comparaison des critères

- Wald : pour décideurs prudents (pessimistes)
- Maximax : pour décideurs optimistes
- Hurwicz : compromis (paramètre α à choisir)
- Laplace : équité, en absence d'information
- Savage : évite les pires regrets (minimisation des pertes d'opportunité)

X. Ce qu'il faut savoir pour le partiel

- ✓ Savoir calculer :
 - DR
 - VAN
 - TIR (via interpolation)
 - IR
- ✔ Savoir construire une matrice de décision en incertitude
- ✔ Appliquer et interpréter les 5 critères (Wald, Maximax, Hurwicz, Laplace, Savage)
- ✓ Justifier un choix selon le contexte (risque, prudence, etc.)

BON TRAVAIL & BONNE CHANCE!