Compilateur Deca: Manuel Utilisateur

Équipe 58

January 23, 2017

1 Introduction au compilateur

Le compilateur Deca prend en argument un fichier source en Deca et le compile pour donner un fichier en code assembleur.

Ce compilateur gre toutes les tapes de la compilation, c'est-a-dire le parsing (analyse lexical et syntaxique) du fichier source, l'analyse contextuelle du code et la gnration du code assembleur. Plusieurs options sont disponibles pour le compilateur

2 Exécution de decac

Pour lancer le compilateur, il faut utiliser la commande decac. Cette commande possde diffrentes options d'excution:

- decac -b
 Affiche la bannière de l'équipe qui a programmé ce compilateur.
- decac -p <ficher deca> Parse le fichier passé en argument et affiche sa dcompilation.
- decac -v <fichier deca> Vérifie contextuellement le fichier deca. Affiche une erreur si il y en a.
- decac -n <fichier deca> Excute le fichier deca en ignorant les erreurs de dbordement à l'excution.
- decac -r X <fichier deca> Execute le fichier deca en limitant les registres disponibles à $R\{0\}...R\{X\}$. X doit tre compris entre 4 et 16.
- decac -d <fichier deca>
 Augmente le niveau de debug lors de l'excution. Rpter l'option jusqu' 4 fois pour augmenter les traces de debug.
- decac -P <fichier(s) deca> Si il y a plusieurs fichiers sources, les compile en parallle.

Plusieurs options peuvent tre appeles simultanment, -p et -v sont cependant incompatibles. Le fichier .ass obtenu en sortie du compilateur xecut avec la commande ima <fichier assembleur>.

3 Erreurs leves par le compilateur

3.1 Erreurs lexicales

Voici les erreurs qui peuvent tre leves par l'analyse lexicale:

• token recognition error

Est leve si le compilateur ne reconnat pas le lexme.

3.2 Erreurs syntaxiques

• RecognitionException / FailedPredicateException

Echec de l'analyse syntaxique. Est leve si le parser a rduit les possibilits une seule, et que le code fourni ne convient pas. Le prochain symbole attendu sera fourni.

• NoViableAltException

Echec de l'analyse syntaxique. Est leve s'il y avait plusieurs possibilits l'endroit de l'chec, mais qu'aucune ne convenait au code. Les prochaines symboles possibles seront fournies.

• InvalidLValue

Echec de l'analyse syntaxique. Est leve si ce dernier repre une tentative de dfinir une forme qui n'a pas l'tre. Exemple : (1+1) = 3; causera cette erreur, car (1+1) n'est pas une variable ou autre forme qu'il est sens d'assigner une valeur.

3.3 Erreurs contextuelles

Voici les erreurs qui peuvent tre leves par l'analyse contextuelle :

• type or class undefined

Est leve si un identifier de type est attendu, mais l'identifier trouv n'est pas un type prdfini ou une classe qui a t dfinie.

• class extends type

Est leve si, lors de la delaration d'une classe, l'identifier suivant extends est un type (int,float,boolean,void);

• class already defined

Est leve si une mme classe est delare plusieurs fois.

• field already defined

Est leve si un champ est delar plusieurs fois ou delar avec le mme nom qu'une mthode existante.

• field cannot be void

Est leve si un champ a pour type void.

• method already defined

Est leve si une mthode est delare plusieurs fois dans la mme classe ou delare avec le mme nom qu'un champ existant.

• method overrides method with different signature

Est leve si une mthode essaie d'craser une mthode avec une diffrent signature (diffrent type, diffrent nombre de paramtres ou différent types de paramtres).

• parameter cannot be void

Est leve si un paramtre d'une mthode a pour type void.

• parameter already defined

Est leve si plusieurs paramtres d'une mme mthode ont le mme nom.

• variable already defined

Est leve si une variable est delare plusieurs fois.

• variable cannot be void

Est leve si une variable a pour type void.

• return called in void method

Est leve si return est appele dans une mthode qui a pour type void.

\bullet type of expression must match method type

Est leve si l'expression renvoye n'est pas du mme type que la mthode.

• expected type found class

Est leve si l'expression est une instance de classe alors qu'une expression de type int,float ou boolean est attendue.

• incompatible class type

Est leve si la classe attendue n'est pas une super-classe de la classe renvoy. Ce cas est le seul qui permet d'initier l'instance d'une classe avec une diffrente classe.

• expected different type

Est leve si l'expression trouve n'est pas du type attendu, sauf si l'expression est de type int et le type attendu est float. Dans ce dernier cas, on converti l'int en float.

• only string, int and float expressions can be printed

Est leve si un void,null ou une instance de classe est mis en paramtre de print ou println.

• condition must be boolean

Est leve si la condition dans un if ou while n'est pas boolen.

• operands must be int or float

Est leve si les oprandes d'un opration arithmtique (ou d'une comparaison) ne sont pas numriques.

• operand must be int or float

Est leve si l'oprande du moins unaire n'est pas numrique.

• operands must be boolean

Est leve si les oprandes d'une opration boolenne n'est pas boolean.

• operand must be boolean

Est leve si l'oprande de Not(!) n'est pas boolen.

• operands must have same type

Est leve si les oprandes d'une comparaison n'ont pas le mme type. Notamment, on ne peut pas comparer un int et un float.

• incompatible types for cast

Est leve si expression est Cast dans un type incompatible a son propre type. Le seul Cast de type accept est le passage de int à float.

• type cast to class

Est leve si une expression de type int,float ou boolean est Cast dans une class.

• class cast to type

Est leve si l'instance d'une classe est Cast en int,float ou boolean.

classes incompatible for cast

Est leve si l'instance d'une classe est Cast dans une classe incompatible. Cela se produit quand les deux classes ne sont pas dans la mme hirarchie de classes.

• identifier is not a class

Est leve si l'identifier suivant new n'est pas un nom de classe.

• cannot call this in main

Est leve si this est appel en dehors d'une delaration de classe.

• left operand not instance of a class

Est leve si l'identifier a gauche d'un appel de champ n'est pas l'instance d'une classe.

• no such field in class

Est leve si l'identifier à droite d'un appel de champ ne correspond pas à un champ de la classe à gauche.

• identifier is not a field

Est leve si l'identifier à droite d'un appel de champ correspond à une mthode.

• field is protected

Est leve si on essaie d'appeler un champ protected en dehors de la classe à laquelle il appartient.

• expression not instance of a class

Est leve si l'identifier gauche d'un appel de mthode n'est pas l'instance d'une classe.

• direct method call in main

Est leve si une mthode est appele sans preiser la classe ou l'instance de classe, en dehors d'une delaration de classe.

• identifier is not a method

Est leve si l'identifier a droite d'un appel de mthode correspond a un champ.

• number of parameters does not match signature

Est leve si une mthode est appele avec un nombre de paramtres diffrent du nombre de paramtre dans sa signature.

• parameter type does not match signature

Est leve si le type d'un paramtre dans un appel de mthode ne correspond pas au type de paramtre dans la signature de la mthode.

• class type in call not subclass of class type in signature Est leve si, lorsqu'une mthode demande une instance de classe en paramtre, la classe appele n'est pas une sous-classe de la classe donne en signature.

3.4 Erreurs à l'éxecution

• Erreur : pile pleine"

Est leve si il est impossible pour le programme de reserver la pile dont il a besoin avec l'operation assembleu TSTO

• Error: Input/Output error

Est leve si:

- la valeur reue pour un entier sur l'entre utilisateur standard est suprieur $2^{31}-1$ ou infrieur -2^{31}
- -la valeur reue pour un flottant sur l'entre utilisateur standard est suprieur 1.175494351 E $\,$ 38 ou infrieur $\,3.402823466$ E + 38 en valeur absolue
- la valeur reue n'est pas conforme au type attendu lors de la lecture
- affichage d'une variable du mauvais type. N'est pas cens tre soulev.

• Error: Arithmetic Overflow

L'erreur est soulev lors de l'overflow de variables flottantes. Il est possible que cela provienne de:

- Multiplication de deux flottant dpassant la taille limite.
- Division d'un flottant par un flottant trs petit provocant le dpassement de taille du rsulat.

• Error: Heap OverFlow

Est leve lorsque il y a dpassement de tas. C'est dire que le programme a essay de d'allouer plus de mmoire qu'il ne lui est possible. Normalement avec la machine ima cette valeur pour une allocation de 10002 plage 4 octets

4 Choix d'implmentation et erreur la compilation

4.1 Choix d'implmentation

L'implmentation est assez proche du squelette fourni. La diffrene majoritaire est que la mthode codeGen retourne une variable DVal qui nous permet d'optimiser l'utilisation des registres. Nous avons aussi pris le partie de gnraliser l'appelle certaine classe pour la gnration du code. Ainsi le package codeGen offre des classes permetants une gnration de code gnral. Tel que codeGenBinaryInstructionDValtoReg.

4.2 Comportement inattendu

Lors d'appel de plusieurs intialisations (c'est dire qu'une initialisation apelle l'initialisation d'une autres classe.) nous avons remarqu que le code gnr sauvegarde plus de registre que ceux utilis lors de l'apelle de la mthode. Il existe aussi un problme si l'apelle d'une mthode besoin d'accder la pile. En effet la gestion de l'overflow n'est pas adapt cet environement. Pour le cor-

effet la gestion de l'overflow n'est pas adapt cet environement. Pour le corrig il nous aurait suffit de modifier rapidement le code de DecacCompiler pour ajouter un compteur de sauvgarde.

4.3 Oublies

Nous avons oubli de cod les delaration de variables dans les mthodes

5 Extensions

Cette partie a pour but de pr<enter succintement le fonctionnement des extensions implmentes dans le compilateur Deca. Elles sont au nombre de deux : DeadStore et ConstantFolding

5.0.1 Deadstore

Pour activer le deadstore sur un programme, il suffit de rajouter l'option -o1 pendant la compilation du fichier Decac, en tapant en ligne de commande decac -o1 fichier.deca. Le fichier assembleur obtenu sera ainsi optimis avec les spcificits du deadstore. Le Deadstore permet de supprimer les variables initialises mais non utilises par la suite dans votre programme. Par exemple, si vous crivez :

```
int a=1;
int b=2;
int c;
c=5*b+1;
```

Le compilateur aura dtruit de faon interne la variable "a" du programme, car elle n'est pas utilise ni dans la liste des instructions ni aprs son initialisation.

5.0.2 ConstantFolding

Pour activer le ConstantFolding sur un programme, il suffit de rajouter l'option -o2 pendant la compilation du fichier decac, en faisant par exemple decac -o2

fichier.deca. Le fichier assembleur obtenu sera ainsi optimis avec les spcificits de ConstantFolding. Le ConstantFolding permet de remplacer le calcul de constantes par le rsultat directement. Par exemple si vous crivez :

```
\begin{array}{c} \text{int a=5;} \\ \text{int b=10;} \\ \text{int c=15;} \\ \text{int d=5+5+5+5+5;} \end{array}
```

Le compilateur effectuera en interne le calcul de 5+5+5+5+5, et le remplacera par son rsultat, ici 25. A la fin, le fichier assembleur sera adapt pour ce programme deca :

int a=5; int b=10; int c=15; int d=25;

Le calcul est rendu plus rapide pour le compilateur, et pourra acclrer grandement les longs calculs de constantes (attention, le calcul avec des variables n'est pas pris en compte)

5.0.3 limitations

Pour le Deadstore, l'optimisation ne prend pas en charge le cas o il y a des calculs lors des initialisations. pour que le deadstore entre en action, la variable ne doit pas tre utilise au-del des initialisations, au niveau des instructions Pour le ConstantFolding, le code n'est pas optimis, seul le calcul avec des constantes l'est.