Micro-benchmarking de précision Hadrien Grasland 2020-03-04

Optimisation guidée par benchmark

- 1. Identifier un problème de performances
- 2. Profiler pour localiser les composants critiques
- 3. Construire des benchmarks de ces composants
- 4. Utiliser ces benchmarks pour améliorer leur performance
- 5. Vérifier l'impact sur le système global

Exemple

- 1. La reconstruction ATLAS est trop lente pour le HL-LHC
- 2. Grand rôle de la trajectographie, en particulier :
 - 1. Propagation Runge-Kutta
 - 2. Navigation dans la géométrie
 - 3. Filtre de Kalman
- 3. Des benchmarks de ces composants ont été isolés
- 4. Ils facilitent le travail sur leur performance
- 5. L'effet sur une reconstruction complète sera ensuite vérifié

Pourquoi utiliser des benchmarks?

- Compilent et s'exécutent rapidement
 - Cycle de développement efficace
- Accès à des outils inutilisables sur gros programme
 - MAQAO, cachegrind, examen de l'asembleur...
- Facilitent la détection & l'analyse de régressions
 - ...voire permettent leur automatisation
- Un problème simplifié stimule la créativité

Quel prix à payer ?

- On **porte des oeillères**, au risque de...
 - ...s'acharner quand l'impact est devenu négligeable
 - ...manquer une optimisation de plus haut niveau
- Le benchmark peut ne pas être représentatif
- Compilateur & matériel peuvent sur-optimiser
 - Niveau de performances inaccessible en conditions réelles
- Si on gère bien ces risques, l'impact reste positif

Au programme

- Aujourd'hui, on va parler de...
 - Biais d'origine logicielle (OS, compilateur...)
 - Imprécisions dans la mesure de temps
- On n'évoquera que brièvement les...
 - Biais d'origine matérielle (caches, ILP...)
 - Biais humain d'écriture du benchmark

Démarche

- Des exemples simples, voire simplistes?
 - Moins d'explications de code, plus d'analyse
 - Suffisant pour exposer de nombreux problèmes
 - Souvent, le goulot d'étranglement est simple
 - Utile pour analyser toutes sortes de lieux communs
 - « La racine carrée, c'est lent »
 - « Les branches nuisent aux performances »

Limiter le biais logiciel

Mon Premier Benchmark™

```
Ex. d'utilisation:
 1 #include <chrono>
 2 #include <cstdlib>

    Je fais du Monte Carlo

 3 #include <iostream>

    Je veux savoir combien le RNG système

                                   produit de nombres par seconde
   int main() {
       using Clock = std::chrono::steady_clock;
 8
       using NanoSecs = std::chrono::nanoseconds;
       auto start = Clock::now();
       std::rand(); // Code étudié
13
       NanoSecs ns = Clock::now() - start;
       std::cout << "T=" << ns.count() << "ns" << std::endl;</pre>
       return 0;
                                                                     9 / 50
```

Quelques exécutions

```
$ g++ -std=c++11 -03 ex1a.cpp
$ ./a.out
T=1587ns
$ ./a.out
T=1734ns
$ ./a.out
T=1757ns
$ ./a.out
T=1707ns
$ ./a.out
T=1684ns
$ ./a.out
T=1807ns
```

Un résultat assez reproductible... Mais est-il correct?

Autre protocole d'exécution



Un 3^e protocole d'exécution

```
1 #include <chrono>
   #include <cstdlib>
   #include <iostream>
   #ifndef NUM RUNS
   #define NUM RUNS 20
   #endif
   using NanoSecs = std::chrono::nanoseconds;
11
   NanoSecs bench() {
       using Clock = std::chrono::steady clock;
       auto start = Clock::now();
14
15
       std::rand(); // Code étudié
16
17
18
       return Clock::now() - start;
19
20
   int main() {
       std::cout << "T run(ns)" << std::endl;</pre>
22
23
       for (size_t i = 0; i < NUM_RUNS; ++i) {
24
            double nanosecs = bench().count();
25
26
            std::cout << nanosecs << std::endl;</pre>
27
28
29
       return 0;
30
```

Nb d'exécutions configurable

Equivalent au programme précédent

Pour s'abstraire des effets du shell, on boucle dans le processus

Autre résultat

```
$g++-std=c++11-03-DNUM_RUNS=15\ ex1b.cpp
$ ./a.out
T_run(ns)
             « Chauffe » des caches,
2149
             mécanismes paresseux de l'OS...
164
97
80
120
74
71
74
67
77
77
   « Vrai » état d'équilibre ?
74
   Un seul moyen de savoir...
```

Autres NUM_RUNS

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=100 ex1b.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
81
80
83
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000 ex1b.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
68
55
58
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=10000 ex1b.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
47
48
44
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=100000 ex1b.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
26
26
25
```

On en était encore loin!

Certains mécanismes de « chauffe » sont plus lents que d'autres...

Autres NUM_RUNS

[... blabla ...]

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=10000000 ex1b.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
38
32
32
36
32
         Stable à un facteur ~2x près après ~1s
37
28
         Pas d'amélioration de stabilité ensuite
34
30
33
         Mais mesure-t'on std::rand()... ou le reste de la boucle?
27
26
27
25
27
26
28
27
```

Test de linéarité

```
8 #ifndef NUM RUNS
 9 #define NUM RUNS 20
10 #endif
11
12 #ifndef NUM ITERS
13 #define NUM ITERS 1
14 #endif
15
   using NanoSecs = std::chrono::nanoseconds;
17
18 NanoSecs bench run() {
       using Clock = std::chrono::steady clock;
19
       auto start = Clock::now();
20
21
       for (size t iter = 0; iter < NUM ITERS; ++iter) {</pre>
23
            std::rand(); // Code étudié
24
25
26
       return Clock::now() - start;
27 }
28
29 int main() {
       size t col1 width = 15;
30
31
       std::cout << std::left;</pre>
       std::cout << std::setw(col1 width) << "T run(μs)"
                  << "T_iter,avg(ns)" << std::endl;</pre>
33
34
       for (size_t i = 0; i < NUM_RUNS; ++i) {
35
            double t run = bench_run().count();
36
            double t iter = t run / NUM ITERS;
37
            std::cout << std::setw(col1 width-1) << t run / 1000</pre>
38
                      << t iter << std::endl;
39
40
41
42
       return 0;
43 }
```

Boucle sur nouveau NUM_ITERS

- Affichage à deux colonne :
- Durée totale du benchmark
- Temps moyen d'itération

Augmentons NUM_ITERS...

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000000 -DNUM_ITERS=1 ex1c.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
0.036
               36
0.027
0.032
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000000 -DNUM_ITERS=10 ex1c.cpp && ./a.out
   [ … blabla … ]
0.119
0.097
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000000 -DNUM_ITERS=100 ex1c.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
0.733
0.727
              7.29
0.729
$ g++ -std=c++11 -03
                     -DNUM_RUNS=1000000 -DNUM_ITERS=1000 ex1c.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
6.811
               6.811
              6.802
6.802
6.797
               6.797
```

...toujours plus haut, toujours plus fort!

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM RUNS=100000 -DNUM ITERS=10000 ex1c.cpp && ./a.out
  [ ... blabla ... ]
67.250
      6.7250
67.681 6.7681
67.452 6.7452
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM RUNS=10000 -DNUM ITERS=100000 ex1c.cpp && ./a.out
  [ … blabla … ]
683.244
       6.83244
676.905 6.76905
676.306 6.76306
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000 -DNUM_ITERS=1000000 ex1c.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
6750.66
       6.75066
6766.02 6.76602
6820.27 6.82027
```

...bon, T_{iter,avg} est ~**stable**, T_{run} **linéaire** en NUM_ITERS, ça semble OK.

Essayons maintenant de mesurer autre chose que std::rand()...

Nouvelle opération benchmark

```
NanoSecs bench_run() {
    using Clock = std::chrono::steady_clock;
    auto start = Clock::now();

for (size_t iter = 0; iter < NUM_ITERS; ++iter) {
    std::sqrt(4.2); // Code étudié
}

return Clock::now() - start;
}</pre>
```

Lieu commun du calcul : « La racine carrée est lente, donc à éviter »

Ce genre de savoir millénaire doit toujours être...

- Vérifié: Est-ce toujours vrai sur les systèmes actuels?
- Quantifié : Combien de fois plus lent qu'une somme ?

Sauf que...

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000000 -DNUM_ITERS=1 ex2a.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
0.032
             32
0.033
       33
0.035
            35
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000000 -DNUM_ITERS=10 ex2a.cpp && ./a.out
   [ ... blabla ... ]
0.018
         1.8
0.018
      1.8
0.017
       1.7
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000000 -DNUM_ITERS=100 ex2a.cpp && ./a.out
  [ ... blabla ... ]
0.016
             0.16
0.017
         0.17
0.017
       0.17
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=1000000 -DNUM_ITERS=1000 ex2a.cpp && ./a.out
  [ ... blabla ... ]
0.017
             0.017
0.017 0.017 << 1 cycle processeur!
             0.017
0.017
```

Explication

Γ ... blabla ... 1

```
$ objdump -d a.out
    [ ... blabla ... ]
0000000000401350 <_Z9bench_runv>:
  401350:
                53
                                         push
                                                %rbx
                e8 4a fd ff ff
                                         calla
  401351:
                                                 4010a0
                                                               Mesure d'horloge
< ZNSt6chrono3 V212steady clock3nowEv@plt>
  401356:
                48 89 c3
                                                 %rax,%rbx
                                         mov
                e8 42 fd ff ff
                                                 4010a0
  401359:
                                         callq
                                                               Mesure d'horloge
< ZNSt6chrono3 V212steady clock3nowEv@plt>
  40135e:
                48 29 d8
                                         sub
                                                 %rbx,%rax
  401361:
                5b
                                                 %rbx
                                         pop
  401362:
                c3
                                         reta
  401363:
                66 2e 0f 1f 84 00 00
                                                 %cs:0x0(%rax,%rax,1)
                                         nopw
  40136a:
                00 00 00
  40136d:
                0f 1f 00
                                         nopl
                                                 (%rax)
```

- La valeur de sqrt(4,2) n'est pas utilisée
- Son calcul n'a pas d'effet de bord
- → L'optimiseur a éliminé le calcul!

Cas plus complexe

```
NanoSecs bench_run() {
    using Clock = std::chrono::steady_clock;
    auto start = Clock::now();

for (size_t iter = 0; iter < NUM_ITERS; ++iter) {
    std::sqrt(std::rand()); // Code étudié
}

return Clock::now() - start;
}</pre>
```

On a déjà vu que le compilateur n'élimine pas l'appel à std::rand()

Manipulation d'un état global ou thread-local → effet de bord

Que va-t'il faire si on calcule une racine carrée à partir de cette valeur ?

Non trivial : Effet de bord possible via errno!

Résultat avec GCC 9.2.1

std::rand() seul :

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=10000 -DNUM_ITERS=10000 ex1c.cpp && ./a.out
    [ ... blabla ... ]
67.665     6.7665
67.667     6.7667
67.256     6.7256
```

std::sqrt(std::rand()) :

6.9934

69.934

Alors, sqrt aussi rapide qu'une addition?

Dans le doute, cf assembleur

Avant:

```
0000000000401370 < Z9bench runv>:
 401370:
           push
                  %rbp
                  %rbx
 401371:
           push
                  $0x2710,%ebx
 401372:
 401377:
                  $0x8,%rsp
           sub
          callq 4010b0 <_ZNSt6chrono3_V212steady_clock3nowEv@plt>
 40137b:
                  %rax,%rbp
 401380:
           mov
                  0x0(%rax,%rax,1)
 401383:
           nopl
           callq 401040 <rand@plt>
 401388:
                  $0x1,%rbx
 40138d:
           sub
                  401388 < Z9bench runv+0x18>
 401391:
          jne
           callq 4010b0 <_ZNSt6chrono3_V212steady_clock3nowEv@plt>
 401393:
 401398:
           add
                  $0x8,%rsp
 40139c:
                  %rbp,%rax
           sub
 40139f:
           pop
                  %rbx
 4013a0:
           pop
                  %rbp
 4013a1: retq
    [ ... pas du code ... ]
```

Traduction du nouveau code :

- Convertir la sortie de rand() en double
- Voir si le nombre est négatif
- · Si oui, appeler sqrt, sinon ne rien faire

Après:

```
00000000004013a0 <_Z9bench_runv>:
 4013a0:
          push
                %rbp
 4013a1:
                %rbx
          push
                $0x2710,%ebx
 4013a2:
          mov
 4013a7:
                $0x8,%rsp
          sub
          callq 4010c0 <_ZNSt6chrono3_V212steady_clock3nowEv@plt>
 4013ab:
 4013b0:
                %rax,%rbp
          mov
 4013b3:
                0x0(\%rax,\%rax,1)
          nopl
          callq 401040 <rand@plt>
 4013b8:
 4013bd:
                %xmm0,%xmm0
          pxor
 4013c1:
          pxor
                %xmm1,%xmm1
                                Nouveau code
          cvtsi2sd %eax,%xmm0
 4013c5:
         ucomisd %xmm0,%xmm1
 4013c9:
                4013e4 <_Z9bendh_runv+0x44>
 4013cd:
 4013cf:
                $0x1,%rbx
         sub
 4013d3:
                4013b8 < Z9bench runv+0x18>
         jne
 4013d5:
          callq 4010c0 <_ZNSt6chrono3_V212steady_clock3nowEv@plt>
 4013da:
          add
                $0x8,%rsp
 4013de:
                %rbp,%rax
          sub
 4013e1:
          gog
                %rbx
 4013e2:
                %rbp
          pop
 4013e3:
          reta
 4013e4: callg 401070 <sgrt@plt>
                4013e9:
          qmj
                0x0(%rax,%rax,1)
 4013eb:
         nopl
```

Implications

- Ce type de « sur-optimisation » est très pernicieux
 - En apparence, l'opération n'a pas été éliminée
 - En réalité, elle a été partiellement éliminée
 - Facile d'en tirer de mauvaises conclusions
 - Souvent difficile de vérifier l'assembleur
- Solution : Du point de vue du compilateur...
 - L'entrée de la fonction doit changer à chaque itération
 - La sortie de la fonction doit faire l'objet d'un effet de bord

Une approche classique

```
20 std::pair<double, NanoSecs> bench run() {
       using Clock = std::chrono::steady clock;
21
       auto start = Clock::now();
22
23
24
       double sum = 0.;
       for (size_t iter = 0; iter < NUM_ITERS; ++iter) {</pre>
25
            double res = std::sqrt(std::rand()); // Code étudié
26
27
            sum += (2 * int(iter%2) - 1) * res;
28
29
       return std::make pair(sum, Clock::now() - start);
30
31 }
32
33
   int main() {
34
       size t col1 width = 15;
       std::cout << std::left:</pre>
35
       std::cout << std::setw(col1 width) << "Result"</pre>
36
                  << std::setw(col1 width) << "T run(μs)"
37
                  << "T iter,avg(ns)" << std::endl;</pre>
38
39
       for (size t i = 0; i < NUM RUNS; ++i) {
40
            auto res and time = bench run();
41
            double t_run = res_and_time.second.count();
42
            double t iter = t run / NUM ITERS;
43
            std::cout << std::setw(col1 width) << res and time.first</pre>
44
                      << std::setw(col1 width-1) << t run / 1000
45
                      << t iter << std::endl;
46
47
48
49
       return 0;
```

50 }

- Entrées aléatoires
- Réduction des sorties

Nouvelle colonne « Sortie ».

Sans intérêt pour nous, mais nécessaire dans cette approche de *benchmark*.

L'élimination de code mort marche entre fonctions!

Résultat

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=10000 -DNUM_ITERS=100000 ex2c.cpp && ./a.out
     [ ... blabla ... ]
3.67738e+06
                    801,718
                                        8.01718
-448656
                    797.564
                                        7.97564
-1.57817e+06
                    797,571
                                        7.97571
$ objdump -d a.out
                                                                                   %xmm0,%xmm0
                                                                    401496:
                                                                            pxor
     [ ... blabla ... ]
                                                                    40149a:
                                                                                   $0x1,%rbx
                                                                            add
0000000000401450 < Z9bench runv>:
                                                                    40149e:
                                                                                   $0x1,%eax
                                                                            and
  401450: push
                 %rbp
                                                                    4014a1:
                                                                            lea
                                                                                   (%rdx,%rax,2),%eax
                 %rbx
 401451: push
                                                                            cvtsi2sd %eax,%xmm0
                                                                    4014a4:
                 %ebx,%ebx
  401452: xor
                                                                    4014a8:
                                                                            mulsd
                                                                                  %xmm1,%xmm0
  401454:
                 $0x18,%rsp
         sub
                                                                            addsd
                                                                                   (%rsp),%xmm0
                                                                    4014ac:
                4010c0 <_ZNSt6chrono3_V212steady_clock3nowEv@plt>
  401458:
          callq
                                                                            movsd %xmm0,(%rsp)
                                                                    4014b1:
                 $0x0,(%rsp)
 40145d:
          movq
                                                                                   $0x186a0,%rbx
                                                                    4014b6:
                                                                            cmp
  401464:
                                                                                   401470 < Z9bench runv+0x20>
                                                                    4014bd:
                                                                            jne
                 %rax,%rbp
  401465:
          mov
                                                                    4014bf:
                                                                            callq 4010c0 <_ZNSt6chrono3_V212steady_clock3nowEv@plt>
                 0x0(\%rax,\%rax,1)
  401468:
          nopl
                                                                    4014c4:
                                                                            movsd (%rsp),%xmm0
  40146f:
                                                                                   $0x18,%rsp
                                                                    4014c9:
                                                                            add
          callq 401040 <rand@plt>
  401470:
                                                                    4014cd:
                                                                                   %rbp,%rax
                                                                            sub
                 %xmm0,%xmm0
  401475:
          pxor
                                                                    4014d0:
                                                                                   %rbx
                                                                            gog
                 %xmm2,%xmm2
  401479:
          pxor
                                                                    4014d1:
                                                                            pop
                                                                                   %rbp
                                      Racine carrée!
  40147d:
          cvtsi2sd %eax,%xmm0
                                                                    4014d2: retq
          ucomisd %xmm0,%xmm2
  401481:
                                                                                   %xmm1.0x8(%rsp)
                                                                    4014d3:
                                                                            movsd
          movapd %xmm0,%xmm1
  401485:
                                                                            callq 401070 <sqrt@plt>
                                                                    4014d9:
          sqrtsd %xmm1,%xmm1
  401489:
                                                                            movsd 0x8(%rsp),%xmm1
                                                                    4014de:
  40148d:
          jа
                 4014d3 <_Z9bench_runv+0x83>
                                                                                   40148f <_Z9bench_runv+0x3f>
                                                                    4014e4:
                                                                            qmj
                 %ebx,%eax
  40148f:
          mov
                                                                                                                      27 / 50
                                                                    4014e6:
                                                                            nopw
                                                                                   %cs:0x0(%rax,%rax,1)
                 $0xffffffff,%edx
  401491:
          mov
                                                                      [ … blabla … ]
```

Limites de cette technique

- L'approche doit être adaptée à chaque problème
 - On ne génére pas des flottants comme des entiers
 - Tout résultat n'a pas une « somme » évidente
 - Il faut trouver un « bon » effets de bord
- Un compilateur sophistiqué pourrait sur-optimiser pour la réduction et le générateur aléatoire utilisé
- Contribution génération aléatoire & réduction difficile à isoler
- Sorties « inutiles » trop facilement éliminées par un collègue

L'approche inline(never)...

- Une autre technique ancienne : désactiver l'inlining
 - Théorie: Le compilateur ne peut spécialiser sans inlining
 - Problèmes:
 - Le compilateur sait spécialiser si il y a peu d'appels
 - Le compilateur raisonne sur les interfaces (pure, etc.)
 - Pas de méthode standard pour désactiver l'inlining
 - Fichier source séparé ? Obsolète avec la LTO/WPO
- ...en un mot, cette approche n'est plus à conseiller

3^e approche : détourner l'inline assembly

• Basée sur les assembleurs inline de type « GCC » :

- Comment en faire une barrière d'optimisation ?
 - On passe un pointeur sur une donnée à l'assembleur inline
 - On déclare qu'on peut lire ou écrire partout dans la cible
 - Le compilateur est, en pratique, forcé de nous croire
- Non portable en théorie, largement portable en pratique

Mise en pratique

```
18 template <typename T>
   void assume_accessed(T&& value) {
    _asm__ volatile("" : : "g"(&value) : "memory");
    Hack encapsulé
20
21
22
23
   NanoSecs bench run() {
       using Clock = std::chrono::steady_clock;
24
       auto start = Clock::now();
25
26
27
      double x = 4.2;
       for (size_t iter = 0; iter < NUM_ITERS; ++iter) {</pre>
28
           29
           double res = std::sqrt(x); // Code étudié
assume_accessed(res);
30
31
32
33
       return Clock::now() - start;
34
35 }
```

Mesures obtenues

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=20 -DNUM_ITERS=100000000 ex3a.cpp && ./a.out
T run(µs)
             T_iter,avg(ns)
404327
             4.04327
390330
             3.9033
390454
             3.90454
390403
             3.90403
                       Notez que l'approche « aléatoire + somme » ne donnait
390268
             3.90268
390501
             3.90501
                       qu'un résultat 1,25ns supérieur à la mesure std::rand()
390379
             3.90379
390275
             3,90275
390356
             3.90356
                       Le parallélisme d'instruction complique l'intérprétation
390299
             3.90299
                       du temps d'exécution d'un code complexe.
390355
             3,90355
390304
             3.90304
390288
             3.90288
                       (D'ailleurs, ici nous mesurons le nombre de racines
390271
             3.90271
                       carrées par seconde « crête » de la machine, quand elle
             3.90281
390281
390527
             3.90527
                       n'a rien d'autre à faire...)
390448
             3.90448
390667
             3.90667
390302
             3.90302
390281
             3,90281
```

Vérifions l'assembleur

```
00000000004013d0 < Z9bench runv>:
    [ ... prologue ... ]
 4013df:
          callq 4010b0 <_ZNSt6chrono3_V212steady_clock3nowEv@plt>
                  0x10(%rsp), %r12
  4013e4:
           lea
 4013e9:
                  %xmm2,%xmm2
           pxor
 4013ed:
                  0x18(%rsp),%rbp
           lea
 4013f2:
                  %rax,%r13
           mov
 4013f5:
                  0xc24(%rip),%rax
                                           # 402020 < IO stdin used+0x20>
           mov
 4013fc:
                  %rax,0x10(%rsp)
           mov
 401401:
           nopl
                  0x0(%rax)
 401408:
                  0x10(\%rsp),\%xmm0
           movsd
           ucomisd %xmm0,%xmm2
 40140e:
           movapd %xmm0,%xmm1
 401412:
                                                    OK, ça marche
           sqrtsd %xmm1,%xmm1 -
 401416:
                  40143b < Z9bench runv+0x6b>
 40141a:
           jа
           movsd %xmm1,0x18(%rsp)
 40141c:
 401422:
                  $0x1,%rbx
           sub
 401426:
           jne
                  401408 < Z9bench runv+0x38>
           callq 4010b0 <_ZNSt6chrono3_V212steady_clock3nowEv@plt>
 401428:
    [ ... épilogue ... ]
 40143b:
           movsd
                 %xmm1,0x8(%rsp)
 401441:
           callq
                  401060 <sqrt@plt>
                  0x8(\%rsp),\%xmm1
  401446:
           movsd
                  %xmm1,0x18(%rsp)
  40144c:
           movsd
 401452:
                  $0x1,%rbx
           sub
 401456:
                  %xmm2,%xmm2
           pxor
 40145a:
                  401408 <_Z9bench_runv+0x38>
           ine
 40145c:
                  401428 < Z9bench runv+0x58>
           jmp
 40145e:
           xchg
                  %ax,%ax
```

« Coeur de boucle » bien plus lisible!

Réduisons le travail manuel...

```
18 template <typename T>
19 void assume_accessed(T&& value) {
      asm__ volatile("" : : "g"(&value) : "memory");
20
21
22
23 template <typename Func>
24 void bench_iter(Func&& iteration) {
      assume_accessed(iteration);
25
      auto res = iteration();
26
      assume_accessed(res);
27
28 }
29
30
  NanoSecs bench run() {
31
      using Clock = std::chrono::steady_clock;
32
      auto start = Clock::now();
33
34
      double x = 4.2;
35
      for (size t iter = 0; iter < NUM ITERS; ++iter) {</pre>
          36
37
      }
38
39
      return Clock::now() - start;
40 }
```

...et hop, on peut extraire la logique

main.cpp

```
1 #include <cmath>
 2 #include <iomanip>
 3 #include <ios>
 4 #include <iostream>
 6 #include "benchLib.hpp"
 9 #ifndef NUM RUNS
10 #define NUM RUNS 20
11 #endif
12
13 #ifndef NUM_ITERS
14 #define NUM ITERS 1
15 #endif
16
17 int main() {
       // Code étudié
        double x = 4.2;
20
        auto iteration = [&x] { return std::sqrt(x); };
21
        size t col1 width = 15;
23
        std::cout << std::left;</pre>
        std::cout << std::setw(col1_width) << "T_run(μs)" << "T_iter,avg(ns)" << std::endl;
25
26
        for (size t i = 0; i < NUM RUNS; ++i) {
27
            double t run = bench run(iteration, NUM ITERS).count();
            double t_iter = t_run / NUM_ITERS;
29
            std::cout << std::setw(col1_width-1) << t_run / 1000
                       << t iter << std::endl;
31
32
33
        return 0;
```

benchLib.hpp

```
1 #pragma once
 3 #include <chrono>
 6 using NanoSecs = std::chrono::nanoseconds;
 8 template <typename T>
 9 void assume accessed(T&& value) {
       asm volatile("" : : "g"(&value) : "memory");
11 }
12
13 template <typename Func>
14 void bench iter(Func&& iteration) {
       assume accessed(iteration);
15
16
       auto res = iteration();
17
       assume accessed(res);
18 }
19
20 template <typename Func>
21 NanoSecs bench run(Func&& iteration, size t num iters) {
       using Clock = std::chrono::steady clock;
       auto start = Clock::now();
23
24
       for (size t iter = 0; iter < num iters; ++iter) {</pre>
26
           bench iter(iteration);
27
28
29
       return Clock::now() - start;
30 }
```

Métrologie du temps d'exécution


Où en sommes-nous?

- Jusqu'ici, on a regardé la stabilité des temps « à l'oeil »
- Il est plus que temps d'introduire de vraies barres d'erreur
 - Sur le temps de « run », un écart-type est vite calculé
 - Mais attention en inférant l'écart type du temps d'itération
 - $Var(T_{run}) = Var(Somme(i, T_{iter,i}))$
 - Indépendance : Var(T_{run}) = Somme(i, Var(T_{iter,i}))
 - Même distribution : $Var(T_{run}) = N_{iter} \times Var(T_{iter})$
 - Donc sous ces hypothèses, $\sigma_{iter} = \sigma_{run} / \sqrt{N_{iter}}$


Résultats

```
$ g++ -std=c++11 -03 -DNUM_RUNS=10000 -DNUM_ITERS=100000 ex4a.cpp && ./a.out
    [ ... blabla ... ]
389.808
              3.89808
390.277
              3.90277
389.808
              3.89808
390.212
              3.90212
389.814
              3.89814
389.814
              3.89814
389.809
              3.89809
389.81
              3.8981
389.81
              3.8981
394.425
              3.94425
389.813
              3.89813
T \text{ tot} = 3919.15 \text{ms}
T_run ~ 391.915+/+1493.37μs
                               Ouch!
T_iter ~ 3.91915+ -4722.46ns
```


Examinons les temps...



Zoomons un peu...



...encore un peu



Premières conclusions


- Il faut éjecter la période de chauffe (~1s du début) de l'analyse
 - A la fois bruitée et non reproductible
- Perturbations périodiques de très grande ampleur
 - Ordonnanceur du système d'exploitation + IRQs
 - Pour diminuer leur poids statistique, il faut privilégier un grand nombre de mesures courtes (<<1ms)

Effets de ces changements


```
Après:
Avant:
   [ ... blabla ... ]
                                           [ ... blabla ... ]
389.808 3.89808
                                       38.999
                                                    3.8999
390.277 3.90277
                                       38.996 3.8996
389.808 3.89808
                                       38.996 3.8996
390.212 3.90212
                                       38.997 3.8997
389.814 3.89814
                                       38.995 3.8995
389.814 3.89814
                                                    3.8998
                                       38.998
389.809 3.89809
                                       38.996 3.8996
389.81 3.8981
                                       38,997 3,8997
389.81 3.8981
                                       38.997 3.8997
394.425 3.94425
                                       38.995
                                                    3.8995
                                       38.998
389.813 3.89813
                                                    3.8998
T \text{ tot} = 3919.15 \text{ms}
                                       T \text{ tot} = 3902.67 \text{ms}
T_{run} \sim 391.915 + /-1493.37 \mu s
                                       T run \sim 39.0267 + /-97.2103 \mu s
T_iter ~ 3.91915+/-4722.46ns
                                       T iter ~ 3.90267+/-972.103ns
```

C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça...


Nouvelles mesures, vue d'ensemble



Zoomons un peu...



...encore un peu



Nouvelles conclusions

- Nous mesurons dans un état stable
- La majorité de nos mesures sont précises à quelques ns
 - ...mais la contribution des « pics ordonnanceur » à nos statistiques reste forte, et dissimule cette vraie résolution
- Solution : Utiliser des statistiques robustes aux outliers
 - Médiane = Estimateur robuste de la moyenne
 - On peut également dériver un estimateur robuste de l'écarttype à partir de l'intervalle inter-quartile

Effets des statistiques robustes

Avant:

```
[ ... blabla ... ]
38.999
          3.8999
38.996
       3.8996
       3.8996
38.996
38.997 3.8997
38.995
       3.8995
       3.8998
38.998
       3.8996
38,996
38.997 3.8997
38.997
            3.8997
38.995
            3.8995
38,998
            3.8998
T \text{ tot} = 3902.67 \text{ms}
T run ~ 39.0267+/-97.2103\mu s
T iter ~ 3.90267+/-972.103ns
```

Après:

```
T_tot = 1175.2ms
T_run ~ 38.997+/-0.0022239µs
T_iter ~ 3.8997+/-0.022239ns
```

Le niveau de bruit de mesure est le même (~1-2ns)...

...mais les statistiques robustes permettent d'extraire le « signal utile » !

Conclusion

- Les benchmarks sont un outil utile
- L'écriture d'un benchmark n'a rien d'évident
- Un bon protocole de mesure et d'analyse permet...
 - ...d'éliminer un certain nombre de biais
 - ...de se rapprocher de la précision de l'horloge machine
- Cette présentation ne fait qu'introduire le problème
 - Gare à vos biais dans l'écriture du code
 - Gare aux biais du matériel (cache, ILP, etc)

Merci de votre attention!

```
Benchmarking exponential
Benchmarking addition
                                                            T_{tot} = 320.799 ms
T \text{ tot} = 279.126 \text{ms}
T_run \sim 27.865 + /-0.000741301 \mu s
                                                            T run ~ 32.053+/-0.000741301\mu s
T_iter \sim 0.5573 + /-0.0104836ns
                                                            T iter ~ 6.4106+/-0.0104836ns
                                                            Benchmarking logarithm
Benchmarking multiplication
                                                            T_{tot} = 284.638ms
T \text{ tot} = 278.824 \text{ms}
T_run \sim 27.865 + (-0.000741301 \mu s)
                                                            T_{run} \sim 28.424 + (-0.0252042 \mu s)
T iter ~ 0.5573+/-0.0104836ns
                                                            T iter ~ 5.6848+/-0.356442ns
Benchmarking division
                                                            Benchmarking sinus
T \text{ tot} = 195.276 \text{ms}
                                                            T \text{ tot} = 524.091 \text{ms}
                                                            T_{run} \sim 52.365 + (-0.0311346 \mu s)
T run ~ 19.507+/-0.000741301µs
                                                            T_iter ~ 10.473+/-0.44031ns
T_iter ~ 3.9014+/-0.0104836ns
                                                            Benchmarking arc-tangent
Benchmarking square root
T \text{ tot} = 195.223 \text{ms}
                                                            T_{tot} = 549.212 ms
T_{run} \sim 19.508 + /-0.0014826 \mu s
                                                            T_{run} \sim 54.879 + /-0.014826 \mu s
                                                            T iter ~ 21.9516+/-0.209672ns
T iter ~ 3.9016+/-0.0209672ns
```

Mesures effectuées avec un CPU Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz + Linux 5.5.6 + GCC 9.2.1