

Lab 1.4 — Set up dimensions

OBJECTIF	Set up dimensions (dimensions, dimension values, default dimensions, dimension combinations)
OBJECTIFS OFFICIELS	1.4.1 · 1.4.2 · 1.4.3 · 1.4.4 · 1.4.5 · 1.4.6 — groupe complet
DOMAINE	Set up Business Central — 20-25 % (1.4 Set up dimensions)
DURÉE	90 minutes
ON-PREM	Praticable intégralement

CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Distinguer global, shortcut et budget dimensions, et choisir laquelle utiliser.
- Poser une default dimension et prévoir son effet bloquant selon la Value Posting.
- Arbitrer un conflit de dimensions par défaut avec les Default Dimension Priorities.
- Différencier une Dimension Combination Blocked d'une Limited à la validation.
- Retrouver une dimension sur une écriture validée via le Dimension Set ID.

1. Praticabilité on-prem

Oui. L'intégralité du paramétrage des dimensions est en base, aucune dépendance Cloud.

2. Pré-requis

BASE JETABLE OBLIGATOIRE

Ce lab crée des écritures comptables définitives. **Jamais sur la production.** Prends un point de restauration ou une sauvegarde **avant** de commencer : les G/L Entries produites ne sont pas supprimables, et un changement de global dimension ne se défait pas.

- ☐ Société CRONUS ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Un customer et un vendor utilisables.
- ☐ Un G/L Account de charge autorisant la saisie directe.
- ☐ Permissions sur la page General Journal et sur la table Dimension.

Les codes et montants ci-dessous sont **arbitraires**, choisis pour ne rien percuter dans CRONUS. Adapte-les en cas de conflit.

3. Mission

Tu prépares une société à un suivi analytique par projet et par canal de vente.

3.1 Créer les dimensions et leurs valeurs

Tell Me (Alt+Q) > Dimensions > New

- Dans **Code**, saisis **PROJECT**.
- Crée une deuxième dimension : dans **Code**, saisis **CHANNEL**.

Tell Me (Alt+Q) > Dimensions > (sélectionner la dimension) > Dimension > Dimension Values

- Pour **PROJECT**, crée trois **dimension values**, avec des **Code** arbitraires.
 - Dans **Dimension Value Type**, sélectionne une valeur autre que **Standard** pour l'une d'elles.
 - Coche **Blocked** pour une autre.
- Répète l'opération pour **CHANNEL**.

3.2 Choisir global dimension ou shortcut dimension

Tell Me (Alt+Q) > General Ledger Setup

- Repère les champs **Global Dimension 1 Code** et **Global Dimension 2 Code**.
- Détermine laquelle de **PROJECT** ou **CHANNEL** mérite d'être une **global dimension** plutôt qu'une simple **shortcut dimension**.
- Avant de lancer quoi que ce soit : identifie ce que l'opération de changement fait réellement aux écritures existantes, et pourquoi elle ne se lance pas à la légère sur une base vivante.
- Applique ton choix.

3.3 Poser la default dimension sur le customer

Tell Me (Alt+Q) > Customers > (ouvrir le client) > Customer > Dimensions

- Dans **Dimension Code**, sélectionne **PROJECT**.
- Dans **Value Posting**, sélectionne **Code Mandatory**.

3.4 Poser la default dimension sur le G/L Account

Tell Me (Alt+Q) > Chart of Accounts > (sélectionner le(s) compte(s)) > Account > Dimensions-Multiple > Dimensions - Multiple

- Dans **Dimension Code**, sélectionne **CHANNEL**.
- Dans **Value Posting**, sélectionne **Same Code**.
- Dans **Dimension Value Code**, sélectionne une valeur précise.

3.5 Provoquer l'échec attendu par Code Mandatory

Tell Me (Alt+Q) > General Journals

- Saisis une ligne visant le **customer** de l'étape 3.3, sans renseigner de valeur **PROJECT**.
- Valide (**Post**). Constate le résultat — ne le suppose pas, lis le message exact.
- Corrige la ligne en renseignant **PROJECT**, puis valide de nouveau.

3.6 Résoudre un conflit de default dimensions

Tell Me (Alt+Q) > Default Dimension Priorities

- Provoque un conflit : une même écriture recevant deux valeurs `CHANNEL` par défaut venant de deux sources différentes.
- Résous-le uniquement via les `Default Dimension Priorities`, **sans toucher aux `default dimensions` elles-mêmes**.
- Vérifie sur ta base le sens effectif de la priorité avant de conclure.

3.7 Bloquer une combinaison de dimensions

Tell Me (Alt+Q) > Dimension Combinations

- Dans la matrice, croise `PROJECT` et `CHANNEL`.
- Sélectionne `Blocked`, teste la validation d'une écriture combinant les deux.
- Reviens sur la combinaison, sélectionne `Limited` à la place.
- Restreins un couple de valeurs précis, teste de nouveau la validation.
- Compare les deux comportements.

3.8 Consulter le résultat dans l'analyse

Tell Me (Alt+Q) > Analysis Views > (sélectionner la vue) > Analysis by Dimensions

- Consulte le résultat des écritures créées aux étapes précédentes.
- Détermine ce qu'il faut faire pour que les dernières écritures y apparaissent.

CHEMINS DE NAVIGATION

Passes par `Tell Me (Alt+Q)` avec le nom anglais de la page. Les arborescences de menu varient selon le `Role Center` et la version — et c'est le nom anglais que tu dois ancrer. Les chemins de ce lab sont attestés par la documentation Microsoft ou les labs officiels du cours, avec citation par chemin dans `mb800/tools/chemins-verifies.csv`. Un chemin marqué ? est à confirmer sur ta base.

4. Points de contrôle

- ☐ Les `dimension values` bloquées et les types non `Standard` ne sont pas sélectionnables en saisie. Note le message exact.
- ☐ L'écriture de l'étape 5 est refusée avec un message nommant la dimension manquante, et **aucune** `G/L Entry` n'est créée. Vérifie-le, ne le suppose pas.
- ☐ Après validation réussie, les `G/L Entries` portent un `Dimension Set ID` non nul.
- ☐ Les deux dimensions sont visibles dans les `dimension set entries` de cette écriture.
- ☐ Le conflit de l'étape 6 se résout par la priorité la plus basse gagnante. Vérifie le sens effectif sur ta base avant de conclure.
- ☐ La combinaison `Blocked` refuse la validation ; la `Limited` n'interdit que certains couples de valeurs. Relève les deux messages, ils diffèrent.

☐ `Analysis by Dimensions` n'affiche rien de neuf tant que l'`Analysis View` n'a pas été mise à jour.

5. Pièges d'examen

GLOBAL, SHORTCUT, BUDGET

Combien de chaque, lesquelles sont filtrables directement sur les entries, lesquelles passent par le `dimension set`. C'est la question la plus fréquente du domaine.

CHANGER UNE GLOBAL DIMENSION N'EST PAS UN PARAMÉTRAGE

C'est un traitement, avec un impact sur les écritures existantes. Savoir *quand* c'est encore possible vaut plus que savoir où cliquer.

VALUE POSTING EN CONFLIT

`Code Mandatory`, `Same Code`, `No Code` : le point d'examen n'est pas leur définition, c'est ce qui se passe quand deux `default dimensions` se contredisent sur une même écriture.

LA SOURCE DE LA DEFAULT DIMENSION COMPTE

Une `default dimension` posée sur un `G/L Account` ne se comporte pas comme une `default dimension` posée sur un `customer` ou un `vendor`. C'est la priorité qui tranche, pas l'ordre de saisie.

BLOCKED ET LIMITED NE BLOQUENT PAS AU MÊME NIVEAU

L'un interdit le couple de dimensions, l'autre des couples de valeurs.

LES DIMENSION SET ENTRIES SONT IMMUABLES

Elles sont partagées entre écritures. On ne corrige pas les dimensions d'une écriture validée : on extourne.

6. Questions de contrôle

1. How many global dimensions and how many shortcut dimensions can a Business Central company have, and which of them can be used directly as a filter on `G/L Entries`?
2. A default dimension on the customer says `Code Mandatory` for `PROJECT`; a default dimension on the `G/L account` says `No Code` for the same dimension. A sales invoice hits both. What decides the outcome, and where do you change it?
3. What is the difference in posting behaviour between a `Blocked` and a `Limited` dimension combination?

CORRIGÉ

1. 2 global dimensions, 8 shortcut dimensions (les deux premières shortcut étant les globales). Seules les globales sont des champs sur les entries, donc filtrables directement ; les autres passent par le dimension set.

2. Le conflit se tranche par les Default Dimension Priorities, paramétrées par Source Code et par table. Vérifie sur ta base le sens de la priorité avant de répondre en situation.

3. Blocked interdit toute écriture combinant les deux dimensions. Limited autorise la combinaison mais interdit certains couples de valeurs, définis dans la matrice.

Toute réponse fausse part dans mb800/erreurs.csv, avec sa cause.

7. Nettoyage

Réversible en partie seulement.

- Les dimension values non utilisées se suppriment.
- Dès qu'une valeur a servi à une écriture validée, **elle ne se supprime plus** : passe-la en Blocked.
- Les G/L Entries créées par le lab sont définitives. Si ta base doit rester propre, restaure la sauvegarde prise en pré-requis.
- Si tu as modifié une global dimension, la restauration est le seul retour arrière raisonnable.

8. Lexique EN → FR

Renseigne la colonne FR depuis ta base au fil du lab, puis reporte-la dans mb800/lexique.csv. Aucune traduction n'est proposée ici : une fausse traduction coûte plus cher que pas de traduction.

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Dimension	à confirmer sur ta base	Page de liste des dimensions
Dimension Value	à confirmer sur ta base	
Dimension Value Type	à confirmer sur ta base	Standard, Heading, Total, Begin-Total, End-Total
Blocked	à confirmer sur ta base	Champ présent sur la dimension value
Global Dimension	à confirmer sur ta base	Paramétré dans General Ledger Setup
Shortcut Dimension	à confirmer sur ta base	Numérotées 1 à 8
Default Dimension	à confirmer sur ta base	Posée sur customer, vendor, item, G/L account...
Value Posting	à confirmer sur ta base	Code Mandatory, Same Code, No Code
Default Dimension Priorities	à confirmer sur ta base	Par source code
Dimension Combinations	à confirmer sur ta base	Matrice Blocked / Limited
Dimension Set ID	à confirmer sur ta base	Champ sur les entries

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
General Journal	à confirmer sur ta base	
G/L Entries	à confirmer sur ta base	
G/L Account	à confirmer sur ta base	
General Ledger Setup	à confirmer sur ta base	
Analysis by Dimensions	à confirmer sur ta base	Nécessite une analysis view à jour
Analysis View	à confirmer sur ta base	
Customer	à confirmer sur ta base	
Vendor	à confirmer sur ta base	
Tell Me	à confirmer sur ta base	Alt+Q
Chart of Accounts	à confirmer sur ta base	Page de liste des comptes généraux
Dimension Code	à confirmer sur ta base	Champ des default dimensions
Dimension Value Code	à confirmer sur ta base	Champ des default dimensions
Dimension Values	à confirmer sur ta base	Page des valeurs d'une dimension
General Journals	à confirmer sur ta base	Page de liste des feuilles
Global Dimension 1 Code	à confirmer sur ta base	Champ de General Ledger Setup
Global Dimension 2 Code	à confirmer sur ta base	Champ de General Ledger Setup
New	à confirmer sur ta base	Action de ruban
Post	à confirmer sur ta base	Action de validation
Related	à confirmer sur ta base	Groupe de ruban donnant accès aux pages liées
Role Center	à confirmer sur ta base	Page d'accueil selon le profil