Modelos y Herramientas de Diseño de Tiempo Real

Máster en Ingeniería Informática

Material complementario: POSIX y MaRTE OS

Página Web (Moodle):

https://moodle.unican.es/course/view.php?id=16319

Curso 2022-2023



Threads: conceptos básicos

Thread:

- un flujo de control simple perteneciente a un proceso
- tiene un identificador de thread (*tid*)
- el *tid* sólo es válido para threads del mismo proceso
- tiene su propia política de planificación, y los recursos del sistema necesarios, tales como su propio stack, etc
- todos los threads de un proceso comparten un único espacio de direccionamiento

Proceso en una implementación multi-thread:

- un espacio de direccionamiento con uno o varios threads
- inicialmente contiene un solo thread: el thread principal

Threads: conceptos básicos (cont.)

Creación de un proceso (fork):

- se crea con un único thread
- si el proceso que llama es multi-thread sólo puede hacer llamadas "seguras", hasta realizar un *exec*

Ejecución de un programa:

- todos los threads del proceso original se destruyen
- se crea también con un único thread

Servicios bloqueantes:

• en una implementación multithread, sólo se suspende el thread que invoca el servicio

Threads: conceptos básicos (cont.)

Los threads tienen dos estados posibles para controlar la devolución de recursos al sistema:

- "detached" o independiente: PTHREAD_CREATE_DETACHED
 - cuando el thread termina, devuelve al sistema los recursos utilizados (tid, stack, etc)
 - no se puede esperar la terminación de este thread con pthread join()
- "joinable" o sincronizado: PTHREAD_CREATE_JOINABLE
 - cuando el thread termina, mantiene sus recursos
 - los recursos se liberan cuando el thread termina, y otro thread llama a pthread_join()
 - este es el valor por defecto

Creación de threads

Para crear un thread es preciso definir sus atributos en un objeto especial

El objeto de atributos

- debe crearse antes de usarlo: pthread_attr_init()
- puede borrarse: pthread_attr_destroy()
- se pueden modificar o consultar atributos concretos del objeto (pero no los del thread, que se fijan al crearlo)

Los atributos definidos son:

- tamaño de stack mínimo (opcional)
- dirección del stack (opcional)
- control de devolución de recursos ("detach state")



Atributos de creación: interfaz

```
#include <pthread.h>
int pthread attr init (pthread attr t *attr);
int pthread attr destroy (pthread attr t *attr);
int pthread attr setstacksize (pthread attr t *attr,
                                size t stacksize);
int pthread attr getstacksize (const pthread attr t *attr,
                                size t *stacksize);
int pthread attr setstackaddr (pthread attr t *attr,
                                void *stackaddr);
int pthread attr getstackaddr (const pthread attr t *attr,
                                void **stackaddr);
int pthread attr setdetachstate (pthread attr t *attr,
                                   int detachstate):
int pthread attr getdetachstate (const pthread attr t *attr,
                                int *detachstate);
```

Llamada para creación de threads

Interfaz:

Esta función:

- crea un nuevo thread con atributos especificados por attr.
- devuelve el tid del nuevo thread en thread
- el thread se crea ejecutando start_routine(arg)
- si start_routine termina, es equivalente a llamar a pthread_exit (observar que esto difiere del thread main)

Ejemplo de creación de threads

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

// Thread que pone periódicamente un mensaje en pantalla
// el periodo se le pasa como parámetro
void *periodic (void *arg) {
   int period;

   period = *((int *)arg);
   while (1) {
      printf("En el thread con periodo %d\n",period);
      sleep (period);
   }
}
```

Ejemplo de creación de threads (cont.)

```
// Programa principal que crea dos threads periódicos
int main ()
  pthread t th1, th2;
  pthread attr t attr;
  int period1=2
  int period2=3;
  // Crea el objeto de atributos
  if (pthread attr init(&attr) != 0) {
       printf("error de creación de atributos\n");
       exit(1);
     Crea los threads
  if (pthread create(&th1,&attr,periodic,&period1) != 0) {
       printf("error de creación del thread uno\n");
       exit(1);
```

Ejemplo de creación de threads (cont.)

```
if (pthread_create(&th2,&attr,periodic,&period2) != 0) {
    printf("error de creación del thread dos\n");
    exit(1);
}
// Les deja ejecutar un rato y luego termina
sleep(30);
printf("thread main terminando\n");
exit (0);
```

Terminación de threads

Función para terminación de threads:

```
#include <pthread.h>
void pthread_exit (void *value_ptr);
```

Esta función termina el thread y hace que el valor apuntado por value_ptr esté disponible para una operación join

- se ejecutan las rutinas de cancelación pendientes
- al terminar un thread es un error acceder a sus variables locales
- cuando todos los threads de un proceso se terminan, el proceso se termina (como si se hubiera llamado a exit)

Terminación de threads (cont.)

Se puede esperar (*join*) a la terminación de un thread cuyo estado es sincronizado (*joinable*), liberándose sus recursos:

También se puede cambiar el estado del thread a "detached", con lo que el thread, al terminar, libera sus recursos:

```
#include <pthread.h>
int pthread_detach (pthread_t thread);
```

Existen también funciones para cancelar threads, habilitar o inhibir la cancelación, etc. (ver el manual).

Ejemplo

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#define MAX 500000
#define MITAD 250000
typedef struct {
  int *ar;
  long n;
} subarray;
// Thread que incrementa n componentes de un array
void * incrementer (void *arg) {
  long i;
  for (i=0; i< ((subarray *)arg)->n; i++) {
    ((subarray *)arg)->ar[i]++;
  pthread exit(NULL);
```

```
// programa principal que reparte el trabajo de incrementar
// los componentes de un array entre dos threads
int main() {
  int ar [MAX];
 pthread t th1, th2;
                                                 atributos por defecto
  subarray sb1, sb2;
 void *st1, *st2;
  long suma=0, i;
  sb1.ar = &ar[0];// primera mitad del array
  sb1.n = MITAD;
  if (pthread create(&th1, NULL/, incrementer, &sb1) != 0) {
   printf("error de creacion del thread uno\n"); exit(1);
  sb2.ar = &ar[MITAD];// segunda mitad del array
  sb2.n = MITAD:
  if (pthread create(&th2, NULL, incrementer, &sb2) != 0) {
   printf("error de creacion del thread dos\n"); exit(1)
```

```
// sincronizacion de espera a la finalizacion
if (pthread join(th1, &st1) != 0) {
  printf ("join error\n"); exit(1);
if (pthread join(th2, (void **)&st2) != 0) {
  printf ("join error\n"); exit(1);
printf ("main termina; status 1=%d; status 2=%d\n",
        (int) st1, (int) st2);
for (i=0; i<MAX; i++) {</pre>
   suma=suma+ar[i];
printf ("Suma=%d\n", suma);
exit(0);
```

Identificación de threads

```
Identificación del propio thread:
    pthread_t pthread_self(void);
Comparación de tids:
    int pthread_equal (pthread_t t1, pthread_t t2);
```

Planificación de threads

Atributos de planificación:

- Son parte del objeto de atributos que se utiliza al crear el thread
- Ámbito de contención (contentionscope); valores:
 - ámbito de sistema: PTHREAD SCOPE SYSTEM
 - ámbito de proceso: PTHREAD SCOPE PROCESS
- Herencia de atributos de planificación (inheritsched); muy importante, ya que si hay herencia no se hace caso del resto de atributos de planificación; valores:
 - hereda los del padre: PTHREAD INHERIT SCHED
 - usa los del objeto attr: PTHREAD_EXPLICIT_SCHED

Planificación de threads (cont.)

Atributos de planificación (cont.)

```
    Política de planificación (schedpolicy); valores:
```

```
SCHED_FIF0SCHED_RRSCHED_OTHERSCHED_EDF (de MaRTE OS)
```

• Parámetros de planificación(schedparam); es del tipo:

```
struct sched_param {
    int sched_priority;
    ...
}
```

Funciones para atributos de planificación

```
#include <pthread.h>
int pthread attr setscope
     (pthread attr t *attr,
      int contentionscope);
int pthread attr getscope
     (const pthread attr t *attr,
      int *contentionscope);
int pthread attr setinheritsched
     (pthread attr t *attr,
      int inheritsched);
int pthread attr getinheritsched
     (const pthread attr t *attr,
      int *inheritsched);
```

Funciones para atributos de planificación (cont.)

Funciones para el cambio dinámico de atributos de planificación

Ejemplo: planificación de threads FP

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <sched.h>
#include <string.h>
#include "load.h"

// datos transferidos a cada thread periódico
struct periodic_params {
   float period, execution_time;
   int id;
};
```



```
// Thread pseudo-periódico
// Pone un mensaje en pantalla, consume tiempo de CPU,
// y pone otro mensaje
void * periodic (void *arg)
  struct periodic params params;
 params = *(struct periodic params*)arg;
  while (1) {
    printf("Thread %d starts\n",params.id);
    eat(params.execution time);
    printf("Thread %d ends\n",params.id);
    sleep ((int)params.period);
```

```
// Programa principal, que crea dos threads periódicos
// con periodos y prioridades diferentes
int main()
 pthread attr t attr;
 pthread t t1,t2;
  struct periodic params t1 params, t2 params;
  struct sched param sch param;
  int err;
  adjust();
  // Crea objeto de atributos
  if (pthread attr init (&attr) != 0) {
   printf("Error en inicialización de atributos\n");
    exit(1);
```

```
// Coloca cada atributo
// El atributo inherisched es muy importante
if (pthread attr setinheritsched (&attr,0) != 0) {
 printf("Error en atributo inheritsched\n");
 exit(1);
if (pthread attr setdetachstate
    (&attr,PTHREAD CREATE DETACHED) != 0) {
 printf("Error en atributo detachstate\n");
 exit(1);
if (pthread attr setschedpolicy (&attr, SCHED FIFO) != 0) {
 printf("Error en atributo schedpolicy\n");
 exit(1);
sch param.sched priority =
  (sched get priority max(SCHED FIFO)-5);
```

```
if (pthread_attr_setschedparam (&attr,&sch_param) != 0) {
   printf("Error en atributo schedparam\n");
   exit(1);
}

// Preparar el argumento del thread y crear el thread

tl_params.period = 2.0;

tl_params.execution_time = 1.0;

tl_params.id = 1;

if ((err=pthread_create(&t1,&attr,periodic,&t1_params)) != 0) {
   printf("Error en creacion del thread 1: %s\n",strerror(err));
   exit(1);
}
```

```
// Prepara atributos y parámetros para el segundo thread
sch param.sched priority =
    (sched get priority max(SCHED FIFO)-6);
if (pthread attr setschedparam (&attr,&sch param) != 0) {
 printf("Error en atributo schedparam\n");
 exit(1);
t2 params.period = 7.0;
t2 params.execution time = 3.0;
t2 params.id = 2;
if ((err=pthread create(&t2,&attr,periodic,&t2 params)) != 0) {
 printf("Error en creacion de thread 2: %s\n", strerror(err));
  exit(1);
// permite a los threads ejecutar un rato, y luego termina
sleep (30);
exit (0);
```

Funciones para atributos de planificación en EDF

```
#include <pthread.h>
int pthread attr setreldeadline
     (pthre\overline{a}d at\overline{t}r t *attr,
      const struct timespec *reldeadline);
int pthread attr getreldeadline
     (const pthread attr t *attr,
      struct timespec *reldeadline);
int pthread attr setpreemptionlevel
     (pthread at\overline{t}r t *attr,
      unsigned short int preemptionlevel);
int pthread attr getpreemptionlevel
     (const pthread attr t *attr,
      unsigned short int*preemptionlevel);
```



Funciones para cambio dinámico atributos de planificación en EDF

Es necesario establecer el plazo absoluto con el que se debe planificar el thread al despertarse justo antes de suspenderlo.

Mutexes en POSIX

Atributos de inicialización:

- pshared: indica si es compartido o no entre procesos:
 - PTHREAD PROCESS SHARED
 - PTHREAD_PROCESS_PRIVATE
- hay otros atributos relativos a la planificación, que veremos más adelante

Estos atributos se almacenan en un objeto de atributos

Objetos de atributos para mutex

```
#include <pthread.h>
int pthread mutexattr init
      (pthread mutexa\overline{t}tr t *attr);
int pthread mutexattr destroy
      (pthread mutexattr t *attr);
int pthread mutexattr getpshared
      (const pthread mutexattr t *attr,
       int *pshared);
int pthread mutexattr setpshared
      (pthread mutexattr t *attr,
       int pshared);
```

Inicializar y destruir un mutex

Inicializar un Mutex: int pthread_mutex_init (pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexattr_t *attr); Destruir un mutex: int pthread_mutex_destroy (pthread_mutex_t *mutex);

Tomar y liberar un mutex

```
Tomar un mutex y suspenderse si no está libre:
   int pthread_mutex_lock (
        pthread_mutex_t *mutex);

Tomar un mutex, sin suspenderse:
   int pthread_mutex_trylock (
        pthread_mutex_t *mutex);

Liberar un mutex
   int pthread_mutex_unlock (
        pthread_mutex_t *mutex);
```

Ejemplo: come-tiempos

Ejemplo con un mutex

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include "load.h"
struct shared data {
  pthread mutex t mutex;
  int a,b,c,i;
} data;
// Este thread incrementa a, b y c 20 veces
void * incrementer (void *arg)
  for (data.i=1;data.i<20;data.i++) {</pre>
     pthread mutex lock(&data.mutex);
     data.a++; eat(0.1);
     data.b++; eat(0.1);
     data.c++; eat(0.1);
     pthread mutex unlock(&data.mutex);
  pthread exit (NULL);
```

Ejemplo con un mutex (cont.)

```
// Este thread muestra el valor de a, b y c
// hasta que i vale 20
void * reporter (void *arg)
  do {
     pthread mutex lock(&data.mutex);
     printf("report a=%d, b=%d, c=%d\n", data.a, data.b, data.c);
     pthread mutex unlock(&data.mutex);
     eat(0.2);
   } while (data.i<20);</pre>
  pthread exit (NULL);
// Programa principal: crea el mutex y los threads
// Luego, espera a que los threads acaben
int main()
  pthread mutexattr t mutexattr;
  pthread t t1,t2;
```

Ejemplo con un mutex (cont.)

```
adjust();
data.a = 0; data.b =0; data.c = 0; data.i = 0;
pthread mutexattr init(&mutexattr);
if (pthread mutex init(&data.mutex,&mutexattr)!= 0) {
     printf ("mutex init\n"); exit(1);
if (pthread create (&t1,NULL,incrementer,NULL)!= 0) {
     printf ("pthread create\n");
     exit(1);
if (pthread create (&t2,NULL,reporter,NULL)!= 0) {
     printf ("pthread create\n");
     exit(1);
if (pthread join(t1,NULL)!= 0) printf ("in join\n");
if (pthread join(t2,NULL)!= 0) printf ("in join\n");
exit (0);
```



Sincronización de espera mediante semáforos

Semáforo Contador:

- es un recurso compartible con un valor entero no negativo
- cuando el valor es cero, el semáforo no está disponible
- se utiliza tanto para sincronización de acceso mutuamente exclusivo, como de espera
- operaciones que se aplican al semáforo:
 - esperar: si el valor es 0, el proceso o thread se añade a una cola; si es
 >0, se decrementa
 - señalizar: si hay procesos o threads esperando, se elimina uno de la cola y se le activa; si no, se incrementa el valor
- existen semáforos con nombre, y sin nombre

Semáforos contadores

Inicializar un semáforo sin nombre:

- inicializa el semáforo al que apunta sem
- si pshared = 0 el semáforo sólo puede ser usado por threads del mismo proceso
- si pshared no es 0, el semáforo se puede compartir entre diferentes procesos
- value es el valor inicial del semáforo

Semáforos contadores (cont.)

- devuelve un puntero al semáforo
- name debe tener el formato "/nombre"
- oflag indica las opciones:
 - O_CREAT: si el semáforo no existe, se crea; en este caso se requieren los parámetros mode, que indica permisos, y value, que es el valor inicial
 - 0 EXCL: si el semáforo ya existe, error

Semáforos contadores (cont.)

```
Cerrar un semáforo con nombre:
  int sem close (sem t *sem);
Borrar un semáforo con nombre:
  int sem unlink (const char *name);
Esperar en un semáforo:
  int sem wait (sem t *sem);
• decrementa el semáforo si está libre; si no, se suspende hasta que se
  libera, o se ejecuta un manejador de señal
  int sem trywait (sem t *sem);
• decrementa el semáforo si está libre; si no, retorna indicando un error
```

Semáforos contadores (cont.)

```
Señalizar un semáforo:
   int sem_post (sem_t *sem);
Leer el valor de un semáforo:
   int sem_getvalue (sem_t *sem, int *sval);
```

Ejemplo: espera entre procesos

```
#include <stdio.h>
#include <semaphore.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include "load.h"
int main()
     sem t *sem; pid t childpid; int i;
     adjust();
     if ((sem = sem open ("/my sem", O CREAT, S IRUSR | S IWUSR, 0))
        == SEM FAILED) {
        // valor inicial =0 para sincronización de espera
          perror("error in sem open\n");
     if ((childpid = fork()) == -1) {
          perror("fork failed\n");
```



Ejemplo de espera (cont.)

```
// El proceso hijo señaliza el semáforo 20 veces
     if (childpid == 0) {
             for (i=0;i<20;i++) {
                eat(1.0);
                printf("child process writes i=%d\n",i);
                sem post(sem);
          sem close(sem); exit(0);
     } else {
// El proceso padre espera en el semáforo 20 veces
             for (i=0;i<20;i++) {
                eat(0.5);
                sem wait(sem);
                printf("parent process writes i=%d\n",i);
          sem close(sem);
          sem unlink("/my_sem"); exit(0);
```

Protocolos de sincronización en POSIX

Atributos de inicialización de mutexes (adicionales a *pshared*):

- *protocol*: protocolo utilizado
 - PTHREAD PRIO NONE: no hay herencia de prioridad
 - PTHREAD PRIO INHERIT: herencia de prioridad
 - PTHREAD_PRIO_PROTECT: protección de prioridad (techo de prioridad inmediato)
- prioceiling: techo de prioridad
 - valor entero; se puede modificar en ejecución
 - se usa para la protección de prioridad

Estos atributos se almacenan en el objeto de atributos

Atributos de planificación de los mutex

```
#include <pthread.h>
int pthread mutexattr getprotocol
     (const pthread mutexattr t *attr,
      int *protocol);
int pthread mutexattr setprotocol
     (pthread mutexattr t *attr,
      int protocol);
int pthread mutexattr getprioceiling
     (const pthread mutexattr t *attr,
      int *prioceiling);
int pthread mutexattr setprioceiling
     (pthread mutexattr t *attr,
      int prioceiling);
```

Relojes y temporizadores en POSIX

Reloj:

objeto que mide el paso del tiempo

Resolución de un reloj:

el intervalo de tiempo más pequeño que el reloj puede medir

La Época:

- las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del 1 de enero de 1970, UTC (Coordinated Universal Time)
- segundos desde la Época = sec + min*60 + hour*3600 + yday*86400 + (year-70)*31536000 + ((year-69)/4)*86400

Relojes y temporizadores en POSIX (cont.)

Reloj del sistema:

- mide los segundos transcurridos desde la Época
- se usa para marcar las horas de creación de ficheros, etc.
- es global al sistema

Reloj de Tiempo Real

- reloj que mide el tiempo transcurrido desde la Época
- se usa para timeouts y para crear temporizadores
- puede coincidir o no con el reloj del sistema
- es global al sistema
- resolución máxima: 20 ms. ¡Precaución!
- resolución mínima: 1 nanosegundo

Relojes y temporizadores en POSIX (cont.)

Temporizador:

- un objeto que puede notificar a un proceso sobre si ha transcurrido un cierto intervalo de tiempo o se ha alcanzado una hora determinada
- cada temporizador está asociado a un reloj

Relojes de Tiempo Real

Se define el tipo timespec para definir el tiempo con alta resolución:

```
struct timespec {
    time_t tv_sec; // segundos
    long tv_nsec; // nanosegundos
}
- tiempo = tv_sec*109+tv_nsec
- 0tv_nsec
```

Se define el tipo clockid_t, cuyos valores identifican relojes

Se define el reloj de tiempo real CLOCK_REALTIME como una constante del tipo clockid_t

El valor máximo de la resolución permisible es de 20 ms



Funciones para Manejar Relojes

Cambiar la hora:

```
#include <time.h>
   int clock settime
       (clockid t clock id,
        const struct timespec *tp);
Leer la hora:
   int clock gettime
       (clockid t clock id,
        struct timespec *tp);
Leer la resolución del reloj:
   int clock getres
       (clockid t clock id,
        struct timespec *res);
```



Funciones sleep

Dormir un proceso o thread:

```
unsigned int sleep
  (unsigned int seconds);
```

- el proceso o thread se suspende hasta que transcurren los segundos indicados, o se ejecuta un manejador de señal
- la función devuelve 0 si duerme el intervalo solicitado, y el número de segundos que faltan para completar el intervalo si vuelve a causa de una señal.

Sleep de alta resolución

Relativo:

- *rqtp es el tiempo a suspenderse
- si retorna por una señal, el tiempo restante va en *rmtp

Absoluto o relativo, con especificación del reloj:

```
int clock_nanosleep
    (clockid_t clock_id,
        int flags, const struct timespec *rqtp,
        struct timespec *rmtp);
```

- clock_id es el identificador del reloj a usar
- flags especifica opciones; si la opción TIMER_ABSTIME está, es absoluto; si no, relativo

Temporizadores

Crear un temporizador:

- crea un temporizador asociado al reloj clock_id
- *evp indica la notificación deseada: ninguna, enviar una señal con información, o crear y ejecutar un thread
- en *timerid se devuelve el identificador del temporizador
- el temporizador se crea en estado "desarmado"
- el temporizador es visible para el proceso que lo creó

Temporizadores (cont.)

```
Borrar un temporizador
  int timer delete (timer t timerid);
Armar un temporizador:
  int timer settime (timer t timerid, int flags,
                       const struct itimerspec *value,
                       struct itimerspec *ovalue);

    la estructura itimerspec tiene:

   - struct timespec it interval: periodo
  - struct timespec it value: tiempo de expiración
• si value.it value = 0 el temporizador se desarma
• si value.it value > 0 el temporizador se arma, y su valor se hace
  igual a value
```

Temporizadores (cont.)

Armar un temporizador (cont.):

- si el temporizador ya estaba armado, se rearma
- flag indica si el temporizador es absoluto o relativo:
 - si TIMER_ABSTIME se especifica, la primera expiración será cuando el reloj valga value.it value
 - si no se especifica, la primera expiración será cuando transcurra un intervalo igual a value.it value
- si value.it_interval > 0 el temporizador es periódico después de la primera expiración
- cada vez que el temporizador expira, se envía la notificación solicitada en *evp al crearlo
- si ovalue no es NULL se devuelve el valor anterior

Temporizadores (cont.)

Leer el valor de un temporizador:

Leer el número de expiraciones no notificadas:

```
int timer_getoverrun
    (timer t timerid);
```

- el temporizador sólo mantiene una señal pendiente, aunque haya muchas expiraciones
- el número de expiraciones no notificadas se puede saber mediante esta función

Ejemplo: Threads Periódicos

```
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <time.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>

static int error_status=-1;

struct periodic_data {
   struct timespec per;
   int sig_num;
};
```

```
// Thread periodico que crea un timer periodico
void * periodic (void *arg)
  struct periodic data my data;
  siginfo t received sig;
  struct itimerspec timerdata;
  timer t timer id;
  struct sigevent event;
  sigset t set;
 my data = * (struct periodic data*)arg;
  event.sigev notify = SIGEV SIGNAL;
  event.sigev signo = my data.sig num;
  if (timer create (CLOCK REALTIME, &event, &timer id) == -1) {
    perror ("error de creacion del timer\n");
    pthread exit((void *)&error status);
  timerdata.it interval = my data.per;
  timerdata.it value = my data.per;
```

```
if (timer settime(timer id, 0, &timerdata, NULL) == -1) {
  perror("error en timer settime\n");
  pthread exit((void *)&error status);
sigemptyset (&set);
sigaddset(&set,my data.sig num);
// La mascara de señales vendrá fijada por el padre
while (1) {
  if (sigwaitinfo(&set,&received sig) == -1) {
    perror("sigwait error");
    pthread exit((void *)&error status);
  printf("Thread con periodo sec=%ld nsec=%ld activo\n",
  my data.per.tv sec, my data.per.tv nsec);
```

```
// Programa principal, que crea dos threads periódicos
int main ()
{
   pthread_t t1,t2;
   sigset_t set;
   struct periodic_data per_params1,per_params2;

   sigemptyset(&set);
   sigaddset(&set,SIGRTMIN);
   sigaddset(&set,SIGRTMIN+1);
   sigprocmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
```

```
per params1.per.tv sec=0;
per params1.per.tv nsec=500000000;
per params1.sig num=SIGRTMIN;
if (pthread create (&t1,NULL,periodic,&per params1) != 0) {
  printf("Error en creacion de thread\n");
per params2.per.tv sec=1;
per params2.per.tv nsec=500000000;
per params2.sig num=SIGRTMIN+1;
if (pthread create (&t2,NULL,periodic,&per params2) != 0) {
  printf("Error en creacion de thread\n");
sleep(30);
exit(0);
```