BOMBA - JULIO FRESNEDA

49215154F - juliofresnedag@correo.ugr.es

Cómo averiguar la contraseña y entender el algoritmo de encriptación.

→ Abrimos el ejecutable desde la terminal con objump -d. Vemos que hay un método que encripta la contraseña. Lo intentamos entender:

```
0804868b <cifrar_password>:
804868b: 55
                                          push
                                                  %ebp
                89 e5
 804868c:
                                          MOV
                                                  %esp,%ebp
804868e:
8048691:
               83 ec 18
                                          sub
                                                  $0x18,%esp
               c7 45 f4 00 00 00 00
                                          movl
                                                  $0x0,-0xc(%ebp)
                eb 26
 8048698:
                                          jmp
                                                 80486c0 <cifrar_password+0x35>
 804869a:
                8b 45 f4
                                                  -0xc(%ebp),%eax
                                          MOV
 804869d:
                83 e0 01
                                          and
                                                  $0x1,%eax
                                                 %eax,%eax
 80486a0:
                85 c0
                                          test
               75 18
8b 55 f4
 80486a2:
                                          jne
                                                  80486bc <cifrar_password+0x31>
 80486a4:
                                          MOV
                                                  -0xc(%ebp),%edx
               8b 45 08
                                                  0x8(%ebp),%eax
 80486a7:
                                          MOV
               01 d0
                                                 %edx,%eax
 80486aa:
                                          add
                                                 -0xc(%ebp),%ecx
               8b 4d f4
 80486ac:
                                          MOV
               8b 55 08
 80486af:
                                                  0x8(%ebp),%edx
                                          mov
               01 ca
 80486b2:
                                          add
                                                 %ecx,%edx
               0f b6 12
                                          movzbl (%edx),%edx
 80486b4:
 80486b7:
               83 c2 05
                                          add
                                                  $0x5,%edx
 80486ba:
               88 10
                                          MOV
                                                  %dl,(%eax)
              83 45 f4 01
83 ec 0c
68 3c a0 04 08
 80486bc:
                                          addl
                                                  $0x1,-0xc(%ebp)
 80486c0:
                                          sub
                                                 $0xc,%esp
80486c3:
80486c8:
                                          push
                                                 $0x804a03c
               e8 f3 fd ff ff
                                                 80484c0 <strlen@plt>
                                          call
 80486cd:
               83 c4 10
                                          add
                                                  $0x10,%esp
 80486d0:
                                                 -0x1(%eax),%edx
                8d 50 ff
                                          lea
 80486d3:
                8b 45 f4
                                                  -0xc(%ebp),%eax
                                          mov
                                                 %eax,%edx
 80486d6:
                39 c2
                                          CMP
                                                  804869a <cifrar password+0xf>
 80486d8:
                 77 c0
                                          ja
 80486da:
                90
                                          nop
 80486db:
                 c9
                                          leave
 80486dc:
                 c3
                                          ret
```

Si se sigue paso a paso, se entiende que es un bucle for, desde O hasta la longitud de la contraseña introducida -1. Ésto se ve en las órdenes:

```
movl $0x0, -0xc(%ebp) // Carga el i del for, y lo iguala a 0 jmp 80486c0 <cifrar_password+0x35> // Salta a esa dirección
```


Desde 80486cO hasta cmp %eax, %edx completa el funcionamiento del for

Dentro del for:

R03c

mov -Oxc(%ebp), %eax; and 0x1,%eax; test %eax, %eax // If(i %2 == 0) jne 80486bc <cifrar_password+0x31> // Si i%2 != 0 salta a esa dirección En caso contrario, hace pass[i] = pass[i] + 5 en add 0x5,%edx

En resumen, se puede deducir que hace pass[i] = pass[i] + 5 en las posiciones pares de la contraseña. Ya sabemos el algoritmo, ahora hay que saber la contraseña encriptada para invertir su encriptación. Sabemos que strlen usa la contraseña encriptada para comparar el tamaño. Vamos a buscarla desde la terminal, con ddd.



Vemos que justo antes de llamar a strlen, se hace push de una dirección. Vemos que contiene con Data → Memory. Abajo se muestra la etiqueta <password>. Hemos acertado, ahí está la contraseña. Cogemos los caracteres que salen hasta \n, y nos sale la contraseña encriptada "uo{eiiqlf". Conociendo el algoritmo, vamos a desencriptarla.

El resultado es "povedilla". Ésa es la contraseña.


Cómo averiguar el passcode y entender el algoritmo

Igual que antes, abrimos la bomba con objdump -d y observamos el método de encriptación del passcode.

```
080486dd <cifrar_passcode>:
80486dd:
                                                  %ebp
                 55
                                           push
                                                  %esp,%ebp
80486de:
                 89 e5
                                                  0x8(%ebp),%eax
                 8b 45 08
80486e0:
                                           MOV
                 05 39 30 00 00
                                                  $0x3039, %eax
80486e3:
                                           add
80486e8:
                 5d
                                                  %ebp
80486e9:
                 c3
                                           ret
```

La encriptación es bastante sencilla, simplemente se le suma al passcode el número hexadecimal 3039, 12345 en decimal.

Vamos a buscar el passcode encriptado con ddd.



Justo después de la llamada a scanf y la llamada al método de encriptar, la bomba compara el passcode introducido ya encriptado con el passcode encriptado correcto. Para eso usa cmp %eax,%edx. Si vemos el registro en éste paso, vemos que %eax tiene el valor 0x1485e, 84062 en decimal.

Ahora vamos a restarle 12345 a ese número, dando como resultado 71717, el passcode correcto.


Ya tenemos la contraseña y el passcode.

Cómo desactivar la bomba.

Abriendo la bomba con obdump -d , se puede ver que antes de cada llamada a <boom> se hace una comprobación, donde se usa je. Desactivarla es tan fácil como transformar ese je en un jmp.

```
8048777:
                                                   804877e <main+0x94>
                74 05
                                            je
                e8 8d fe ff ff
                                                   804860b <boom>
                                           call
8048779:
                74 05
80487ef:
                                         je
                                                 80487f6 <main+0x10c>
80487f
                e8 15 fe ff ff
                                         call
                                                 804860b <boom>
```

Para ésto se va a modificar la bomba con la herramienta de edición hexadecimal ghex. Je equivale a 74 en hexadecimal, y jmp equivale a eb. Vamos a buscar esas dos series de números hexadecimales en ghex, y editarlos.



Una vez cambiado el 74 por EB, se puede ejecutar la bomba y no explotará, pongamos la contraseña y código que queramos.