
9. Ajustes, contactos y administración

9.1 Empresa y configuración

- **Empresa**: RUC, razón social, dirección, logo, IGV, políticas (bloqueo por deuda vencida, stock negativo) y credenciales de consulta SUNAT.
- **Correlativos / series**: series por tipo de documento y su último número.
- **Tipo de cambio**: se obtiene solo cada día; se puede corregir.
- **Facturación electrónica**: RUTA y TOKEN del OSE (Nubefact) y envío automático; *Probar conexión*.
- **Correo saliente**: servidor para enviar comprobantes y órdenes de compra.
- **Respaldo de datos**: descarga de la información de la empresa.

9.2 Usuarios y permisos

1. Ajustes › **Usuarios y permisos** › Nuevo: usuario, nombre, correo y contraseña inicial.
2. Marque los **módulos** a los que entra.
3. Opcional: **acciones** permitidas (anular, aprobar, cerrar periodos…), **almacenes** y **series** que puede usar, y monto límite de aprobación de órdenes de compra.
4. *Ver costos de inventario* habilita costos y kardex valorizado.



Cada usuario puede activar la **verificación en dos pasos** en su menú.

9.3 Contactos

Clientes y proveedores: RUC o DNI (validado), dirección, días y límite de crédito, lista de precios y cuentas bancarias (para pagos masivos).

9.4 Carga masiva desde Excel

Ajustes › **Carga masiva**: elija el tipo (productos, clientes, proveedores, saldos de stock, saldos por cobrar y pagar, plan de cuentas, centros de costo, trabajadores…), descargue la plantilla, llénela y súbala. Primero valida y muestra los errores por fila; luego carga.

9.5 Auditoría

Ajustes › **Auditoría**: quién creó, cambió o anuló cada registro, con el antes y el después, y los ingresos al sistema.

9.6 Multiempresa

Cada empresa tiene su propia base de datos, usuarios y configuración. Se elige al ingresar y se cambia desde el menú del usuario (*Ir a…*), lo que cierra la sesión actual. Agregar una empresa la configura el administrador técnico.

9.7 Historial del sistema anterior

Kardex, asientos, balance, órdenes de fabricación y posiciones presupuestarias del sistema anterior se consultan desde los módulos de Inventario, Contabilidad y Manufactura (solo lectura, con filtros y Excel).

9.8 API para integraciones

Menú del usuario › **Claves de API**: cree una clave (lectura o escritura, con vencimiento) para conectar otros sistemas; actúa con los permisos del usuario. Con varias empresas, el sistema externo indica la empresa en la cabecera X-Empresa. La documentación está en la misma pantalla.

Novedades de las versiones 1.22 y 1.23

Segregación de funciones

Dónde: Ajustes › Usuarios y permisos › Segregación de funciones.

Muestra los usuarios que tienen **permisos incompatibles**, con su riesgo (alto, medio o bajo). Por ejemplo: crear y aprobar órdenes de compra, registrar facturas y pagarlas, o calcular la planilla y cerrarla. Al guardar un usuario con conflictos también aparece un aviso.

En **Ajustes › Empresa** está la opción **Segregación de funciones estricta**. Activada, nadie aprueba lo que registró (órdenes de compra, requerimientos y cierre de planillas), ni siquiera un administrador, mientras haya otro usuario activo.

Avisos del sistema

- **Cargando / Procesando:** al abrir una pantalla o guardar aparece una barra arriba y un aviso. El botón pulsado se bloquea hasta que el servidor responde, para no registrar dos veces lo mismo.
- **Acción no permitida:** si un usuario pulsa un botón para el que no tiene permiso, se queda en la misma pantalla con un aviso rojo que explica qué permiso le falta y a quién pedírselo.

Varias empresas

Cada empresa tiene su propia base de datos, con usuarios y datos separados. Con dos o más empresas, la pantalla de ingreso muestra el selector **Empresa** y el menú del usuario permite cambiar de empresa. Una empresa nueva se agrega en Render con la variable `EMPRESAS_EXTRA` (basta poner su nombre); al desplegar se crea sola su base con el plan de cuentas. Luego registre su razón social y RUC en Ajustes › Empresa.

Actualización v1.41 – v1.57: seguridad, aprobaciones y multiempresa

Este capítulo completa el manual con lo agregado en Ajustes y administración desde la v1.41. El detalle por versión está en el manual 10 y en el menú de usuario › Novedades.

9.A Perfiles de acceso (roles)

Dónde: Ajustes › Perfiles de acceso

- Un perfil reúne módulos, acciones (anular, aprobar, cerrar…), el nivel de cada pantalla, si ve costos, sueldos y saldos de caja, y el tope de aprobación. Ejemplos: «Asistente de compras», «Jefe de almacén», «Cliente del estudio» (este último ya viene creado).
- Para usarlo: Ajustes › Usuarios › editar el usuario › «Perfil de acceso». Al cambiar un perfil se actualizan todos los usuarios que lo tienen.
- Nivel por pantalla: **Completo**, **Sin exportar** (trabaja pero no descarga Excel, CSV ni PDF), **Solo lectura** (consulta; no ve los botones de registrar, editar, ajustar ni anular) u **Oculta**. Todo se valida en el servidor.
- Filtros por dato: almacenes (también en los reportes de stock, kardex y valorización), series, centros de costo, cuentas de caja y bancos y vendedor.

9.B Reglas de aprobación

Dónde: Ajustes › Reglas de aprobación

- Un solo motor para órdenes de compra, solicitudes de pedido, requerimientos, rendiciones, vacaciones y movimientos de personal. Cada regla tiene documento, nivel (1, 2, 3…), desde qué monto aplica, centro de costo y tipo (urgente, activo, servicio, material).
- Quién aprueba: un usuario, el jefe del solicitante, el responsable del centro de costo, el ocupante de un puesto o el jefe N niveles arriba (según el organigrama).
- Nadie aprueba lo que registró. El rechazo pide motivo y el documento vuelve al solicitante; si se edita, la aprobación empieza de nuevo. Cada paso queda en el historial.
- Los usuarios del portal de proveedores nunca aparecen en estas listas ni pueden aprobar.
- «Mis aprobaciones» (menú de usuario) reúne todo lo que le toca aprobar hoy, de cualquier módulo.

9.C Suplencias y escalamiento

Dónde: Menú de usuario › Suplencias

- Cada usuario delega sus aprobaciones a otro por un periodo (vacaciones, viaje). Si un nivel pasa los días de escalamiento de Ajustes › Empresa (3 por defecto) sin respuesta, también lo puede aprobar el jefe del aprobador.

9.D Seguridad de acceso

Dónde: Ajustes › Empresa

- Política de contraseñas (largo, mayúsculas, número, símbolo, no repetir las últimas, vencimiento), bloqueo por intentos fallidos, cierre por inactividad, aviso de ingreso desde un equipo nuevo y verificación en dos pasos (opcional, obligatoria para administradores y aprobadores, u obligatoria para todos).
- Ingreso con Microsoft / Google (Ajustes › Ingreso con Microsoft / Google): inicio de sesión único con la cuenta de la empresa; el usuario se reconoce por su correo.

9.E Empresas del grupo y usuario corporativo

Dónde: Menú de usuario › Panel del grupo

- El usuario corporativo (los administradores de la empresa principal y quien se configure) ingresa una vez y pasa de una empresa a otra desde el menú de usuario sin volver a iniciar sesión.

- Crear empresa: con el RUC el sistema trae de SUNAT la razón social, la dirección y el ubigeo; crea la base, el plan contable y, si se elige una empresa modelo, copia sus series (correlativo en cero) y parámetros.
- Panel del estudio: por empresa, el periodo que se declara (abierto o cerrado, centralizado), el SIRE de ventas y compras, el vencimiento SUNAT según el último dígito del RUC y los comprobantes observados. Procesos masivos: centralizar, centralizar y cerrar, y descargar los PLE de todas en un ZIP.

9.F Cliente del estudio contable

Dónde: Módulo «Mi empresa»

- Se crea al cliente un usuario en su empresa con el perfil «Cliente del estudio». Sube sus comprobantes, estados de cuenta y documentos por tipo y periodo, ve si su contador los procesó u observó y consulta sus reportes (ventas, compras e IGV por mes, estado de resultados, por cobrar y por pagar). No registra operaciones ni ve las demás empresas.
- El contador los recibe en Contabilidad › Reportes › Documentos del cliente.

9.G Consulta RUC y formatos

Dónde: Ajustes › Empresa y Contactos

- Con el token de Decolecta (Ajustes › Empresa) el botón «Traer datos de SUNAT» completa razón social, dirección y distrito en la ficha de la empresa y de clientes y proveedores, y avisa si el RUC no está activo o ya está registrado.
- Números en formato Perú (miles con coma, decimales con punto). Decimales del costo unitario en pantalla: automático (2, o 4 si es menor a 1), 2 o 4.
- Novedades por versión: menú de usuario › Novedades y el manual 10.