

소켓을 이용한 네트워크 프로그래밍

쉽게 배우는 데이터 통신과 컴퓨터 네트워크

학습목표

- 소켓의 주소 체계와 서비스를 이해
- 소켓 기본 함수의 문법과 사용법.
- 소켓을 이용한 연결형 서버-클라이언트 구조를 이해
- 소켓을 이용한 비연결형 서버-클라이언트 구조를 이해



□소켓

 네트워크 프로그램을 쉽게 개발할 수 있도록 운영 체제에서 제공하는 인터 페이스(운영체제의 한 부분)

□소켓 주소

- 프로토콜의 종류에 따라 사용하는 주소 체계가 다름
- 유닉스 주소 체계
 - AF_UNIX
 - 한 호스트에 존재하는 프로세스 사이의 통신을 지원
 - 같은 시스템이므로 주소 체계는 파일 시스템의 경로명을 기반으로 함
 - 주소 체계

```
struct sockaddr_un {
short sun_family; /* AF_UNIX */
char sun_path[108]; /* pathname */
};

파일시스템 경로 를 기록
```

□소켓 주소

- 인터넷 주소 체계
 - AF_INET

};

- 다른 호스트에 존재하는 프로세스 사이의 통신을 지원
- 주소 체계는 32비트 IP 주소와 16 비트 포트 번호를 기반으로 한 인터넷 주소체계

• 주소 체계 인터넷 주소체계를 의 미하는 AF INET 값 struct sockaddr_in { /* AF_INET */ short sin_family; 포트번호(2바이트) /* Port Number *✔ u_short sin_port; IP 주소(4바이트) /* IP Address */ struct in_addr sin_addr; char sin_zero[8]; /* Padding * }; 사용하지 않음(8바이트) 32비트 struct in_addr { u_long s_addr;

□소켓 주소

- 통합 주소 체계
 - 프로토콜마다 주소 체계를 지원하는 문법 구조가 다름
 - 문법 구조상 하나의 함수에서 다양한 주소 체계를 지원하는데 어려움이 있음
 - 따라서 모든 주소 체계를 수용할 수 있는 공통 주소 체계가 필요함
 - 인터넷 주소와 포트 주소를 쉽게 입력하여 사용함(프로그래밍)
 - 주소 체계

```
struct sockaddr {
    u_short sa_family; /* AF_UNIX, AF_INET, ... */
    char sa_data[14];
};

Socketaddr_in 구조체의
포트(2), IP 주소(4), 패딩주소와 호환(8)
```

□소켓 주소

- 통합 주소 체계
 - 사용 예
 - addr: 주소 공간 자체는 해당 프로토콜의 주소 체계로 선언 (인터넷 주소체계 이용)
 - bind() 함수의 두 번째 매개 변수는 문법적으로 공통 주소 체계만 수용

```
struct sockaddr_in addr; /* 인터넷 주소 체계로 변수 선언 */
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /* IP 주소 */
addr.sin_port = htons(5010); /* 포트 번호 */
bind(socket, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
```

소켓 스크립 트 번호 시스템 콜에서는 문법적으로 sockaddr 구조로 표현 즉, 통합 주소체계를 사용하는 형식

bind, connect, accept, recvfrom, sendto 함수를 사용시통합 주소 체계를 사용 결국은 인터넷 주소를 통합 주소 체계로 형변환해서 사용

□소켓 유형

- SOCK_STREAM
 - 연결형 서비스를 지원
 - AF_INET에서는 TCP 프로토콜을 사용
- SOCK_DGRAM
 - 비연결형 서비스를 지원
 - AF_INET에서는 UDP 프로토콜을 사용
- SOCK_RAW
 - IP 프로토콜을 직접 사용해 통신할 때 사용



□소켓의 기본 함수(7가지)

- s = socket (int domain, int type, int protocol)
 - 매개 변수로 지정된 유형을 지원하는 소켓을 생성
 - 생성된 소켓을 가리키는 소켓 디스크립터를 리턴(파일 오픈 기능과 유사)
- bind (int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen)
 - s가 가리키는 소켓에 자신의 소켓 주소를 부여함
 - name: 바인드될 소켓 주소 값
- listen (int s, int backlog)
 - 소켓을 활성화 시키는 것으로 보통 서버에서 사용
 - 연결을 거부하지 않고 대기할 수 있는 수를 표시
- accept (int s, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen)
 - 클라이언트/서버 환경에서 서버가 대기하는 역할을 함
 - 클라이언트의 connect() 함수와 만나면 소켓 연결을 설정하고 새로운 디스크립트를 반환(클라이언트와 통신시 이 소켓을 사용함)

□소켓 함수

- connect (int s, struct sockaddr *name, socklen_t namelen)
 - 클라이언트/서버 환경에서 클라이언트의 연결 설정 요청을 수행함
 - name 이 가리키는 서버의 accept() 함수와 만나면 소켓 연결을 설정함
- send (int s, void *msg, size_t len, int flags)
 - 연결이 설정된 소켓에 데이터를 송신
 - 전송 데이터는 msg가 가리킴
- recv (int s, void *buf, size_t len, int flags)
 - 연결이 설정된 소켓에서 데이터를 수신
 - 수신 데이터는 buf가 가리키는 공간에 저장됨



□ 연결형 서비스

TCP를 이용한 통신 절차

