Document de Formalisme d'architecture logicielle

des projets Genesis

Notes, sigles et Définitions :

- Composant : Fragment logiciel semi-autonome renfermant une logique métier propre et pouvant communiquer avec d'autres composants.
- CH (Coefficient d'homogénéité) : est une métrique définie sur un couple de packages, composants ou services qui décrit la proximité entre la logique métier et les fonctionnalités de ceux-ci.
- CHO (Coefficient d'homogénéisation): est une métrique définit sur une Façade qui décrit le niveau de rapprochement créé par la Façade entre 2 services ou composants.
- Agrégat : Résultat obtenu d'une homogénéisation des données fournies par une interface après passage au sein d'une façade.
- CD (Coefficient de dépendance) : est une métrique définie sur un couple de composants qui décrit la dépendance entre un composant et l'autre pour la réalisation de ses processus métiers.
- MD (Matrice des dépendances) : est un outil qui permet d'établir l'ensemble des dépendances d'un composant et leur généalogie ou dépendances à elles.

Pour des raisons de lisibilité, l'on emploiera le terme composant pour la suite du document pour désigner toute entité distincte ou semi-distincte renfermant une logique métier propre.

Par définition on a :

$$\forall i, j \in \mathbb{N}^+, \qquad 0 \le CH\left(C_i, C_j\right) \le 1 \qquad 0 \le CHO_{i = j} \le 1 \quad 0 \le CD_{i \leftarrow j} \le 1$$

Coefficient d'homogénéité (CH)

Soit C l'ensemble des composants d'une architecture logicielle et $|C^2|$, l'ensemble des couples de composants, on a :

$$\forall i, j \in \mathbb{N}^+, \exists (C_i, C_j) \in |C^2 ssi CH(C_i, C_j) \leq 0.75$$

L'on note MD_i , PM_i , FO_i , MD_j , PM_j et FO_j respectivement l'ensembles des Modèles de données, Processus métiers et Fonctionnalités des Composants C_i et C_j .

On a:
$$CH(C_i, C_j) = \frac{1}{3} \left(\frac{Card(MD_i \cap MD_j)}{Card(MD_i \cup MD_j)} + \frac{Card(PM_i \cap PM_j)}{Card(PM_i \cup PM_j)} + \frac{Card(FO_i \cap FO_j)}{Card(FO_i \cup FO_j)} \right)$$

L'on note $C_i \equiv Cj$ le fait que le composant C_i utilise le composant C_j ; C_i est appelé composant client et C_i composant serveur.

L'on note
$$C_i \equiv CS$$
; $CS = \begin{bmatrix} cS_{11} & cS_{12} & \cdots & cS_{1j} \\ cS_{21} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ cS_{i1} & \cdots & \cdots & cS_{ij} \end{bmatrix}$ le fait que le composant C_i utilise les

composants CS. On a CS₁, CS₂, ... CS_i, les matrices possédant un CH \geq 0.5 avec

$$\forall i, j, k, l \in \mathbb{N}^+, \forall CS_i \in \left[C^j, CS_i = \left[CS_{i1} \quad CS_{i2} \quad \dots \quad CS_{ij}\right], \\ CH(CS_i) = \frac{1}{\underbrace{j(j-1)}} \sum_{k=1, l=k+1}^{k=j-1} CH(CS_k, CS_l)$$

Coefficient d'homogénéisation (CHO)

L'on note $F_{(i,j)}$ la Façade implémentée par C_i pour C_j , on note $CHO_{i\equiv j}$ le coefficient d'homogénéisation de la façade $F_{(i,j)}$ ou $CHO(F_{(i,j)})$.

L'on note $F_{(i, (j_1, j_2, j_3,..., j_n))}$ la façade commune implémentée par C_i pour la matrice C_j avec $CHO_{i\equiv(j_1,j_2,j_3,...,j_n)}$ ou $CHO(F_{(i, (j_1, j_2, j_3,..., j_n))})$.

Soit MU et M respectivement l'ensemble de méthodes unifiés par la Façade et de l'ensemble de méthode exposée par le composant C_i et dont C_i a besoin.

$$CHO_{i\equiv j} = \frac{Card(MU\cap M)}{Card(MU\cup M)}$$

On a
$$CHO_{i\equiv(j1,j2,j3,...,jn)} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}CHO_{i\equiv jk}$$

Coefficient de dépendance (CD)

Soit le couple de composants C_i et $C_j \in |C^2$, on note $CD_{i \leftarrow j}$ le coefficient de dépendance de C_i en C_j

L'on note le coefficient de dépendance C_i pour la matrice C_j avec $CD_{i\leftarrow(j1,j2,j3,...,jn)}$ avec

$$CD_{i \leftarrow (j1, j2, j3, \dots, jn) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} CD_{i \leftarrow jk}}$$

Et
$$CD_{i \leftarrow j} = \frac{1}{n * p_{max}} \sum_{i=1}^{n} (p_{d_i} * p_{co_i} * p_{cr_i})$$

Avec:

- p_{d_i} : le poids de dépendance du processus métier p_i du composant C_i .
 - o $p_{d_i} = 1$ si le processus métier est directement dépendant de C_j
 - o $p_{d_i} = 0.5$ si le processus métier est indirectement dépendant de C_j (le processus métier dépend d'un composant tiers qui dépend de C_j)
- p_{coi}: le poids de la communication pour la réalisation du processus métier p_i
 du composant C_i.
 - o $p_{co_i} = 0.7$ Si la communication est synchrone
 - o $p_{co_i} = 0.3$ Si la communication est asynchrone
- p_{cr_i} : le poids de criticité pour la réalisation du processus métier p_i du composant C_i .
 - o $p_{cr_i} = 1.2$ Pour les processus métiers critiques
 - o $p_{cr_i} = 0.8$ Pour les processus métiers de grande importance mais non critiques
 - o $p_{cr_i} = 0.4$ Pour les processus métiers auxiliaires considérés comme de basse importance et non critiques

- p_{max} : est le poids maximum d'un processus métier p_i du composant C_i . $p_{max} = 1.2 * 0.7 * 1 = 0.84$
- n: est le nombre total de processus métier du composant C_i .

Remarque:

Il est également capable de définir le CD d'une matrice vers un composant ou d'une matrice vers une autre matrice.

Soit la matrice de composants (j1, j2, j3, ..., jn), on note $CD_{(j1, j2, j3, ..., jn) \leftarrow i}$ le coefficient de dépendance de la matrice C_i envers le composant C_i . On a :

$$CD_{(j_1,j_2,j_3,...,j_n)\leftarrow i} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} CD_{j_k\leftarrow i}$$

Avec n le nombre de composants de la matrice.

Pour 2 matrices (j1, j2, j3, ..., jn), (i1, i2, i3, ..., im), on note $CD_{(j1, j2, j3, ..., jn) \leftarrow (i1, i2, i3, ..., im)}$ le coefficient de dépendance de la matrice C_i envers la matrice C_i . On a :

$$CD_{(j1,j2,j3,...,jn)\leftarrow(i1,i2,i3,...,im)} = \frac{1}{n*m} (\sum_{k=1}^{n} (\sum_{l=1}^{m} CD_{jk\leftarrow il})),$$

On note $CD_{A\leftarrow i}$ le coefficient de dépendance de l'ensemble des composants au composant C_i , $CD_{i\leftarrow A}$ le coefficient de dépendance du composant C_i à l'ensemble des composants et A_0 l'ensemble des coefficients de dépendance $CD_{A\leftarrow i}$ pour tous les composants du projet, tels que $A_0 = [CD_{A\leftarrow i0}, CD_{A\leftarrow i1}, CD_{A\leftarrow i2}, ..., CD_{A\leftarrow in}]$.

Le maximum de l'ensemble A_0 est appelé composant critique, c'est par définition le composant dont les autres composants sont le plus dépendants.

Propriétés:

- $\forall i, j \in \mathbb{N}^+, C_i \text{ utilise}, C_j \text{ si } CHO_{i \equiv j} \geq 0.8$
- C_i et C_j sont considérés comme distincts ssi $CH(C_i, C_j) \leq 0.75$
- C_i ne peut implémenter une façade commune pour une matrice CS que ssi :

- $CH(CS) \ge 0.5$ (CS est de dimension (1,n)
- $o n \leq 5$
- L'agrégat issu d'une Façade commune ne peut plus passer par une Façade commune
- L'agrégat issu d'une Façade commune ne peut être directement utilisée par le composant
- L'agrégat issu d'une Façade spécifique ne peut plus passer par une autre Façade
- Un composant ne peut utiliser plus de 10 composants