22. Первое начало термодинамики. Применение первого начала к изопроцессам в идеальном газе. Адиабатный процесс. Рассмотрим первое начало термодинамики, его применение к изопроцессам в идеальном газе и адиабатный процесс.

### 1. Первое начало термодинамики

Первое начало термодинамики — это закон сохранения энергии для тепловых процессов.

#### Формулировка:

Изменение внутренней энергии системы равно сумме работы, совершённой над системой, и количества теплоты, переданного системе.

Математически:

$$\Delta U = Q - A$$
,

где:

- $\Delta U$  изменение внутренней энергии системы,
- Q количество теплоты, переданное системе,
- A работа, совершённая системой.

#### Особенности:

- Если система получает тепло, Q>0.
- Если система совершает работу, A > 0.

# 2. Применение первого начала к изопроцессам в идеальном газе

Изопроцессы — это процессы, протекающие при постоянном значении одного из параметров (давления, объёма или температуры).

#### 1. Изотермический процесс (T = const):

- Температура постоянна, поэтому  $\Delta U\!=\!0$ .
- Первое начало:

$$O=A$$
.

• Работа газа:

$$A = v R T \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

#### 2. Изохорный процесс (V = const):

- Объём постоянен, поэтому работа A=0.
- Первое начало:

$$\Delta U = Q$$
.

• Изменение внутренней энергии:

$$\Delta U = vC_V \Delta T$$
,

где  $C_V$  — молярная теплоёмкость при постоянном объёме.

#### 3. **Изобарный процесс (***P*=const**)**:

- Давление постоянно.
- Первое начало:

$$\Delta U = Q - A$$
.

• Работа газа:

$$A = P(V_2 - V_1).$$

• Изменение внутренней энергии:

$$\Delta U = vC_v \Delta T$$
.

• Количество теплоты:

$$Q = v C_p \Delta T$$
,

где  $C_{\it P}$  — молярная теплоёмкость при постоянном давлении.

## 3. Адиабатный процесс

Адиабатный процесс — это процесс, при котором система не обменивается теплом с окружающей средой (Q=0).

Условие:

$$Q=0$$
.

Первое начало термодинамики:

$$\Delta U = -A$$
.

#### Уравнение адиабаты:

$$PV^{\gamma} = \text{const}$$
,

где:

•  $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$  — показатель адиабаты.

#### Работа газа:

$$A = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}.$$

### 4. Примеры

#### Пример 1: Изотермический процесс

Газ расширяется изотермически при  $T\!=\!300\,\mathrm{K}$  от объёма  $V_1\!=\!1\,\mathrm{m}^3$  до  $V_2\!=\!2\,\mathrm{m}^3$ . Найдём работу и количество теплоты:

1. Работа:

$$A = v R T \ln \frac{V_2}{V_1} = v \cdot 8,31 \cdot 300 \cdot \ln 2 \approx 1729$$
Дж.

2. Количество теплоты:

$$Q = A = 1729 \, \text{Дж}$$
.

#### Пример 2: Изохорный процесс

Газ нагревается при постоянном объёме от  $T_1$ =300 K до  $T_2$ =400 K. Найдём изменение внутренней энергии и количество теплоты:

1. Изменение внутренней энергии:

$$\Delta U = v C_v \Delta T = v \cdot \frac{3}{2} R \cdot 100 = 150 v R.$$

2. Количество теплоты:

$$Q = \Delta U = 150 vR$$
.

#### Пример 3: Адиабатный процесс

Газ расширяется адиабатически от объёма  $V_1 = 1 \,\mathrm{m}^3$  до  $V_2 = 2 \,\mathrm{m}^3$ . Начальное давление  $P_1 = 10^5 \,\mathrm{\Pi a}$ ,  $\gamma = 1, 4$ . Найдём работу:

1. Конечное давление:

$$P_2 = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma} = 10^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1.4} \approx 4,64 \cdot 10^4 \,\text{Ha}.$$

2. Работа:

$$A = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{10^5 \cdot 1 - 4,64 \cdot 10^4 \cdot 2}{1,4 - 1} \approx 1,8 \cdot 10^4 \text{Дж}.$$

#### **5.** Итог

- Первое начало термодинамики:  $\Delta U = Q A$ .
- Изопроцессы:
  - о Изотермический: Q=A.
  - о Изохорный:  $\Delta U = Q$ .
  - о Изобарный:  $\Delta U = Q A$ .
- Адиабатный процесс: Q = 0,  $\Delta U = -A$ .

Эти понятия и формулы важны для анализа тепловых процессов в термодинамике.