

MPS 생산계획 대시보

드

배포 버전: v3.4 - 계획 비교 및 레이아웃 최적화

버전

신규 기능 및 사용 가이드

작성일자: 2026년 7월 21일



1. 개요

본 문서는 MPS 생산계획 대시보드(v3.4)에 적용된 **계획 비교 레이아웃 최적화**, **SAP S/O 생산월 연동 정밀화** 및 기존 기능들의 사용 방법들을 이해하기 쉽게 정리한 가이드입니다.

핵심 업데이트 내용 요약

- **월별 변동 셀(초록색/빨간색) 클릭 필터링**: 전체 변동 내역이 많아 부담스러울 때, 각 월의 초록색(+)/빨간색(-) 수량 변동 셀을 클릭하면 해당 특정 월의 변동 내역(추가/삭제 S/O)만 핀포인트로 바로 확인할 수 있습니다. (주황색 원 또는 기종명 클릭 시에는 전체 월 내역 표시)
- **전체 월 비교 모드 대시보드 레이아웃 이탈 방지**: 전체 월 비교 시 다수의 컬럼이 표시되어도 화면 상단 컨트롤 박스와 요약 카드가 깨지거나 화면 바깥으로 벗어나지 않도록 스크롤 영역을 안정화했습니다.
- **SAP S/O 생산월 기준 결합 정밀화**: 생산 계획 이월 시 SAP ERP 상의 변경된 생산월 (Prod.M) 기준 매칭을 적용하여 S/O 시리얼 단위 추적의 정확도를 높였습니다.
- **키보드 방향키 셀 이동 및 다중 선택 복사**: 마우스로 선택한 셀을 방향키로 이동할 수 있으며, Shift 키와 조합해 범위를 늘린 후 Ctrl+C로 엑셀에 바로 붙여넣기 할 수 있습니다.
- **수동 행 정렬 제어 확대 (요약, 비교, 피벗)**: 행 순서를 직접 조정하는 ▲/▼ 버튼이 요약 대시보드뿐 아니라 비교 대시보드, 나만의 피벗테이블까지 확대 적용되었습니다.
- **수량 차이(변동량) 계산 및 공통 기간 대조 개선**: 비교 대상 계획표의 기간이 다를 때 겹치지 않는 달은 자동으로 비교에서 제외되며, '공통 기간만 보기' 활성화 시 상세 뷰어 모달에서도 해당 기간만 정밀 필터링됩니다.
- **내가 원하는 열만 선택해서 보기 (영구 기억)**: 보고 싶은 열만 선택해서 볼 수 있으며, 프로그램을 종료했다가 다시 실행하더라도 설정한 상태가 그대로 유지됩니다.
- **화면 상태 그대로 엑셀 저장**: 화면에서 숨겨놓은 열은 엑셀 파일로 저장할 때도 자동으로 제외되어 깨끗하게 저장됩니다.
- **SAP 주문 상세 정보 자동 캐싱 및 취소**: SAP MHTML 파일을 한 번만 등록하면 서버에 안전하게 자동 저장(뒹어쓰기)되어 새로고침 후에도 유지되며, [취소] 버튼으로 자유롭게 제거 가능합니다.
- **S/O 시리얼 번호 단위 정밀 변동 추적**: 단순 기종 수량 차이를 넘어 어떤 S/O 시리얼 번호가 변동(추가/삭제)되었는지 비교 테이블 주황색 경고 원(●)의 툴팁에 실시간 표시해 줍니다.

2. 대시보드 사용 전 준비 단계 (MPS 파일 보안 해제 및 업로드 방법)

생산관리팀에서 배포하는 원본 MPS 엑셀 파일은 사내 문서 보안(DRM 등)이 설정되어 있어 프로그램이 직접 문서를 해독하지 못할 수 있습니다. 정상적인 분석을 위해 파일을 업로드하기 전 아래의 순서대로 간단히 보안을 해제해 주십시오.

보안 해제 및 파일 업로드 순서 (3단계)

1. **원본 파일 열기:** 생산관리팀으로부터 받은 원본 MPS 엑셀 파일을 실행합니다.
2. **새 엑셀 파일에 시트 복사하기:**
 - ① 키보드 단축키 **Ctrl + N**을 눌러 완전히 비어있는 **새 통합 문서(새 엑셀 창)**를 하나 만듭니다.
 - ② 원본 파일에서 '**생산배포용**' 탭과 '**MPS**' 탭을 선택(Ctrl 키를 누른 채 마우스로 두 탭을 선택)합니다.
 - ③ 선택한 탭 위에서 마우스 우클릭 후 **[이동/복사]**를 선택하고, 대상 통합 문서를 방금 생성한 **[새 통합 문서]**로 지정한 뒤 **[복사본 만들기(C)]**에 체크하고 **[확인]**을 누릅니다.
3. **저장 후 대시보드에 올리기:** 새 창으로 복사된 엑셀 파일을 다른 이름으로 저장(예: MPS2606-2.xlsx 등)한 뒤, 대시보드 화면의 업로드 영역에 마우스로 끌어다 놓거나 선택하여 분석을 시작합니다.

3. 계획 비교 시 수량 차이(변동량) 계산 방식 수정

서로 계획 기간(달)이 다른 두 생산 계획표(예: 4월~9월 계획표 vs 5월~10월 계획표)를 불러와 서로 비교할 때, 겹치지 않는 바깥 기간(4월 및 10월)은 서로 비교할 수 없으므로 무리한 계산을 방지하도록 수정했습니다.

- **겹치지 않는 달 (4월, 10월 등):** 한쪽에만 계획 정보가 존재하는 달은 계산을 건너뛰고, 회색 바탕에 대시(-) 기호로 보기 좋게 가려서 표시합니다.
- **공통으로 겹치는 달 (5월 ~ 9월):** 양쪽 계획표에 모두 들어있는 기간은 계획 수량이 변경되거나 0으로 바뀔 때 변동치(예: -2 또는 +1)를 정확하게 보여주고 초록/빨강 색상으로 변동을 강조합니다.




그림 1. 4월과 10월 등 공통되지 않은 계획 기간은 차이 계산을 제외하고 회색(-)으로 표시한 화면

4. 나만의 화면 설정 (원하는 열 선택해서 보기)

화면에 표시되는 여러 가지 열(기종분류, RPM, 모델코드 등) 중 불필요한 항목은 숨기고 꼭 필요한 정보만 골라 볼 수 있도록 화면 설정 기능이 추가되었습니다.

설정 보존 기능

내가 설정한 체크박스 정보는 프로그램 실행 폴더 내에 자동으로 기록됩니다. 따라서 창을 끄거나, 웹 브라우저 기록을 지우거나, 컴퓨터를 재부팅하더라도 나만의 설정이 영구적으로 기억됩니다.

- **설정 켜기:** 화면 우측 상단의  **열 설정** 버튼을 누르면 체크박스 선택 메뉴가 펼쳐집니다.
- **숨기기 및 보이기:** 체크박스를 해제하면 해당 열이 화면에서 즉시 사라집니다. 다시 체크하면 원래 자리로 깨끗하게 되 돌아옵니다.
- **초기화:** 처음 상태로 모든 열을 다 띄우고 싶다면 우측 상단의 **초기화** 버튼을 누르면 원상복구됩니다.
- **화면 그대로 엑셀 저장:** 화면에서 숨겨놓은 항목들은  **엑셀 내보내기** 버튼을 누를 때 엑셀 시트에서도 자동으로 제외되어 깔끔하게 출력됩니다.




그림 2.  열 설정 버튼 클릭 시 활성화되는 선택 항목 리스트

MPS 생산계획 대시보드
실시간 생산 업데이트 완료
시작 종료

생산지 (Site)
구분 (TC/MC)
기종분류 (Group)
월 (Month)
품명 검색 (Search Product)

전체보기
전체보기
전체보기
전체보기
품명을 입력하세요...
미매칭(Unmapped)만 보기

생산 실적 매칭 결과
요약 대시보드
사이트 마스터

총 매칭 수량
5,586
대

SAP 결합 정보
0
대

추진 설정
엑셀 내보내기

SAP 상세 정보(S/O) 결합
SAP에서 내보낸 .MHTML 파일을 불러 기종별 상세 정보를 결합합니다. (Sales Doc, 시작일 포함)

1842(성구)
1840(남산+)

파일 선택
파일 선택
결합 실행

월	기종	품명	수량
8월	XGB00	XGB00-FOTP-O-K11	3
7월	ST38GS2	ST38GS2-FOTP-O-K10	1
8월	ST38GS2	ST38GS2-FOTP-O-K10	2
5월	ST10GS2	ST10GS2-FOTP-O-E10	4
7월	ST10GS2	ST10GS2-FOTP-O-E10	1
7월	DST20	DST20-FOTP-O-E10	2

그림 3. 불필요한 열을 숨겼을 때 화면에 맞춰 자동으로 크기가 조절된 모습 (가로 스크롤바가 생기지 않음)

5. SAP 상세 정보(주문번호/시작일) 결합 및 변동 추적 방법

생산 실적 결과에 주문번호, Sales Doc(계약서번호), 생산 시작일, 고객명 등 상세 정보를 결합하여 합쳐진 결과를 조회하고, 변경된 시리얼 내역을 정밀하게 대조할 수 있습니다.

SAP 데이터 조회 및 다운로드

- **SAP 화면 코드:** SAP ERP 시스템 검색창에 ZPPM6680 또는 ZPPM6681을 입력하여 실행하고 조회합니다.
 - **파일 저장 포맷:** 조회 결과 화면에서 데이터를 **HTML 웹 페이지 파일 형식(.mhtml 또는 .html)**으로 내보내어 내 컴퓨터에 저장합니다. (저장 시 다운로드된 열의 순서나 모양에 관계없이 프로그램이 자동으로 분석하여 결합하므로, 편하게 다운로드하시면 됩니다.)
-
- **1842(성주) 결합:** 성주 사업장에 해당하는 SAP 생산 실적 파일을 별도로 등록하여 결합할 때 사용합니다.
 - **1840(남산+) 결합:** 성주 사업장을 제외한 남산 등 나머지 모든 생산처의 SAP 생산 실적 데이터를 등록하여 결합할 때 사용합니다.
 - **가공품소요(1842) 및 가공품소요(1840) 결합:** 가공품 소요 데이터 파일(BOM/자재 매핑용) 역시 1842(성주)용과 1840(남산+)용으로 구분하여 이원화 업로드를 지원하며, 서버에 각각 저장 및 관리되어 공장별 정확한 분석을 돕습니다.
 - **자동 저장 및 취소 기능:** 파일을 한 번 선택하여 올리면 **서버에 안전하게 자동 저장(덮어쓰기)**되어 프로그램을 재시작하거나 다른 파일을 분석해도 매핑 상태가 계속 유지됩니다. 잘못 등록한 경우에는 파일 선택 칸 옆의 빨간색 **[취소]** 버튼을 누르면 서버와 브라우저 상에서 즉시 제거됩니다.
 - **결합 실행:** 각 항목에 맞추어 MHTML 파일을 선택한 다음 우측의 파란색 **결합 실행** 버튼을 클릭하면 즉시 화면에 정보가 병합되어 나타납니다.
 - **시리얼 변동 툴팁 및 원클릭 월별 필터링 상세 모달:** 비교 테이블에서 기종 이름 왼쪽에 주황색 경고 원(●)이 표시된 셀에 마우스를 올리면, 해당 기종에서 **변동된 S/O 시리얼 번호 목록**이 툴팁으로 바로 노출됩니다. 기종명 또는 주황색 원을 클릭하면 **전체 기간 변동 내역**이 나타나며, 테이블에서 **각 월의 초록색(+)/빨간색(-) 수량 변동 셀**을 직접 클릭하면 **해당 특정 월의 변동 내역만 핀포인트로 빠르게 조회**할 수 있습니다.
 - **결합 신뢰도 표시 (확정결합 vs 추정결합 배지):** 상세 내역 모달 창에서는 매칭 알고리즘의 신뢰도 수준에 따라 다음과 같은 배지를 표시하여 투명한 데이터를 제공합니다:
 - ①  **확정결합** (초록색): MPS 계획 기종명과 SAP ERP 데이터 상의 기종명이 완벽히 일치하거나 규격 접미사(Suffix) 수준에서 완전히 부합하여 **100% 확실하게 매치**된 상태를 뜻

합니다.

- ②  **추정결합** (주황색 점선): SAP ERP에 입력된 기종명과 계획 기종명이 일치하지 않으나, 대시보드의 매칭 엔진이 일자 및 미연결 시리얼 목록을 종합하여 **논리적으로 매칭을 추정한 상태**입니다. (의사결정 시 참고용 정보로 활용하십시오.)

6. 프로그램 실행 방법 및 주의사항

- **프로그램 실행:** 제공된 압축파일(mps_dashboard.zip)의 압축을 풀고 대시보드_실행.bat 또는 1.배경실행_대시보드.bat 파일을 더블클릭하면 백그라운드 서버가 구동되며 웹 페이지가 자동으로 실행됩니다.
- **서버 종료:** 웹 브라우저 우측 상단의  **서버 종료** 버튼을 누르면 백그라운드 서버가 안전하게 차단됩니다.
- **최초 실행 시 연결 대기:** 컴퓨터 사양에 따라 프로그램 서버가 켜지는 속도보다 인터넷 창이 열리는 속도가 더 빠르면 일시적으로 "오류 발생" 문구가 뜰 수 있습니다. 프로그램이 작동을 시작하면 자동으로 재연결을 시도하므로, 새로고침을 누르지 마시고 약 2~3초간 대기하면 정상 화면으로 전환됩니다.

7. 작업 표시줄에 바로가기 아이콘 고정하기 (편의 팁)

프로그램 실행 배치 파일(대시보드_실행.bat)은 Windows 정책상 작업 표시줄에 직접 드래그하여 고정할 수 없습니다. 아래의 간단한 순서를 따라 하시면 작업 표시줄에 고정하여 원클릭으로 실행할 수 있습니다.

- **바탕화면에 바로가기 만들기:** 폴더 내의 대시보드_실행.bat 파일에 마우스 우클릭을 한 후, [보내기] → [바탕화면에 바로가기 만들기]를 클릭합니다.
- **바로가기 속성 열기:** 바탕화면에 생긴 대시보드_실행.bat - 바로가기 아이콘에 마우스 우클릭을 한 후, 맨 아래 [속성]을 클릭합니다.
- **대상 경로 수정하기:** 속성 창의 [바로 가기] 탭에서 [대상(T)] 입력 칸의 맨 앞에 cmd.exe /c 를 추가해 줍니다.
 - * 예시 (변경 전): "C:\WPMS_Folder\대시보드_실행.bat"
 - * 예시 (변경 후): cmd.exe /c "C:\WPMS_Folder\대시보드_실행.bat"
- **아이콘 변경 (선택사항):** [바로 가기] 탭 아래의 [아이콘 변경] 버튼을 누른 후, 목록에서 마음에 드는 디자인(예: 모니터 또는 톱니바퀴 모양 등)을 선택하고 [확인]을 누릅니다.
- **작업 표시줄에 고정:** 속성 창의 [적용] 및 [확인] 버튼을 눌러 창을 닫은 뒤, 바탕화면의 바로가기 아이콘을 마우스 우클릭하여 [작업 표시줄에 고정]을 누릅니다. (또는 화면 하단의 작업 표시줄 영역으로 직접 드래그하셔도 고정됩니다.)

8. 키보드 방향키 셀 탐색 및 수동 행 순서 변경 제어

사용자 편의성 극대화를 위해 표 데이터의 탐색 및 정렬 제어 기능이 대폭 보강되었습니다.

- **키보드로 표 탐색하기:** 대시보드 표의 아무 셀이나 마우스로 클릭하면 활성화 테두리가 생기며, 이후 **키보드 방향키(상, 하, 좌, 우)**를 사용하여 옆 칸으로 부드럽게 이동할 수 있습니다.
- **Shift 키와 조합하여 다중 복사하기:** **Shift 키를 누른 채 방향키를 누르면** 다중 셀 영역을 지정(드래그)할 수 있습니다. 이 상태에서 **Ctrl + C**를 누르면 선택한 셀들의 텍스트 내용만 복사되어 엑셀 등에 표 형태로 즉시 붙여넣을 수 있습니다.
- **순서 열 복사 차단 안전장치:** 요약 대시보드와 피벗테이블, 비교 대시보드에서 순서 열(▲/▼ 이동 버튼이 포함된 첫 번째 열)은 셀 선택 범위에서 자동으로 제외됩니다. 따라서 데이터 값을 복사할 때 버튼 문자가 섞여 들어가지 않고 깔끔하게 기종 정보부터 복사됩니다.
- **▲ / ▼ 버튼 수동 정렬 확대:** 요약 대시보드, 나만의 피벗테이블, 비교 대시보드의 각 행 맨 왼쪽에 있는 ▲/▼ 버튼을 눌러 행 정렬 순서를 직접 변경할 수 있습니다. 정렬된 상태는 탭을 이동하더라도 계속해서 영구 유지됩니다.

