

VBAF-Center

Dispatchervejledning

Sådan bruger du portalen i det daglige arbejde

Version 1.0.38 · Juni 2026

Indholdsfortegnelse

1.	Hvad er VBAF-Center?	3
2.	Sådan åbner du portalen	4
3.	Forstå dashboard — hvad ser du?	5
4.	De 4 anbefalinger — hvad betyder de?	6
5.	Accept-knappen — godkend en anbefaling	7
6.	Override-knappen — du er uenig	8
7.	Røde signaler — hvornår skal du handle?	9
8.	Kriseprocedure — hvad gør du når alarmen lyder?	10
9.	Den daglige briefing	12
10.	AI Brain — hvad er det?	13
11.	Hyppige spørgsmål (FAQ)	14
12.	Hurtig reference — ét overblik	16

1. Hvad er VBAF-Center?

VBAF-Center er et overvågningssystem der læser data fra jeres GPS og TMS hvert 10. minut og fortæller dispatcheren præcis hvad der skal gøres — på dansk, i jeres eget sprog.

Systemet sover aldrig. Det tjekker om natten, i weekenden og på helligdage. Når noget går galt — ved du det inden dine kunder gør.

Sådan virker det i praksis:

1. VBAF læser jeres GPS-data hvert 10. minut
2. Systemet analyserer alle signaler — tom kørsel, til-tid, omkostninger...
3. AI'en beslutter: Monitor / Omfordel / Omdirigér / Eskalér
4. Du ser anbefalingen i portalen — og beslutter hvad der sker
5. Du klikker Accept — kommandoen sendes direkte til TMS

Vigtigt at forstå:

VBAF erstatter ikke dispatcheren. VBAF er din co-pilot — systemet fanger problemet, du beslutter løsningen. Du har altid det sidste ord.

2. Sådan åbner du portalen

Du får én unik URL med token — kun til din virksomhed. Åbn den i en browser.

Din portal-URL:

`http://[adresse]/?customer=[virksomhed]&token=[dit-token]`

Trin for trin:

- 1 Åbn Chrome, Edge eller Firefox
- 2 Indsæt din portal-URL i adressefeltet
- 3 Siden åbner automatisk — ingen login kræves
- 4 Bogmærk siden — brug den hver dag

Adgang nægtet?

Hvis du ser "Access Denied" — tjek at URL'en er korrekt og at token er med. Kontakt din VBAF-administrator for en ny URL.

3. Forstå dashboard — hvad ser du?

Portalen er opdelt i fire sektioner:

Virksomhedsoverskrift	Øverst: virksomhedsnavn, status (Aktiv), antal grønne/gule/røde signaler lige nu.
AI-anbefaling	Den vigtigste sektion. Viser hvad VBAF anbefaler — og hvilken kommando der sendes til TMS ved Accept.
Signaltabel	Alle dine signaler med rå værdi, normaliseret værdi, vægt og farve. Rød = problem. Grøn = OK.
Historik	De seneste 10 kørsler med tidsstempel. Viser om situationen er ved at blive bedre eller værre.

Signalfarver:

GRØN	OK — signalet er inden for normale grænser. Ingen handling nødvendig.
GUL	Watch — signalet nærmer sig problemzonen. Hold øje.
RØD	Problem — signalet er over grænseværdien. VBAF reagerer automatisk.

4. De 4 anbefalinger — hvad betyder de?

VBAF returnerer altid én af fire anbefalinger. Hver anbefaling har et navn, en farve og en konkret handling i jeres eget sprog.

0	Monitor Hvornår: Alle signaler er inden for normale grænser. Flåden kører godt. Handling: Fortsæt normal overvågning. Ingen handling kræves.	ROLIGT
1	Omfordel Hvornår: Et eller flere signaler nærmer sig problemniveau. Handling: Flyt ledig lastbil til næste ventende levering.	ADVARSEL
2	Omdiriger Hvornår: Signaler er over grænseværdi — situationen kræver handling. Handling: Skift til hurtigere rute — kontakt dispatcher nu.	HANDLE NU
3	Eskalér Hvornår: 2+ røde signaler eller kritisk situation. Alarm aktiveres. Handling: Ring til driftsleder øjeblikkeligt — kritisk situation.	KRISE

5. Accept-knappen — godkend en anbefaling

Når VBAF har en anbefaling, ser du en grøn Accept-knap under anbefalingen i portalen. Klikker du på den — sender VBAF kommandoen direkte til TMS uden at du skal ringe eller skrive.

VBAF
anbefaler

Reroute — Skift til hurtigere rute

Du klikker

Accept-knappen i portalen

VBAF sender

Kommando til TMS automatisk

TMS
bekræfter

Lastbil omdirigeret — ny ETA 17:45

Portalen viser

Handling accepteret og sendt til TMS

Fortrydelse — 5 minutters vindue:

Efter Accept har du 5 minutter til at fortryde. I portalen vises en "Fortryd"-mulighed i 5 minutter efter handlingen. Efter 5 minutter er kommandoen permanent.

Vigtigt: Accept sender en reel kommando til TMS. Klik kun Accept når du er klar til at handlingen udføres.

6. Override-knappen — du er uenig med AI'en

Du har altid ret til at tilsidesætte VBAF's anbefaling. Klik Override — vælg din handling — skriv en kort begrundelse. Det tager 15 sekunder og hjælper systemet med at lære.

- 1 Klik på den røde Override-knap under anbefalingen
- 2 Vælg hvad du faktisk gjorde: Monitor / Omfordel / Omdiriger / Eskalér
- 3 Skriv en kort begrundelse (eks: "Situationen løste sig selv")
- 4 Klik "Log Override" — VBAF registrerer din beslutning

Hvorfor logge en override?

Hver override du logger giver VBAF ny information. Efter 30 dage analyserer systemet mønstrene og foreslår om grænseværdierne skal justeres. Jo mere du logger — jo klogere bliver systemet. Efter 90 dage kender VBAF din drift bedre end en ny dispatcher ville.

7. Røde signaler — hvornår skal du handle?

VBAF overvåger hvert signal individuelt. Et rødt signal betyder at en specifik KPI er over den kritiske grænse — uanset hvad de andre signaler viser.

1 rødt signal	→	Minimum Omdiriger (2)	Ét signal er kritisk. VBAF hæver automatisk til mindst Omdiriger.
2+ røde signaler	→	Minimum Eskalér (3)	To eller flere signaler er kritiske. VBAF eskalerer automatisk. Alarm aktiveres.
2+ gule signaler	→	Minimum Omfordel (1)	Flere signaler nærmer sig problemniveau. VBAF hæver til mindst Omfordel.

Hvad sker der automatisk ved 2+ røde signaler:

1. VBAF hæver anbefalingen til Eskalér — uanset gennemsnittet
2. Et lydalarm afspilles (3 eskalerende bip)
3. Et rødt popup-vindue vises — forsvinder ikke før du klikker OK
4. Kriseresponsen aktiveres med trin-for-trin vejledning
5. Kommandoen "Ring til driftsleder øjeblikkeligt" vises i portalen

8. Kriseprocedure — hvad gør du når alarmen lyder?

VBAF har detekteret en kritisk situation. Følg disse trin. Spring ingen over.

1	Klik OK i popup-vinduet	Det røde popup-vindue vises på din skærm. Klik "OK — jeg håndterer det" for at kvittere. Vinduet forsvinder ikke af sig selv.
2	Læs hvilke signaler der er røde	I portalen under Signaltabellen ser du præcis hvilke signaler der er kritiske og hvilke værdier de har. Brug denne information i din beslutning.
3	Følg krisevejledningen i portalen	VBAF viser en trin-for-trin krisevejledning specifikt for jeres virksomhed. Hvert trin er formuleret i jeres eget sprog. Følg dem i rækkefølge.
4	Beslut om du vil acceptere eller override	Klik Accept for at sende VBAF's kommando til TMS, eller klik Override og log hvad du faktisk gør.
5	Overvåg næste kørsel	VBAF kører igen om 10 minutter. Tjek om situationen er forbedret. Hvis signalerne stadig er røde — gentag proceduren.
6	Log hvad der skete	Brug Override-loggen til at notere hvad der skete og hvad du gjorde. Dette er jeres audit trail — og det gør VBAF klogere næste gang.

Typiske krisetyper:

Krisetype	Udløser	Første handling
Tom kørsel kritisk	Tom kørsel % over 40%	Omfordel lastbiler til ventende leveringer
Forsinkede leveringer	Til-tid % under 65%	Ring til berørte kunder — giv ny ETA
Vogn utilgængelig	Flådetilgængelighed under 75%	Kontakt værksted — omfordel leveringer
Omkostninger eskalerer	Pris pr. tur over 2500 DKK	Stop unødvendige ture — optimer ruter
Chaufførpræstation kritisk	Chaufførscore under 65%	Gennemgå ruteplanlægning — kontakt HR

9. Den daglige briefing

Hver morgen kl. 07:00 genererer VBAF automatisk en HTML-rapport og åbner den i browseren. Det er dit overblik inden første lastbil kører.

Sammenfattende kort	Totalt antal kørsler, gennemsnitssignal, antal røde alarmer, AI-kørsler.
AI Brain vurdering	Mistral AI's seneste analyse — årsag på dansk, mønster, instruktion til dispatcher.
Signalstatusbjælker	Alle signaler med farvebjælker — du ser med det samme hvad der er grønt, gult og rødt.
Handlingsfordeling	Hvor mange Monitor / Omfordel / Omdiriger / Eskalér de seneste 24 timer.
AI beslutningslog	Alle Mistral AI-beslutninger fra i dag — med tidsstempel og begrundelse på dansk.

Tip: Brug briefinggen til dit morgenmøde. Den viser præcist hvad der skete natten og hvad der venter i løbet af dagen.

10. AI Brain — hvad er det?

VBAF har to motorer der kører side om side. Du behøver ikke vælge — begge kører automatisk.

Regelbaseret motor	Hvert 10. minut	Læser signaler, beregner vægtet gennemsnit, beslutter handling baseret på grænseværdier. Øjeblikkelig. Gratis. Aldrig fejler.
AI Brain (Mistral)	Hvert 30. minut	Læser signaler + 30 dages historik + dispatcher-overrides. Forklarer HVORFOR situationen opstår. Spotter mønstre over tid. Giver instruktion på dansk.

Hvad AI Brain siger som regelmotoren ikke kan:

<i>"Torsdag er typisk jeres værste dag — forbered ekstra kapacitet."</i>
Spotter ugentlige mønstre over 30 dage.
<i>"Signal3 og Signal7 er altid dårlige sammen — det er et systemisk problem."</i>
Korrelerer signaler på tværs.
<i>"Gennemsnittet stiger støt de sidste 3 dage — handle inden det eskalerer."</i>
Ser gradvise tendenser regelmotoren overser.

11. Hyppige spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad sker der hvis jeg ikke gør noget?

A: VBAF kører videre og logger alle anbefalinger. Ingen handling bliver sendt til TMS. Situationen ændrer sig ikke automatisk — men historikken registreres.

Q: Kan VBAF tage beslutninger uden mig?

A: Nej. VBAF anbefaler altid — du beslutter altid. Uden at du klikker Accept sendes ingen kommando til TMS. Dispatcheren har altid det sidste ord.

Q: Hvad betyder "Override" vs "Accept"?

A: Accept: du er enig med VBAF — kommandoen sendes til TMS automatisk. Override: du er uenig — du logger din egen beslutning og begrundelse. Begge handlinger registreres i historikken.

Q: Portalen viser "Access Denied" — hvad gør jeg?

A: Din URL eller token er forkert. Kontakt din VBAF-administrator og bed om den korrekte portal-URL. URL'en indeholder dit unikke token og skal bruges præcis som den er givet.

Q: Hvornår skal jeg bekymre mig om et gult signal?

A: Ét gult signal alene kræver normalt ikke handling. Hvis du ser 2+ gule signaler samtidig — eller samme signal er gult dag efter dag — så er det tid til at handle inden det bliver rødt.

Q: Hvad sker der om natten og i weekenden?

A: VBAF overvåger 24/7 — hvert 10. minut. Hvis en kritisk situation opstår kl. 03:00 — udsendes alarm til vagttelefonen. Ingen mennesker behøver at sidde og kigge på skærmen.

Q: Kan jeg se hvad der skete i går?

A: Ja. I portalen under Historik ser du de seneste 10 kørsler med tidsstempel og handling. Den daglige briefing viser det fulde overblik over de seneste 24 timer.

Q: Hvad gør jeg hvis VBAF altid siger Eskalér?

A: Det betyder at grænseværdierne måske er sat for stramt for jeres drift. Log dine overrides med begrundelser. Efter 30 dage foreslår VBAF automatisk om grænseværdierne skal justeres baseret på hvad der faktisk sker.

Q: Er mine data sikre?

A: VBAF læser kun de signaler I har konfigureret. Ingen persondata, ingen kundedata, ingen finansielle data — medmindre I eksplicit har valgt det. Portalen er token-beskyttet og tilgængelig kun via din unikke URL.

Q: Hvad betyder de tal i signaltabellen?

A: Rå værdi: det faktiske tal fra GPS/TMS (eks: 32% tom kørsel). Normaliseret: omregnet til 0.0-1.0 skala for sammenligning. Vægt: hvor vigtigt dette signal er i beslutningen (W5 = meget vigtigt, W1 = kontekst). Farve: Grøn/Gul/Rød baseret på de grænseværdier I har defineret.

12. Hurtig reference — ét overblik

De 4 anbefalinger

Handling	Farve	Status	Din opgave
0 — Monitor	Grøn	Alt OK	Ingen handling
1 — Omfordel	Gul	Advarsel	Flyt ressource
2 — Omdiriger	Orange	Handle nu	Skift tilgang
3 — Eskalér	Rød	Krise — alarm!	Ring til leder

Signalfarver

Farve	Hvad det betyder	Handling
GRØN	Under god grænse	Ingen handling
GUL	Mellem god og dårlig	Hold øje
RØD	Over dårlig grænse	VBAF reagerer automatisk

Knapper i portalen

Accept	Du godkender anbefalingen — kommando sendes til TMS automatisk.
Override	Du tilsidesætter — log din handling og begrundelse. Ingen TMS-kommando.
Ja — Anvend tærskler	Godkend foreslået justering af grænseværdier fra Learning Engine.
Nej — Afvis 7 dage	Afvis forslaget i 7 dage.

Spørgsmål eller problemer? Kontakt din VBAF-administrator.