

### MODULE 129



Exercices		
Chapitre	IPv6	Durée : 30'
Sujet	Connaissance de base IPv6	·
Objectif(s)	<ul> <li>A la fin des exercices, l'élève doit être capable de :</li> <li>Initialiser une adresse IPv6 sur un PC</li> <li>Contrôler le stack IPv6 d'un PC</li> <li>Pinger des PC avec une adresse IPv6</li> </ul>	

## 129\_07\_10\_Ex\_ipv6

#### Liminaire:

Cet exercice, dans la première partie, est une marche à suivre (avec un petit complément théorique) pour réaliser la seconde partie. Celle-ci permet de tester le bon fonctionnement de l'initialisation du stack IPv6 par des manipulations simples.

# Première partie

Il est nécessaire de contrôler que l'adressage IPv6 de votre PC est actif. Pour cela il faut voir dans la base de registre le point d'entré suivant :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\

La clé : DisabledComponents Type : DWORD(32bits) Valeur : 0 (active tout)

## Il faut rebooter si l'on change la valeur.

# Pour info:

Oxffffffff pour désactiver tous les composants de IPv6, sauf l'interface de bouclage IPv6.

0x20 à utiliser IPv4 au lieu d'IPv6 dans stratégies de préfixe.

0x10 pour désactiver les interfaces IPv6 natifs.

0x01 pour désactiver toutes les interfaces d'IPv6 tunnel.

0x11 pour désactiver toutes les interfaces IPv6 à l'exception de l'interface de bouclage IPv6.

Ensuite depuis le « Centre Réseau et partage » selon figure 1, sélectionner Protocole Internet version 6 -> Propriétés



#### MODULE 129





Fig.1




Fig. 2

Entre l'adresse link-local fe80 ::1 [fig.2](auto configuration). Le préfixe est de 64 (rempli automatiquement)

Contrôlez votre (vos) adresse(s) avec la commande ipconfig /all. Si tout est en ordre, vous devez avoir une adresse IPv4 (comme toujours, 157.26.x.x) ainsi qu'une adresse IPv6 de liaison locale fe80 ::x :x :x:x/y. Les x seront les valeurs de votre identificateur d'interface et %y la ZONE\_ID.



### MODULE 129




Remarque : les adresses Link-local peuvent être dupliquées et ambiguës Pour clarifier une ZONE\_ID indique la carte d'interface (netsh interface ipv6 show interface).

## Deuxième partie

- a) « pinger » le PC d'un de vos collègues (qui est en IPv6) avec la commande ping -6.
- b) Avec wireshark observer le trafic ICMPV6.
- c) Pour comparer faites les points a) et b) pour une adresse IPv4 (vos PC on toujours une IPv4).
- d) Changer votre adresse IPv6 par 2003:db8:0:1:290:cff:fe6c:x/64 [cf. Fig. 2] avec x partant de 10,11,12,etc. Chaque PC doit avoir une autre valeur.
- e) Avec wireshark observer le trafic ICMPV6

Vous pouvez filtrer le trafic IPv6 simplement en tapant ipv6 dans la fenêtre « filter » et ensuite cliquer sur « Apply »



3