# Projet : développement d'un mini système d'exploitation pour PC x86 La gestion des processus

Jérôme Ermont et Emmanuel Chaput


IRIT - Toulouse INP/ENSEEIHT



# Qu'est-ce qu'un processus?

- Abstraction de l'exécution d'un programme
- Défini par un descripteur de processus :
  - Nom du programme
  - Identifiant du processus
  - Etat du processus
  - Priorité
  - Pile d'exécution
  - Contexte d'exécution
  - ... (liste non exhaustive)
- Nombre de processus limité (par ex. 255)
- Enregistrés dans une table de processus
  - Insertion dans la table
  - Suppression de la table

## Etats du processus



## La pile d'exécution

- Elle sert à stocker l'état courant de l'éxecution du processus :
  - Valeur des registres courants
  - Position courante dans le code
  - La taille des données est donc de 32 bits
- Tableau de taille STACK\_SIZE (à définir, une valeur possible : 1024 = taille d'une page)
- Initialement, le sommet de pile se situe à la position STACK\_SIZE - 1
- A chaque insertion, le sommet de pile est décrémenté
- (Tout ça n'est qu'un rappel à priori)

## Créer un processus

- (Voir TD1)
- La création du processus consiste à fournir le nécessaire pour l'exécution du processus :
  - Informations connues : nom du programme et fonction (ou code) à exécuter
  - Attribuer un numéro d'identifiant
  - Ajouter le processus à la table des processus
  - Allouer un espace de stockage pour la pile
  - Stocker la fonction en sommet de pile
  - Sauvegarder le sommet de pile
  - Le processus est prêt à s'exécuter

## Terminer un processus

- La terminaison du processus est le traitement inverse de la création
- Libérer l'espace mémoire attribué au processus

## Bloquer un processus

- Le blocage d'un processus s'effectuera en fonction du temps
- La durée sera spécifiée en secondes
- Lors du réveil, le processus se place dans l'état prêt
- Il faudra donc connaître la date de réveil

## Travail à faire

#### Définition des processus

Définir le type processus ainsi que les fonctions associées

- (Prendre exemple sur le TD 1)
- Le nombre de processus est statique (un #define NB\_PROC nbprocessus, je vous laisse choisir le nb de processus de votre système)
- Définir le type pid\_t (par exemple : typedef uint32\_t pid\_t)
- Définir ce qu'est la table de processus
- On peut définir aussi les appels systèmes associés :
  - typedef (void\*) (\*fnptr)()
  - pid\_t fork(const char \*name, fnptr function);
  - int exit();
  - pid\_t getpid();
  - int sleep(int seconds);

## Ordonnancement

2 solutions :

#### Ordre dans la table des processus

- Un compteur de processus courant : 0 à NB\_PROC
- Si le processus existe et n'est pas terminé, il est exécuté

#### Liste des processus prêts

- On maintient une liste de processus prêts
- Nécessite des fonctions pour gérer la file : insertion, extraction, liste vide, ...
- La liste peut être gérée sous la forme d'un tableau pour éviter la gestion mémoire compliquée (allocation mémoire ...)
- Un peu d'algorithmique ...

### Ordonnancement

Quand choisir le processus à exécuter?

#### **Explicitement**

 Appel à la fonction qui gère l'ordonnancement dans le code du processus en cours :

#### Régulièrement

 Utilisation du Timer pour appeler la fonction d'ordonnancement

## La fonction d'ordonnancement

- void schedule()
- Son rôle : basculer d'un processus à l'autre
- Son fonctionnement :
  - 1 Choisir le processus à exécuter : Comment?
  - Changer le contexte d'exécution en cours pour le nouveau contexte = la fonction assembleur ctx\_sw

# Changement de contexte

- Consiste à sauvegarder l'état de l'exécution du processus en cours et de restaurer l'état du processus qui doit maintenant s'exécuter
- Principe : sauvegarde des registres essentiels dans la pile puis lecture de la pile du deuxième processus
- Réalisé par la fonction assembleur ctx\_sw
  - Code fourni
  - Interface en C : void ctx\_sw(void \*ctx\_old, void \*ctx\_new)
  - ret, en fin du code assembleur, met le registre CO (ou PC) à la bonne ligne du code qui doit s'exécuter → Magique, non?

# A quoi ressemble la fonction ctx\_sw ?

```
ctx sw:
# sauvegarde du contexte de l'ancien processus
       movl 4(%esp), %eax # %eax <- 1er argument de ctx_sw
       movl %ebx, (%eax) # mem[%eax] <- %ebx
       movl %esp, 4(\%eax) # mem[\%eax+4] <- \%esp
       movl %ebp, 8(%eax) # mem[%eax+8] <- %ebp
       movl %esi, 12(%eax) # ... ainsi de suite
       movl %edi. 16(%eax)
# restauration du contexte du nouveau processus
       movl 8(%esp), %eax # %eax <- 2ème argument de ctx_sw
       movl (%eax), %ebx # %ebx <- mem[%eax]
       movl 4(%eax), %esp # %esp <- mem[%eax+4]
       mov1 8(%eax), %ebp # %ebp <- mem[%eax+8]
       movl 12(%eax), %esi # et ainsi de suite
       movl 16(%eax), %edi
# on passe la main au nouveau processus
       ret.
```

 arguments de la fonction = tableaux qui contiennent la valeur des registres ebx, esp, ebp, esi et edi respectivement

# Comment se sert-on de la fonction ctx\_sw ?

- 5 registres à sauvegarder = uint32\_t regs[5]
- regs[0] correspond à %ebx, regs[1] correspond à %esp (le sommet de pile), ...
- le tableau est à stocker dans la structure de chaque processus
- initialiser le tableau : tout à 0 sauf regs[1] = adresse du sommet de pile du processus
- appel de la fonction :
   ctx\_sw(processus\_actif->regs, processus\_elu->regs);

## Travail à faire

- Construire la fonction schedule() qui réalise l'ordonnancement des processus par appel explicite
- Créer 2 processus :

- un processus processus1() dont le code est dans bin/processus1.c
- 3 Tester le basculement d'un processus à l'autre
- Modifier le code pour utiliser le Timer