Einführung in die Technische Informatik

Prof. Dr.-Ing. Stefan Kowalewski

WS 22/23

Kapitel 11: MMIX





RISC Maschine MMIX



- Ausgesprochen wie "emmix"
- RISC Maschine von Donald E. Knuth, Stanford University
- Wieso diese? Modern, durchdacht und vor allem komplett mit Assembler und Simulator für Windows, Mac und Linux

Quelle: http://mmix.cs.hm.edu





Software/Dokumentation


Assembler, Simulator und Handbuch:

http://mmix.cs.hm.edu/





Register- und Speicherstruktur von MMIX







Allzweck-Register

- 256 Register mit jeweils 64 Bit (8 Byte),
 benannt mit \$0, \$1, ..., \$254, \$255
 - Hier zum besseren Verständnis: \$X, \$Y, \$Z

- Je nach Kontext aufgefasst als
 - Bitmaske
 - vorzeichenlose Ganzzahl
 - vorzeichenbehaftete Ganzzahl
 - Gleitkommazahl






Spezial-Register (Auswahl)

- rA (Arithmetik-Ausnahmen)
- rH (Erweitertes Resultat für Multiplikation)
- rR (Rest bei Division)
- rJ (Rücksprungadresse für Unterprogramm-Aufrufe)
- rM (Multiplex-Mask)
- rG, rL (Global/Local threshold register)





Speicherorganisation



 Die 2⁶⁴ Bytes Speicher werden zu 2⁶³ Wydes gruppiert und mit M₂[n] bezeichnet.


$$M[0]M[1] = M_2[0] = M_2[1], ..., M[2k]M[2k+1] = M_2[2k] = M_2[2k+1]$$

- Die 2⁶³ Wydes werden zu 2⁶² Tetras gruppiert (M₄[n]).
 M[0]M[1]M[2]M[3] = M₄[0] = M₄[1] = M₄[2] = M₄[3]
- Analog für M₈[n]





Beispiel



- $M_1[81] = 0x00$
- $M_2[81] = 0xff00$
- $M_4[81] = 0xff008001$
- $M_8[81] = 0xff00800102030405$





Klassen von Befehlen

- Arithmetisch-Logische Befehle (Ganzzahl)
- Floating-Point-Befehle
- Load- / Store-Befehle
- Sprungbefehle
- Kontrollbefehle (für das Betriebssystem)

Allgemein:

 Alle Instruktionen sind 4 Bytes lang und im Speicher auf durch 4 teilbare Adressen ausgerichtet (siehe M₄).





Einheitliches Befehlsformat



Beispiel:

0			

1	5
_	J

32	1	3	6
----	---	---	---

	33





Arithmetik

- ADD, SUB, MUL, DIV, NEG
- ADDU, SUBU, MULU, ... (vorzeichenlose Variante)
- rA für Ausnahmen, rH für MUL, DIV

 Da bspw. "+" im 2er-Komplement wie "normale" Addition funktioniert, unterscheiden sich viele **U-Befehle nur im Setzen von Überlauf-Bits.





Logische (Bitweise) Befehle

- AND, OR, XOR
- NAND, NOR, NXOR
- ANDN, ORN
- SL, SR (bit shift left/right)
- MUX (multiplex)
 - X := (Y and rM) or (Z and !rM)
- SADD (sideways add)
 - "zählt gesetze Bits"





Vergleiche

- CMP \$X,\$Y,\$Z
 - \$X := 0, falls \$Y==\$Z
 - \$X := 1, falls \$Y > \$Z (2er Komplement)
 - \$X := -1, falls \$Y < \$Z (2er Komplement)</p>

- CMPU \$X,\$Y,\$Z
 - \$X := 0, falls \$Y==\$Z
 - \$X := 1, falls \$Y > \$Z (ohne Vorzeichen)
 - \$X := -1, falls \$Y < \$Z (ohne Vorzeichen)</p>





Bedingte Zuweisungen

- CS<condition> \$X,\$Y,\$Z
- "conditional set"
- if condition (\$Y) then \$X := \$Z
- ZS<condition> \$X,\$Y,\$Z
- "zero or set"
- if condition (\$Y) then \$X := \$Z else \$X := 0
- Bedingungen:
 - CSN (negative), CSNN (nonnegative)
 - CSZ (zero), CSNZ (nonzero)
 - CSP (positive), CSNP (nonpositive)
 - CSOD (odd), CSEV (even)
 - Ebenso für ZS<condition>





Laden/Speichern

- MMIX ist RISC
- Load (LD) und Store(ST)-Anweisungen


Beispiele:

- LDB \$X,\$Y,\$Z "load byte" \$X := M₁[\$Y+\$Z]
- LDWU \$X,\$Y,\$Z "load wyde" \$X := M₂[\$Y+\$Z]
- STT \$X,\$Y,\$Z "store tetra" M₄[\$Y+\$Z] := \$X





Laden aus Speicher (1/2): unsigned



- Sei \$Y = 80, \$Z = 3
- LDBU \$X,\$Y,\$Z
- LDWU \$X,\$Y,\$Z
- LDTU \$X,\$Y,\$Z
- LDOU \$X,\$Y,\$Z


- $X := M_1[83] = 00 00 00 00 00 00 00 01_{16}$
- $X := M_2[83] = 00 00 00 00 00 00 80 01_{16}$
- $X := M_4[83] = 00 00 00 00 ff 00 80 01_{16}$
- $X := M_8[83] = \text{ff } 00\ 80\ 01\ 02\ 03\ 04\ 05_{16}$

• $$X := M_x[$Y+$Z]$





Laden aus Speicher (2/2): signed



- Sei \$Y = 80, \$Z = 3
- LDB \$X,\$Y,\$Z

 $X := M_1[83] = 00 00 00 00 00 00 00 01_{16}$

LDW \$X,\$Y,\$Z

 $X := M_2[83] = ff ff ff ff ff 80 01_{16}$

LDT \$X,\$Y,\$Z

 $X := M_4[83] = \text{ff ff ff ff } 00 \ 80 \ 01_{16}$


LDO \$X,\$Y,\$Z

- $X := M_8[83] = \text{ff } 00\ 80\ 01\ 02\ 03\ 04\ 05_{16}$
- \$X := M_x[\$Y+\$Z] (vorzeichenerweitert)





Schreiben in Speicher



- Sei \$Y = 80, \$Z = 3
- $$X = (f0f1f2f3f4f5f6f7)_{16}$

$$M_1[83] = f7_{16}$$

$$M_2[83] = f6f7_{16}$$

$$M_4[83] = f4f5f6f7_{16}$$

$$M_8[83] = f0f1f2f3f4f5f6f7_{16}$$

• $M_x[$Y+$Z] := $X \text{ (wird ggf. abgeschnitten)}$





Exkurs: Little-Endian

а										88
$M_1[a]$	00 ₁₆	ff ₁₆	00 ₁₆	80 ₁₆	01 ₁₆	02 ₁₆	03 ₁₆	04 ₁₆	05 ₁₆	06 ₁₆

MMIX ist big-endian

- LDT \$X,\$Y,\$Z (\$Y+\$Z=84)
- $X := (02030405)_{16}$

- Exkurs: little-endian
 - MOV r8, dword [84]
 - r8 := (05040302)₁₆





Kontrollfluss

Sprünge:

- JMP <relative address>
- GO <absolute address>
- Bedingter Sprünge:
 - B<condition> \$X, <relative address>
- Bedingungen:
 - BN (negative), BNN (nonnegative)
 - BZ (zero), BNZ (nonzero)
 - BP (positive), BNP (nonpositive)
 - BOD (odd), BEV (even)





Spezialanweisungen

- SWYM (sympathize with your machinery = NOP = "mache nichts")
- GET / PUT (von/in Spezialregister lesen/schreiben)
- GETA (relative Adresse in Register laden)
- TRAP (Betriebssystemaufruf)
- GREG (Variablendefinition mit General Purpose Register)





Assemblerprogrammierung

- Mnemonische Abkürzung für Befehle
- Abstraktionsniveau zwischen h\u00f6herer
 Programmiersprache und reiner Maschinensprache
- Menschenlesbare Darstellung
- Von der Architektur des betreffenden Rechners abhängig
- Ein Assemblerprogramm wird durch einen Assembler in Maschinensprache transformiert





Beispiel 0: ex0.mms

```
% Bilde den Mittelwert der natuerlichen Zahlen a,b,c
      GREG
             10
                          //Definiere globale Var. a, b, c
a
                          //$254 := 10; $253 := 21; $252 := 30
             21
b
      GREG
      GREG
             30
C
           #100
                          //Position des Programms im Speicher
      LOC
Main
      ADDU $0,a,b
      ADDU $0,$0,c
      DIV $0,$0,3
Stop TRAP 0, Halt, 0
                         //Ende des Programms
```





Trace von Beispiel 0



