NSWI021: Počítačové sítě II (verze 4.0)

Lekce 10: mobilní komunikace

Jiří Peterka

# využití frekvencí

chtějí-li spolu (bezdrátově) komunikovat dvě strany, potřebují k tomu vhodný frekvenční kanál



- problém: frekvencí je málo, komunikujících stran naopak hodně (čím dál tím více)
  - navíc: různé dvojice komunikujících stran potřebují různé frekvenční kanály
    - aby se nerušily, pokud jsou vzájemně v dosahu
- řešením je opakované využití frekvenčních kanálů (frequency reuse)

nejčastěji: na buňkovém principu (cellular principle):


plocha, která má být pokryta, je rozdělena na buňky


• v různých buňkách se používají různé frekvenční kanály

ale: není jich dost, proto se mohou opakovat v nesousedních buňkách

• v mobilních sítích se jednotlivé buňky dělí ještě na 2 až 3 sektory


• v každé buňce je umístěna základnová stanice (base station)





### mobilní buňkové sítě





# využití frekvencí, FDD a TDD


- mobilní sítě využívají (ve své přístupové síti) licenční části spektra
  - tj. s ochranou proti rušení jinými přenosy
- důsledek
  - operátor musí nejprve získat určitý příděl frekvencí
    - s odpovídající licencí (dnes v ČR: s individuálním oprávněním)





### • otázky:

- jde o souvislý blok frekvencí, nebo o jednotlivé frekvenční kanály?
  - pokud jde o větší blok, musí si jej operátor sám "naporcovat" na jednotlivé kanály
    - šířka kanálů musí odpovídat použité technologii (NMT, GSM, ....)
  - řeší se na principu frekvenčního multiplexu

- jak je řešen přenos v obou směrech?
  - jsou pro různé směry využívány různé frekvence?
    - pak jde o tzv. frekvenční duplex (FDD)
  - jsou pro různé směry využívány stejné frekvence (se "střídáním" v čase)?
    - pak jde o tzv. časový duplex (TDD)







# generace mobilních sítí

- mobilní sítě se rozdělují do generací
  - 1. generace byla ještě analogová a určená jen k poskytování hlasových služeb
    - v ČR se jednalo o síť Eurotelu na bázi technologie NMT (Nordic Mobile Technology)
  - 2. generace již je digitální a určená k poskytování hlasových služeb, ale také datových
    - v ČR (i jinde v Evropě a řadě zemí na celém světě) jde o sítě GSM
    - 2 ½ generace: 2. generace, obohacená o datové služby na principu přepojování paketů
  - 3. generace je digitální a určená k poskytování datových služeb (ale také hlasových)
    - v ČR (i jinde v Evropě) jde o sítě na bázi technologie UMTS
      - má ještě "nativní" hlasové a SMS služby
  - 4. generace je digitální a určená k poskytování (rychlých) datových služeb
    - jde o sítě na bázi technologie LTE (správně až LTE-Advanced)
      - již nemá "nativní" hlasové služby
        - tyto se přidávají alespoň dodatečně, pomocí řešení VoLTE (Voice over LTE)
  - 5. generace je digitální a určená k poskytování (rychlých) datových služeb velkému počtu klientů (v rámci Internetu věcí)
    - konkrétní technologie pro 5G teprve vznikají





## mobilní sítě 1. generace

### byly analogové

- přenášely hlas v analogové podobě (nikoli jako data)
- pro 1 hovor využívaly 1 frekvenční kanál
  - důsledek: stačily relativně úzké frekvenční kanály, např. 20, 25 či 30 kHz
    - ještě nedokázaly využití 1 kanál pro více hovorů současně
- pro zajištění obousměrné komunikace byl využíván princip FDD
  - tj. jiné frekvence pro uplink a jiné pro downlink

### technologie:

- **NMT**: Nordic Mobile Telephone
  - kanály o šířce 25 nebo 20 kHz
    - velký dosah buněk až 30 km
  - pracuje v pásmu 450 MHz nebo 900 MHz
- AMPS: Advanced Mobile Phone Service
  - využíváno hlavně v USA
- **TACS**: Total Access Control System

#### v ČR:



- 1991: EuroTel zvolil technologii NMT
  - pracovala s kanály o šířce 20 kHz
  - používala frekvenční duplex (FDD)
    - tj. potřebuje tzv. párové pásmo: 2 sady frekvencí, po jedné pro každý směr
- 1991: EuroTel získal příděl kmitočtů v pásmu 450 MHz (na 20 let), za cca 800 milionů Kč
  - 461,3 až 465,74 MHz pro downlink
  - 451,3 až 455,74 MHz pro uplink
    - lze rozdělit (pomocí FDM) na 221 kanálů o šířce 20 kHz
      - a ještě nechat "na obou stranách" ochranné intervaly 10 kHz
- NMT síť Eurotel Classic/T!P byla spuštěna 12.9.1991
  - a provoz ukončen 30.6.2006
    - maximem bylo cca 100 000 uživatelů

# mobilní sítě 1. generace - ceny

### ceny v roce 1991:

aktivace: 29 000 Kč

měsíční paušál: 2 500 Kč

1 minuta hovoru: 15 Kč

odchozího i příchozího

#### • ceny v roce 1995:



volání mimo síť Eurotel: + 2 Kč Aktivace: 8 295 Kč

ceny včetně 5 % DPH

ceny v srpnu 1999


již po nástupu GSM




# mobilní sítě 2. generace

#### • jsou již digitální:

- obecně: přenáší proud dat (o určité přenosové rychlosti)
  - přenášená data mohou představovat zdigitalizovaný lidský hlas (hovor)
    - pak jde o hlasovou službu
      - vyžadují vhodný kodek pro převod analogového hlasu na digitální data
  - přenášená data mohou představovat "uživatelem dodaná" data
    - pak jde o datovou službu (službu přenosu dat)
- po jenom frekvenčním kanálu mohou přenášet více hovorů současně
  - technologie GSM: pomocí techniky časového multiplexu (TDM)
    - kdy se jeden kanál rozdělí v čase na 8 časových slotů (timeslotů)



- technologie CDMA: pomocí techniky kódového multiplexu může několik přenosů využívat stejný frekvenční kanál
  - příjemce dokáže jednotlivé přenosy



### **GSM**

### původně:

- GSM = Groupe Spécial Mobile
- později:
  - GSM = Global System for Mobile
    Telecommunications
- první komerčně provozovaný systém 2. generace.
  - vyvinutý v 80-tých letech v Evropě
    - pod patronací a za peníze Evropské unie
  - standardizován organizací ETSI.
- dnes:
  - nejrozšířenější standard 2. generace.
  - V Evropě je provozován v pásmu 900 a 1800 MHz od roku 1992,
  - v USA v pásmu 1900 MHz od roku 1996
    - často též pod označením PCS 1900 (Personal Communications Standard)








- v ČR je používán od roku 1996:
  - O2 CR (Eurotel, Telefónica O2 CR):
    - od 1. července 1996 v pásmu 900 MHz
    - od 8. července 2000 v pásmu 1800 MHz
  - T-Mobile (Paegas/Radiomobil):
    - od 30. září 1996 v pásmu 900 MHz
    - od 8. července 2000 v pásmu 1800 MHz
  - Vodafone (Oskar/Český Mobil):
    - od 1.3.2000 v pásmu 1800 (i 900 MHz)
      - komerční provoz



### **GSM**


### • pracuje s frekvenčními kanály o šířce 200 kHz

- které dělí na 8 časových slotů (timeslot-ů)
- využívá princip FDD
  - tj. vyžaduje párové pásmo
    - stejný rozsah frekvencí pro oba směry komunikace
- v ČR je využíváno (2016):
  - pásmo 900 MHz:
    - 880-915 MHz pro uplink
      - celkem 35 MHz, využít lze 34,8 MHz
        - k dispozici je 174 kanálů á 200 kHz
          - přiděleny jsou všechny !!
    - 925 až 960 MHz do downlink
      - dtto (jde o párové pásmo)



- **pásmo 1800 MHz**:
  - 1710-1785 MHz pro uplink
    - celkem 75 MHz, využít lze 74,8 MHz
      - k dispozici je 374 kanálů á 200 kHz
        - přiděleno je 295 kanálů (59 MHz)
        - zbývá volných 15,8 MHz
  - 1805-1880 MHz pro downlink
    - dtto (párové pásmo)
- jednotliví operátoři mají přidělen určitý počet takovýchto frekvenčních kanálů
  - nejde ale o souvislé úseky
  - 02: 2 x 62 kanálů (2x 12,4 MHz), 13297 sektorů
  - T-M: 2 x 62 kanálů (2x 12,4 MHz), 12594 sekt.
  - VF: 2 x 50 kanálů (2x 10 MHz), 10969 sektorů
- 02: 2x 85 kanálů (2x 17 MHz)
- T-M: 2x 100 kanálů (2x 20 MHz)
- VF: 2x 110 kanálů (2x 22 MHz)

# architektura GSM sítě



# architektura GSM sítě - registry

fyzicky: je replikován

#### HLR (Home Location Register )

- "domovský lokační registr"
- obsahuje informace o uživatelích sítě GSM
  - včetně rozsahu aktivovaných služeb
- dále informace o tom, kde se mobil nachází
  - ve které buňce (BSC a BTS)

### AuC (Authentication Center)

- slouží k identifikaci uživatelů
  - součást HLR, slouží jeho potřebám
- HLR (a AUC) může být sdílen více ústřednami

### EIR (Equipment Identity Register)

- obsahuje údaje o odcizených a neoprávněně používaných mobilech
  - blacklist, whitelist, greylist
- spolupracuje s AUC při ověřování identity a oprávněnosti mobilů ke komunikaci

#### VLR (Visitor Location Register)

- "návštěvnický lokační registr"
- obvykle 1x pro každou ústřednu MSC
- obsahuje údaje o všech uživatelích, kteří jsou právě v dosahu dané ústředny MSC
  - včetně údajů o návštěvnících v rámci roamingu
- jde o jakousi "cache" pro údaje z
  HLR
  - dočasné uchování údajů z HLR

#### GSM síť dále musí mít:

- OMC: Operation and Maintenance Center
- NMC: Network Management
  Center
- ADC: Administrative center

# přihlašování do GSM sítě

### když operátor získá nového zákazníka:

- přidělí mu registrační číslo
  - MSIN, stane se součástí IMSI
  - uloží se na SIM kartu
- přidělí mu telefonní číslo
  - MSISDN, např. 420 776 123 456
  - uloží se v HLR, spolu s IMSI

### když se mobil (MS) přihlašuje do sítě:

- předá síti:
  - IMEI: identifikuje zařízení
  - IMSI: identifikuje uživatele
- EIR (Equipment Identity Register)
  - zkontroluje IMEI se svými black/white/grey listy
    - zda je zařízení OK
- HLR (Home Location Register)
  - podle IMSI si zjistí MSISDN
  - zapamatuje si polohu MS
  - předá údaje do VLR








- AUC (Authentication Center)
  - vyšle do MS náhodné číslo
    - MS jej transformuje pomocí klíče na SIM kartě
  - MS vrátí výsledek do AUC
  - AUC tím ověřuje identitu uživatele (SIM karty)
- VLR (Visitor Location Register)
  - získá údaje od HLR/AUC
  - přidělí MS dočasné TMSI
    - Temporary Mobile Subsrcriber Identity
  - pod TMSI jej eviduje po dobu pobytu MS v dosahu VLR/MSC

## přenos hovoru v sítích GSM

### GSM je digitální síť

- hlas je přenášen v digitální formě
- obecný postup:
  - hlas je snímán 8000x za sekundu
    - stejně jako u PCM
  - každý vzorek je vyjádřen pomocí 13 bitů
    - celkově 8000 x 13 = 104 kbit/s
  - je aplikována komprese RPE/LTP
    - Regular Pulse Excitation/Long TermPrediction13 kbit/s
    - sníží datový tok ze 104 kbit/s na 13 kbit/s
- následuje:
  - přidání zabezpečovacích údajů
    - pro detekci a korekci chyb během rádiových přenosů: + 9,8 kbit/s
      - výsledkem je datový tok 22,8 kbit/s
  - přidání režijních dat
    - pro zajištění funkcí GSM sítí: + 11 kbit/s
      - výsledkem je datový tok 33,8 kbit/s

- 1 časový slot (timeslot) v GSM
  - "pojme" právě rychlost 33,8 kbit/s
    - jde o "hrubou" rychlost, včetně veškeré režie
  - celý frekvenční kanál "pojme" 8x 33,8 kbit/s




### CSD a HSCSD

### závěr z předchozího slidu:

- pro každý jednotlivý hovor je v GSM síti k dispozici datový tok 13 kbit/s
  - fakticky jde o přenosový okruh, vedoucí "skrz" mobilní síť
- využití tohoto okruhu je zpoplatněno podle doby, po kterou je okruh zřízen
  - podle délky hovoru, v minutách
  - CSD: Circuit Switched Data
    - "základní" datová služba sítí GSM
      - kdy je (jeden) "hlasový" okruh využit pro přenos uživatelských dat
      - na principu přepojování okruhů
      - se zpoplatněním podle času
        - jak dlouho je okruh zřízen
  - HSCSD: High Speed CSD
    - "vyšší" datová služba sítí GSM

kdy je pro přenos dat využito více "hlasových" okruhů současně




- problém:
  - 13 kbit/s není "normovaná" rychlost
    - nižší je 9,6 kbit/s, vyšší je 14,4 kbit/s
- řešení:

v ČR toto

dělal Eurotel

- operátor může "ubrat" režijní data na zabezpečení přenosů
  - z 9,8 kbit/s na menší hodnotu, tak aby "zbývalo" 14,4 kbit/s pro uživatel. data



- nebo může "přidat" režijní data a učinit přenos robustnějším
  - a přenášet data rychlostí 9,6 kbit/s



v ČR od

# paketové přenosy v GSM sítích

#### problém:

- CSD i HSCSD fungují na principu přepojování okruhů
  - trvale "obsazují" zdroje mobilní sítě: CSD se chová jako 1 hovor, HSCSD jako N hovorů
- není to vhodné pro dlouhá připojení
  - např. k Internetu
  - mobilní sítě nejsou dimenzovány na velké počty dlouhých hovorů
    - např. v délce několik hodin
    - navíc uživatelé by se nedoplatili zpoplatněna je každá minuta
  - zdroje mobilní sítě (timeslot-y atd.) jsou čerpány i v době, kdy se nic nepřenáší
    - protože okruh je vyhrazen (a zpoplatněn)
      bez ohledu na to, zda je skutečně využíván

#### řešení:

- zavést do mobilní sítě podporu datových přenosů na principu přepojování paketů
  - tak, aby zdroje mobilní sítě (timesloty) byly čerpány jen tehdy, kdy se nějaká data skutečně přenáší (a jinak ne)
    - pak je možné zpoplatnit uživatele podle objemu přenesených dat, místo podle času
- pak: mobilní síť může nabízet trvalé připojení
  - už jí nebude vadit velký počet (neaktivních) uživatelů
    - kteří aktuálně nic nepřenáší, a tedy nespotřebovávají žádné zdroje mobilní sítě


#### důležité:

- celá páteřní síť GSM sítě (mob. ústředny, ....) funguje na principu přepojování okruhů
  - je nutné přidat do GSM "paralelní" páteřní část, fungující na principu přepojování paketů!!!!

### **GPRS**

#### GPRS: General Packet Radio Service

- je řešením pro přenos dat v sítích GSM na principu přepojování paketů
  - umožňuje trvalé připojení uživatele, přenáší IP pakety (datagramy)
- vyžaduje "zdvojení" páteřních částí sítě GSM, nově přidává:
  - uzel SGSN (Serving GPRS Support Node)
    - obdoba mobilní ústředny, ale pro data
  - uzel **GGSN** (Gateway GPRS Support Node)
    - brána do jiných datových sítí
  - registr **GR** (GPRS Register)
    - pro údaje spojení s GPRS
- GPRS přenosům jsou přidělovány timesloty podle potřeby
  - když je co k přenesení
  - může být přiděleno i více timeslotů současně
    - kolik jich síť dokáže uvolnit
    - kolik jich mobil dokáže využít
  - jde o fungování na principu best effort
    - přenosová kapacita není garantována !!!



v ČR od 10/2000

## PDP kontext, attach, detach

- GPRS umožňuje přenos IP paketů (skrze GSM síť) mezi 2 body
  - například mezi 2 mobilními stanicemi (MS)
    - mobilními telefony, GSM modemy, ......



Packet Data Protocol

Packet - Temporal


Mobile Subscriber

Identity

- nejčastěji: jde o připojení MS k Internetu (ev. do jiné datové sítě)
  - jedním bodem je mobilní stanice (MS)
    - musí mít přidělenu IP adresu ......
  - druhým bodem je "přístupový bod"
    - APN: Access Point Name
      - operátor GSM sítě může nabízet více bodů APN
        - s různými vlastnostmi/parametry/cenou atd.

### připomenutí:

- GSM síť s GPRS se chová jako IP síť
  - přenáší IP pakety (datagramy)
- koncové uzly od ní potřebují získat určité konfigurační údaje: tzv. PDP kontext
  - zahrnující IP adresu (ve vazbě na IMSI a IMEI, resp. dočasné P-TMSI )
- k přidělení PDP kontextu dochází v rámci operace GPRS Attach
  - tím se MS stává dostupné skrze GSM/GPRS síť (na přidělené IP adrese)
    - a je dostupné po celou dobu, kdy má přidělen PDP kontext
- k odhlášení (vrácení PDP kontextu) dochází v rámci operace GPRS Detach



# třídy GPRS, kódovací schémata

#### připomenutí:

- GPRS funguje na principu přepojování paketů, stylem best effort
  - pokud potřebuje něco přenést, využije tolik časových slotů (timeslotů), kolik jich od sítě dostane

#### ale:

- ještě záleží na schopnostech koncového zařízení
  - kolik časových slotů dokáže využít současně
    - to vyjadřuje tzv. **třída GPRS**

třída	down	up	max. slotů	
1	1	1	2	
2	2	1	3	
3	2	2	3	
28	8	6	neomez.	
29	8	8	neomez.	

#### kódovací schémata

- u CSD/HSCSD byla jen jedna varianta velikosti režijních a "užitečných" dat
  - 13 kbit/s "užitečných" dat
  - 11+9,8 = 20,8 kbit/s režijních dat



- u GPRS existují 4 varianty
  - tzv. **kódovací schémata** (CS, Coding Scheme)
    - mezi kterými si podle aktuálních podmínek přenosu volí obě strany (MS a BTS) automaticky
    - v závislosti na volbě kód. schématu jsou data přenášena různými rychlostmi

Kódovací schéma	CS-1	CS-2	CS-3	CS-4
Max. kbit/s	9.05	13.4	15.6	21.4
na 1 timeslot	kbit/s	kbit/s	kbit/s	kbit/s
Maximum při využití	72.4	107.2	124.8	171.2
všech 8 timeslotů	kbit/s	kbit/s	kbit/s	kbit/s

### **EDGE**

- EDGE: Enhanced Data Rate for GSM Evolution
  - jde o další vylepšení přenosů dat v GSM sítích
- vylepšuje jak přenosy na principu přepojování okruhů, tj. HSCSD
  - pak jde o Enhanced HSCSD, EHSCSD
- · tak i přenosy na principu přepojování paketů, tj. GPRS
  - pak jde o Enhanced GPRS, EGPRS
- ale:
  - když se dnes řekne EDGE, myslí se tím EGPRS (Enhanced GRPS)
    - neboli: jen vylepšené GPRS (nikoli již vylepšené HSCSD)
- v čem spočívá vylepšení?
  - hlavně: ve vyšší přenosové rychlosti, dosahované <u>díky změně rádiových přenosů</u>
    - GPRS: s jedním časovým slotem (timeslot-em) dosahuje max. 21,4 kbit/s (při CS4)
      - používá 2-stavovou fázovou modulaci (1 změna = 1 bit)
    - EDGE: s jedním časovým slotem dosahuje až 59,2 kbit/s (s více timesloty pak Nx více)
      - díky dokonalejšímu kódování: používá 8-stavovou fázovou modulaci (tj. 1 změna = 3 bity)
      - má celkem 9 kódovacích schémat
        - 4 schémata z GPRS (s 2-stavovou modulací), 5 nových kódovacích schémat s 8-stavovou modulací)
      - vyžaduje upgrade rádiové části základnových stanic
        - je nutný upgrade transceiverů v každém sektoru základnové stanice



## 3G / UMTS

- příprava další (již 3.) generace mobilních sítí začala již kolem roku 1985
  - pod patronací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-T)
- pod pracovním názvem FPLMTS
  - Future Public Land Mobile Telecommunication System
- cca 1995: přejmenování na (snáze zapamatovatelné) IMT 2000
  - IMT = International Mobile Telecommunications
    - 2000 měl být rok předpokládaného spuštění
    - 2000 (kbit/s) měla být dosahovaná rychlosti přenosu
    - 2000 MHz: toto frekvenční pásmo mělo být využíváno



- práce probíhají souběžně (a nezávisle na sobě) ve více částech světa
  - v Evropě připravuje nový standard organizace ETSI
    - European Telecommunications Standards Institute
  - vznikající evropské řešení pro mobilní sítě 3. generace (3G) dostává jméno UMTS
    - UMTS = Universal Mobile Telecommunications System
      - nikoli "Unlimited Money To Spend"
      - ale: není to jediné řešení pro 3G, které vzniklo a používalo se
        - jiným řešením (z USA) je technologie CDMA2000
    - proto se (pro rozlišení) uvádí 3G/UMTS

3G (IMT 2000) není jen UMTS, ale třeba také CDMA2000!!


### 3GPP a 3GPP2

### • (lokální) problém:

- práce na novém 3G řešení pro Evropu (UMTS) jen v rámci ETSI moc nepokročily
  - předpokládaný termín spuštění se rychle blížil
- řešení: sdružit síly "globálně"
  - koncem roku 1998 převzala vývoj technického řešení iniciativa 3GPP
    - 3rd Generation Partnership Project
      - sdružuje celkem 7 standardizačních organizací z celého světa (včetně ETSI)
  - připravuje řešení, vycházející z technologie GSM a navazující na ni
    - důsledek: UMTS "pochází od 3GPP" (a "vychází z GSM")
      - nevzniklo ale najednou, nýbrž postupně
        - Release 99, Release 00,
  - iniciativa EGPP se stará i o další vývoj GSM, a také o přípravu technologií pro 4G: LTE
- srovnání:
  - obdobný vývoj se odehrál i u dalších řešení pro 3G:
    - koncem roku 1998 vzniká iniciativa 3GPP2
      - 3rd Generation Partnership Project 2
        - hlavně z USA, Japonska, Jižní Koreje, ....
    - připravuje 3G řešení, navazující na 2G technologii CDMAone
      - výsledkem je 3G technologie CDMA2000



A GLOBAL INITIATIVE




### **UMTS**

### UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) nepřišlo najednou

- ale postupně, ve verzích standardů (tzv. Release), které byly schvalovány postupně
- 1999: Release 99 (první verze UMTS)
  - původní představa:
    - nabídne již "definitivní podobu UMTS":
      - stacionární terminál: data až 2 Mbit/s
      - při pomalém pohybu: 384 kbit/s
        - např. chůze
      - při rychlém pohybu: 144 kbit/s

- realita:
  - datové služby: jen 384 kbit/s
    - i pro stacionární terminály
    - na principu přepojování paketů
    - nebo: 64 kbit/s na principu přepojování okruhů
  - poskytuje i hlasové služby
    - kompatibilní s hlasovými službami GSM




### UMTS vs. GSM

### UMTS přináší některé významné změny oproti GSM

- celkové zaměření:
  - GSM: primární je hlas, ale data jsou podporována také
  - UMTS (a 3G obecně): primární jsou data, ale hlas je podporován také
    - primární je přepojování paketů (pro přenos dat), ale současně funguje i přepojování okruhů (pro hlas)
- hospodaření s frekvencemi:
  - GSM: pracuje s "úzkými" frekvenčními kanály (200 kHz)
    - jednotlivé kanály jsou "děleny" mezi jednotlivé hovory na principu čas. multiplexu (TDMA)
      - viz 8 časových slotů (time slot-ů)
        - pro rychlejší datové přenosy je využíváno více časových slotů současně
    - sousední buňky používají různé frekvenční kanály
      - pro eliminaci vzájemného rušení



- UMTS: pracuje s "širokými" frekvenčními kanály (5 MHz)
  - kvůli datovým přenosům (dosahování co nejvyšších přenosových rychlostí)
    - obecně: čím větší šířka pásma je k dispozici, tím vyšších rychlostí lze dosahovat
  - jednotlivé přenosy (dat i hovorů) jsou "odděleny" pomocí kódového multiplexu (CDMA)
    - jelikož jde o relativně "široké" frekvenční kanály, hovoří se o "širokopásmovém" CDMA (W-CDMA)
    - důsledek: sousední buňky <u>nemusí</u> používat různé frekvence (odliší se kódováním)



## frekvence pro UMTS

- UMTS může fungovat 2 různými způsoby:
  - jako FDD-UMTS: pro přenosy v různých směrech používá frekvenční duplex (FDD)
    - tj. různé frekvenční kanály vyžaduje tzv. párové pásmo (dvě "sady" frekvencí")
      - dnes převažuje: když se řekne UMTS, jde o tuto variantu (FDD-UMTS)
  - jak TDD-UMTS: pro přenosy v různých směrech používá časový duplex (TDD)
    - tj. stejný frekvenční kanál vystačí s tzv. nepárovým pásmem
      - v ČR provozoval T-Mobile, od 19.10.2005 do 31.5.2012, s rychlostí 2 Mbit/s
        - pod obchodním názvem Internet 4G
- mobilní operátoři potřebují pro své UMTS sítě příděl vhodných frekvencí
  - pro UMTS se používá (především) pásmo 2,1 GHz
  - v ČR byly 2 licence vydraženy v roce 2001 (Eurotel a T-Mobile)
    - třetí licenci získal v roce 2005 Oskar (Vodafone)


	uděleno	cena	párové pásmo (pro FDD)	nepárové pásmo (TDD)
T-Mobile	12/2001	3,861 mld. Kč	1920-1940 MHz a 2110-2130 MHz	1900-1905 MHz
Eurotel (O2 CR)	12/2001	3,535 mld. Kč	1940-1960 MHz a 2130-2150 MHz	1905-1910 MHz
Oskar (Vodafone)	2/2005	2 mld. Kč	1960-1980 MHz a 2150-2170 MHz	1910-1915 MHz

4x kanál 5 MHz


# přístupová síť pro UMTS

- UMTS používá stejnou páteřní síť jako GSM
  - tj. "zdvojenou" –jedna část funguje na principu přepojování okruhů, druhá paketů
- ale má zcela novou rádiovou přístupovou síť
  - GSM používá síť GERAN
    - <u>GSM/EDGE</u> <u>Radio</u> <u>Access</u> <u>Network</u>
    - základnové stanice se označují jako BTS
      - <u>B</u>ase <u>T</u>ransceiver <u>S</u>tation
    - vždy několik BTS je napojeno na 1 řadič
      - BSC: Base Station Controller

- UMTS používá síť UTRAN
  - <u>UMTS Terrestrial Radio Access Network</u>
  - základnové stanice se označují jako Node B
    - buňky/sektory mohou používat stejné frekvenční kanály
  - vždy několik Node B je napojeno na 1 řadič
    - RNC: Radio Network Controller







## HSDPA, HSUPA, HSPA

#### • připomenutí:

- první verze UMTS (Release 99) nedosahovala slibovaných rychlostí
  - místo 2 Mbit/s dosahovala jen 384 kbit/s
- další vývoj:
  - postupně přicházela různá zrychlení
    - využívající dokonalejších technik (hlavně kódování)

někdy je to označováno také jako 3,5 G


v ČR nasazeno v říjnu 2006 (Eurotel)

- HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, Release 5, 2005)
  - zvyšuje rychlost na downlinku (stále na frekvenčních kanálech o šířce 5 MHz):
    - od 1,2 Mbit/s až po 14,4 Mbit/s
      - v závislosti na schopnostech (třídě) koncového zařízení (UE, User Equipment)
- HSUPA (High Speed Uplink Packet Access, Release 6, 2007)
  - zvyšuje rychlost na uplinku
    - od 0,73 Mbit/s až po 5,76 Mbit/s

v ČR nasazeno v lednu 2010 (T-Mobile)

#### HSPA (High Speed Packet Access)

- společné označení pro HSDPA a HSUPA
  - vyšší rychlosti na downlinku i uplinku
    - oproti původní verzi UMTS (Release 99)



## HSPA+, Dual Carrier

- další vývoj směrem k vyšším rychlostem
  - využívá technická zdokonalení, techniku MIMO a sdružování frekvenčních kanálů
  - HSPA+ (Evolved HSPA, HSPA Evolution, Release 7)
- v ČR od října 2011 (Vodafone)

- používá 2x2 MIMO, kódování 16QAM
- slibuje až 21 / 11 Mbit/s
  - reálně dosahované rychlosti max. 15 Mbit/s na downlinku
    - ale v nezatížené buňce/sektoru
- **HSPA+ 42 DC (Dual Carrier, Release 8)** 
  - využívá dva frekvenční kanály á 5 MHz (proto: Dual Carrier)
  - slibuje dvojnásobné (max.) rychlosti: až 42/11 Mbit/s
    - reálně max. 30 Mbit/s na downlinku
  - připomenutí:
    - mobilní operátoři v ČR mají (v párovém pásmu) licenci na 4 kanály (Carriers)

přesněji: Dual-Cell HSDPA

**Operation on Adjacent Carriers** 

v ČR od dubna 2012 (T-Mobile, Vodafone)

	uděleno	cena	párové pásmo (pro FDD)	nepárové pásmo (TDD)
T-Mobile	12/2001	3,861 mld. Kč	1920-1940 MHz a 2110-2130 MHz	1900-1905 MHz
Eurotel (O2 CR)	12/2001	3,535 mld. Kč	1940-1960 MHz a 2130-2150 MHz	1905-1910 MHz
Oskar (Vodafone)	2/2005	2 mld. Kč	1960-1980 MHz a 2150-2170 MHz	1910-1915 MHz


# LTE: Long Term Evolution

#### HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ ....

- jsou všechno snahy o vylepšení původní UMTS sítě
  - bez zásadnějších změn, jen zdokonalování rádiové části
    - potenciál změn se ale (v podstatě) vyčerpal

#### LTE (Long Term Evolution)

- je společné označení pro "další" zdokonalování, které je ale spojeno se zásadnějšími změnami
- žádný hlas, jen (rychlé) datové přenosy
  - LTE již nemá "nativní" hlasové služby (fungující na principu přepojování paketů)
- plochá páteřní síť
  - připomenutí: UMTS ještě má "zdvojenou" páteřní část sítě (jádro/core)
    - část funguje na principu přepojování okruhů (MSC, ...), pro potřeby hlasových přenosů
    - část funguje na principu přepojování paketů (SGSN, GGSN, ....), pro potřeby datových přenosů
  - LTE již má jen "jednu" páteřní část sítě (jádro/core)
    - fungují na principu přepojování paketů, konkrétně IP paketů
- co nejširší frekvenční kanály
  - jsou podporovány šířky kanálů 1,5 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 MHz ("čím širší tím vyšší rychlost")
- OFDM místo WCDMA
  - pro vyšší efektivnost (spektrální účinnost) se přechází k technice OFDM (Ortogonální FDM)
- techniky MIMO, beamforming a další technická vylepšení



LTE už je "all-IP"



## EPS, EPC a e-UTRAN


#### připomenutí:

LTE již funguje výhradně na principu přepojování paketů, a to na bázi protokolu IP

#### důsledek:

- mění se i architektura LTE sítě
- EPC: Evolved Packet Core
  - označení pro páteřní část (core) LTE sítě
  - je již jen "paketová" (proto: Packet Core)
    - funguje již jen na IP
      - nemá "nativní" hlas (na principu přepojování okruhů)
  - zahrnuje následující (hlavní) uzly
    - MME (Mobility Management Entity)
      - obdoba registru VLR, "spravuje mobilitu"
    - HSS (Home Subscriber Server)
      - obdoba HLR, s údaji o uživatelích
    - S-GW (Serving Gateway)
      - obdoba SGSN ("přepínač" pro data)
    - PDN-GW (Packet Data Network GW)
      - brána pro napojení do dalších sítí

- E-UTRAN: Evolved Universal Terrestrial Access Network
  - označení pro přístupovou část LTE sítě
  - má jen 1 typ uzlu (základnové stanice) :
    - eNode B (eNB): Evolved Node B
      - jsou napojeny přímo na EPC
      - mohou být propojeny i mezi sebou
      - každý eNB obsluhuje několik buněk/sektorů



## přístupová síť e-UTRAN

#### připomenutí:

- GSM, přístupová síť GERAN: rádiová část pracuje s úzkými frekv. kanály (200 kHz)
  - takovýchto kanálů je "hodně" a musí se střídat
    - sousední buňky musí používat různé frekvenční kanály




- každý kanál je dělen na principu časového multiplexu / TDM (na 8 časových slotů)
- UMTS, přístupová síť UTRAN: pracuje s podstatně širšími kanály / carriers (5 MHz)
  - kterých je "málo" (dle licence, v ČR má každý operátor 4), a nemusí se střídat
    - sousední buňky mohou používat stejné frekvenční kanály
  - W-CDMA: celý kanál je sdílen využívá jej více přenosů, které probíhají současně
    - jsou odděleny pomocí kódového multiplexu (viz W-CDMA)



- sousední buňky používají stejné frekvenční kanály
- jediný frekvenční kanál je využíván pro více (datových) přenosů současně
- <u>na downlinku</u>: je použita technika **OFDMA** (Orthogonal FDMA), místo WCDMA u 3G/UMTS
  - celý frekvenční kanál přenáší více (užších) nosných
- na uplinku: je použita technika SC-FDMA (Single Carrier FDMA)
- celý frekvenční kanál přenáší menší počet (širších) nosných







# rychlosti přenosu dat v LTE

- (skutečně) dosahované rychlosti přenosu dat závisí na celé řadě faktorů:
  - míře sdílení
    - kolik aktivních uživatelů právě sdílí kapacitu jedné buňky/sektoru
      - kolik různých přenosů právě probíhá
  - šířce frekvenčního kanálu
    - zde jde o kanál šířky 20 MHz, 15 MHz, 10 MHz atd.

když se mluví o max. rychlostech, předpokládá se jen 1 uživatel (nevytížená buňka)

- stupni MIMO
  - pro nejvyšší vyšší rychlosti se využívá 4x4 MIMO a tzv. MU-MIMO (MultiUser MIMO)
- použitém způsobu modulace (64 QAM, QPSK, ....)
- dalších technikách (např. beamforming)
- schopnostech koncového zařízení pro LTE (UE, User Equipment)
  - dělí se do 5 kategorií (nejvyšší je 5)

"titulkové" rychlosti

- teoretické maximum LTE: downlink 300 Mbit/s, uplink 75 Mbit/s
  - ale s buňkou "jen pro sebe" (žádní další uživatelé / žádné další přenosy), a navíc:
    - frekvenční kanál 20 MHz a koncové zařízení UE kategorie 5 (4x4 MIMO, 64 QAM i na uplinku)

kategorie UE	1	2	3	4	5
teoretická max. rychlost (kanál šířky 20 MHz)	10/5 Mbit/s	50/25 Mbit/s	100/50 Mbit/s	150/50 Mbit/s	300/75 Mbit/s
MIMO	žádné	2x2	2x2	2x2	4x4

# LTE Carrier Aggregation

- LTE kategorie 1 až 5 představuje "1. vlnu LTE"
  - je definováno ve standardu 3GPP Release 8 (prosinec 2008)
  - počítá s využitím jednoho frekvenčního kanálu
    - teoretické maximální rychlosti ("titulkové" rychlosti) předpokládají kanál o šířce 20 MHz
- další možnost zrychlení: využít více frekvenčních kanálů současně
  - označováno jako Carrier Aggregation



- poprvé definováno ve standardu 3GPP Release 10 (červen 2011)
  - zavádí kategorie 6, 7 a 8


Iratogonia	max. agregace		MIMO		max. teoretická rychlost	
kategorie	downlink	uplink	downlink	uplink	downlink	uplink
kat. 6	20+20 MHz (nebo 1x40 MHz)	20 MHz	2x2 (nebo 4x4)	1x1	300 Mbit/s	50 Mbit/s
kat. 7	20+20 MHz (nebo 1x40 MHz)	20 MHz	2x2 (nebo 4x4)	2x2	300 Mbit/s	100 Mbit/s
kat. 8	5x 20 MHz	5x 20 MHz	8x8	4x4	3 Gbit/s	1,5 Gbit/s

- maximem je agregování 5 frekvenčních kanálů o šířce 20 MHz
  - tj. v součtu 100 MHz

teoretické maximum, reálně nevyužitelné

# LTE Carrier Aggregation

### agregované kanály (CC) mohou být:



- mobilní operátoři mohou využívat pro LTE jen některé frekvenční kanály
  - ze svého přídělu (pro které mají individuální oprávnění)
    - jen některé jsou "technologicky neutrální" a umožňují nasazení LTE

situace v ČR, 1H2016				v závorce: příděl neumožň	uje využití pro LTE	
Operátor Operátor	Kmitočtové pásmo					
	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz	2600 MHz	
02	10 MHz	0 (12,4 MHz)	15 MHz (17 MHz)	0 (20 MHz)	20 MHz	
T-Mobile	10 MHz	0 (12,4 MHz)	15 MHz (20 MHz)	10 MHz (20 MHz)	5 MHz (20 MHz)	
Vodafone	10 MHz	3 MHz (10 MHz)	15 MHz (22 MHz)	10 MHz (20 MHz)	0 (20 MHz)	

# LTE-A (LTE Advanced)



- obecné označení pro "druhou vlnu" LTE
  - s cílem dosahovat ještě vyšších rychlostí (a nižší latence) než LTE, díky:
    - dokonalejším metodám a postupům
      - ještě dokonalejší kódování, vyšší stupně MIMO, ....
    - agregaci více frekvenčních kanálů (CC, Component Carrier)
      - ve stejném/jiném pásmu, souvislých/nesouvislých kanálů
- konkrétní varianty jsou definovány (jako kategorie) v jednotlivých 3GPP Release:
  - Release 10 (2011):
    - kategorie 6 (max. 150/50 Mbit/s) a 7 (max. 150/100 Mbit/s)
    - kategorie 8 (max. 3/1,5 Gbit/s) reálně nevyužitelné
  - Release 11 (2012)
    - kategorie 9 (max. 450/50 Mbit/s) a 10 (max. 450/100 Mbit/s)
  - Release 12 (2014)
    - kategorie 11 (max. 600/50 Mbit/s) a 12 (max. 600/100 Mbit/s)

**–** ......

### LTE vs. 4G

- mobilní generace (1G / 2G / 3G /4G) nejsou nikde formálně definovány
  - neformálně se 3G a 4G odvozují od standardů ITU-T (Mezinárodní telekom. unie):
    - 3G vychází ze standardu **IMT-2000** (1995), původně FPLMTS (1985)
      - požaduje 2 Mbit/s pro stacionární terminál
        - 384 kbit/s při pomalém pohybu, 144 kbit/s při rychlém pohybu
      - technologie UMTS tyto požadavky zpočátku také nesplňovala !!!
        - a začala je splňovat až později (HSDPA, HSUPA, HPSA, .....
    - 4G vychází ze standardu IMT-Advanced (2008)
      - požaduje 1 Gbit/s pro stacionární terminál
        - a 100 Mbit/s při rychlém pohybu (jízda autem)
      - objevily se 2 "kandidátské" technologie, s ambicemi splnit požadavky IMT-Advanced
        - mobilní WiMAX
        - LTE (Long Term Evolution)
- u LTE se opakuje historie s UMTS
  - LTE nesplňuje požadavky standardu IMT-Advanced
    - obdobně, jako UMTS nesplňovala požadavky IMT-2000
      - zejména pokud jde o rychlost a spektrální účinnost
  - požadavky IMT-Advanced splňuje až LTE-Advanced (Release 8)
    - ovšem Release 8 je spíše "teoretická" varianta, v praxi obtížně realizovatelná
- LTE by správně měla být označována jako (pokročilejší) 3G technologie

přesto je LTE běžně označováno a nabízeno jako 4G technologie

• díky tomu, že jednotlivé generace (3G, 4G) nejsou nikde formálně definovány ©