Quelle: Computernetzwerke: Der Top-Down-Ansatz, 6. Ausgabe Jim Kurose, Keith Ross; Pearson, März 2014

Technische Grundlagen der Informatik 2 – Teil 6: Netzwerkschicht (Layer 3)

Philipp Rettberg / Sebastian Harnau

# Block 11/18


Netzwerkschicht (Layer 3)

IP, Router, Routing...

### IPv4 Datagrammformat


 IP-Protokollversion

 Header-Länge in Byte




### IPv4 Datagrammformat


Für die Fragmentierung von Datagrammen



### IPv4 Datagrammformat




- Maximale
   Anzahl der noch
   zu durch laufenden
   Router (wird von
   jedem Router
   dekrementiert)
- Protokoll der nächsthöheren
   Schicht, an die das Datagramm ausgeliefert werden soll




#### Beispiele:

- Zeitstempel;
- Aufzeichnen der durchlaufenen Router
- Router, die durchlaufen werden sollen

### Header TCP / IP




Wieviel Overhead entsteht (mindestens) bei der Nutzung von TCP/IP?



- Links haben eine Maximalgröße für Frames
- Diese nennt man Maximum Transmission Unit (MTU)
- Verschiedene Links haben unterschiedliche MTUs
- IP-Datagramme müssen unter Umständen aufgeteilt werden

- Aufteilung (Fragmentierung) erfolgt in den Routern
- Zusammensetzen
   (Reassembly) erfolgt beim
   Empfänger
- IP-Header enthält die notwendigen Informationen hierzu



#### **Beispiel:**

IP-Datagramm mit 4000 Byte (inklusive 20 Byte IP-Header)

MTU des nächsten Links = 1500 Byte

Fragment	Bytes	ID	Offset	Flag
1. Fragment	1.480 Byte im Daten- feld des IP-Datagramms	Identifizierung = 777	Offset = 0 (d.h., die Daten sollten beginnend bei Byte 0 eingefügt werden)	Flag = 1 (d.h., da kommt noch mehr)
2. Fragment	1.480 Datenbytes	Identifizierung = 777	Offset = 185 (d.h., die Daten sollten bei Byte 1.480 beginnend eingefügt werden; beachten Sie, dass $185 \cdot 8 = 1.480$ )	Flag = 1 (d.h., da kommt noch mehr)
3. Fragment	1.020 Datenbytes (= 3.980 - 1.480 - 1.480)	Identifizierung = 777	Offset = 370 (d.h., die Daten sollten beginnend bei Byte 2.960 eingefügt werden; beachten Sie, dass 370 · 8 = 2.960)	Flag = 0 (d.h., es ist das letzte Fragment)

#### **Praktisch:**

- Endsystem/Anwendung muss sich keine Gedanken über die Größe von MTUs verschiedener Links auf dem Weg vom Sender zum Empfänger machen
- Entspricht dem Prinzip einer geschichteten Architektur

#### Aber:

- Aufwand in den Routern
- Wenn ein Fragment verloren geht, ist das ganze Datagramm verloren
- Daher: Fragmentation considered harmful!

### Vermeidung von Fragmentierung

Lösung: Bestimmen der kleinsten MTU des Weges (Path MTU)

- Setze DF (Don't-Fragment-Bit) im Header des IP-Paketes
- Wenn fragmentiert werden soll, wird das Paket verworfen und der Sender per ICMP benachrichtigt
- Sender wählt dann kleinere MTU
- Wiederholen, bis akzeptable MTU gefunden wurde

### ICMP: Internet Control Message Protocol

- Wird von Hosts und Routern verwendet, um Informationen über das Netzwerk selbst zu verbreiten
  - Fehlermeldungen: Host, Netzwerk, Port, Protokoll nicht erreichbar
  - Echo-Anforderung und Antwort (von ping genutzt)
- Gehört zur Netzwerkschicht, wird aber in IP-Datagrammen transportiert
- ICMP-Nachricht: Type, Code und die ersten 8 Byte des IP-Datagramms, welches die Nachricht ausgelöst hat

<u>Type</u>	Code	Bescheibung	
0	0	echo reply (ping)	
3	0	dest. network unreachable	
3	1	dest host unreachable	
3	2	dest protocol unreachable	
3	3	dest port unreachable	
3	6	dest network unknown	
3	7	dest host unknown	
4	0	source quench (congestion control - not used)	
8	0	echo request (ping)	
9	0	route advertisement	
10	0	router discovery	
11	0	TTL expired	
12	0	bad IP header	

Techn. Grundl. 2 – Rettberg/Harnau

### Traceroute – Infos über Router auf dem Weg zum Ziel


#### **Aufgabe:**

- Traceroute bestimmt Informationen über alle Router, die auf dem Weg zu einer IP-Adresse liegen
- Dabei wird auch die Round-Trip-Zeit zu jedem Router bestimmt

#### **Funktionsweise:**

- Traceroute schickt ein UDP-Paket an die Adresse, für die der Weg untersucht werden soll;
   TTL im IP-Header wird auf 1 gesetzt
- Der erste Router verwirft das IP-Paket (TTL = 1!) und schickt eine ICMP-Time-Exceeded-Fehlermeldung an den Absender
- Traceroute wiederholt dies mit TTL = 2 etc.

### ICMP Time-Exceeded-Nachricht



### ICMP Traceroute

- Wie erkennt man, ob das Paket schließlich beim Empfänger angekommen ist?
- Traceroute sendet UDP-Pakete an einen Port, der wahrscheinlich nicht verwendet wird, und erwartet eine ICMP-Port-Unreachable-Nachricht vom Empfänger!
- Traceroute ist ein "Hack"!
- Demo:

> traceroute <host>

Traceroute berichtet die IP-Adresse des Interface, auf dem das Paket ankommt!

### Lab: Traceroute

Windows: tracert <dest host>

Linux/Mac: traceroute <dest host>

#### **Destinations:**

- apple.com
- google.com
- asustek.tw
- •


### Lab: VisualTraceRoute

## http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/



### Netzwerkschicht


- Auch: Vermittlungsschicht oder Network Layer
- Daten von der nächsthöheren Schicht (Transportschicht) des Senders entgegennehmen
- In Datagramme verpacken
- Durch das Netzwerk leiten
- Auspacken des Vermittlungspakets beim Empfänger
- Ausliefern der Daten an die nächsthöhere Schicht (Transportschicht) des Empfängers
- Netzwerkschicht existiert in jedem Host und Router!




### Funktionen der Netzwerkschicht

Die Netzwerkschicht kümmert sich im Wesentlichen um zwei zentrale Funktionen:

### Weiterleiten




# Wegewahl



### Funktionen der Netzwerkschicht: Forwarding

#### **Weiterleiten von Paketen (Forwarding):**


- Router nimmt Paket auf einer Eingangsleitung entgegen
- Router bestimmt die Ausgangsleitung anhand lokaler Informationen (z.B. Routing-Tabelle)
- Router legt das Paket auf die Ausgangsleitung



### Funktionen der Netzwerkschicht: Routing


#### Wegewahl (Routing):

- Router kommunizieren miteinander, um geeignete Wege durch das Netzwerk zu bestimmen
- Als Ergebnis erhalten sie Informationen, wie welches System im Netzwerk zu erreichen ist (z.B. wird eine Routingtabelle mit Einträgen gefüllt)



# Routing und Forwarding

Das Zusammenspiel von Routing und Forwarding lässt sich wie folgt skizzieren:




### Datagrammnetzwerk

Dem Internet liegt ein **Datagrammnetzwerk** zugrunde. Ein Datagrammnetzwerk verwendet eine verbindungslose Netzwerkschicht. Dies bedeutet im Speziellen:

- Kein Verbindungsaufbau auf der Netzwerkschicht
- Router halten keinen Zustand für Ende-zu-Ende-Verbindungen
  - Auf Netzwerkebene gibt es das Konzept einer "Verbindung" nicht
- Pakete werden unter Verwendung einer Zieladresse weitergeleitet
  - Pakete für dasselbe Sender-Empfänger-Paar können unterschiedliche Pfade nehmen

**Hinweis:** Es gibt auch eine verbindungsorientierte Netzwerkschicht, die "virtuelle Leitungen" bereitstellt (Stichwort z. B.: ATM). Aufgrund der geringen Relevanz soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden.

# Datagrammnetzwerk



# Weiterleitungstabelle

Zieladressbereich	Schnittstelle
11001000 00010111 00010000 00000000	
bis	0
11001000 00010111 00010111 11111111	
11001000 00010111 00011000 00000000	
bis	1
11001000 00010111 00011000 11111111	
11001000 00010111 00011001 00000000	
bis	2
11001000 00010111 00011111 11111111	
sonst	3


## Longest Prefix Matching

Passender Präfix	Schnittstelle
11001000 00010111 00010	0
11001000 0 0010111 00011000	1
11001000 00010111 00011	2
sonst	3

#### **Beispiele:**

- Adresse: 11001000 00010111 00010110 10100001
- Adresse: 11001000 00010111 00011000 10101010

### Übersicht: Routerarchitektur




### Übersicht: Routerarchitektur

#### **Zwei wichtige Aufgaben eines Routers:**

- Ausführen von Routing-Algorithmen und -Protokollen
  - RIP, OSPF, BGP
- Weiterleiten von Datagrammen von einem eingehenden zu einem ausgehenden Link


### Verarbeitung im Eingangsport




physikalische Schicht: Bits empfangen Sicherungsschicht: z..B. Ethernet

- Suche nach einem geeigneten Ausgangsport
- Dezentral, Kopie der Routing-Tabelle (oder Teile davon) notwendig
- Ziel: Behandlung der Pakete mit "line speed", also mit der Geschwindigkeit der Eingangsleitung des Ports
- Puffern von Paketen, wenn die Switching Fabric belegt ist


# Switching Fabric



# Switching Fabric




# Switching Fabric



### Switching über den Speicher


#### **Erste Routergeneration:**

- "Normale" Rechner, Switching wird über die CPU durchgeführt
- Paket von Eingangsport in den Hauptspeicher kopieren
- Paket vom Hauptspeicher in den Ausgangsport kopieren
- Geschwindigkeit durch Speicherbus beschränkt!
  - Zwei Speicherzugriffe: einer zum Schreiben, einer zum Lesen




## Switching über einen Bus

- Alle Ports teilen sich einen gemeinsamen Bus
- Bus Contention: Die gesamte Kommunikation erfolgt über den Bus, dieser beschränkt die Bandbreite des Routers
  - Aber: nur eine Busoperation (nicht zwei!)
- Beispiel: 32-Gbps-Bus, Cisco 5600, ausreichend für Zugangsrouter und Router für Firmennetze (nicht geeignet im Backbone)




### Switching über ein Spezialnetz

- Ports sind über ein Netzwerk miteinander verbunden
  - Beispielsweise alle Eingangsports über einen Crossbar mit allen Ausgangs-ports
  - Oder Banyan-Netzwerke
  - Technologie ursprünglich für das Verbinden mehrerer Prozessoren in einem Parallelrechner entwickelt
- Weitere Fortschritte: Zerlegen der Pakete in Zellen fester Größe, Zellen können dann schneller durch die Switching Fabric geleitet werden
- Beispiel: Cisco 12000, Switching von 60 Gbps durch das interne Netz




### Verarbeitung im Ausgangsport



- Prinzipiell: analog zum Eingangsport!
- Einfacher, da die Entscheidung über die Weiterleitung schon getroffen ist

### Puffern im Ausgangsport

- Puffern von Paketen, wenn sie schneller aus der Switching Fabric kommen, als sie auf die Leitung gelegt werden können
- Auswirkungen:
  - Gepufferte Pakete werden verzögert
  - Wenn der Puffer überläuft, müssen Pakete verworfen werden
- "Scheduling Discipline": bestimmt die Reihenfolge, in der gepufferte Pakete auf die Leitung gelegt werden



### Puffergröße

- RFC 3439 beschreibt folgende Faustregel: Die Größe des Puffers sollte der Rundlauf-zeit (RTT, z.B. 250 ms) multipliziert mit der Datenrate des Links entsprechen
  - 10 Gps Link, 250 ms RTT, ergibt 2,5 Gbit Puffer
- Neuere Empfehlungen: bei N Datenflüssen und Link-Datenrate C:

$$\frac{\mathsf{RTT} \cdot \mathsf{C}}{\sqrt{\mathsf{N}}}$$

### Puffern im Inputport

- Wenn die Switching Fabric ein Paket nicht direkt weiterleiten kann, muss dieses im Eingangsport gepuffert werden
- Dort kann es ein Paket blockieren, welches eigentlich bereits durch die Switching Fabric geleitet werden könnte
  - Head-of-Line (HOL) Blocking

