Надёжность - свойство системы сохранять заданный уровень производительности

N - число ЭМ в системе

Ω(k) - производительность BC, в которой k исправных ЭМ


λ - интенсивность потока отказов (любой из N машин)

 $\lambda^{-1}$  - среднее время безотказной работы одной ЭМ (средняя наработка до отказа ЭМ)

μ - интенсивность восстановления - среднее число машин резерва, включаемых в единицу времени одним ВУ в состав ВС вместо отказавших ЭМ

1/μ - время, затраченное на обнаружение неисправной ЭМ + её восстановление

ВС со структурной избыточностью - ВС с горячим резервом



ξ(t) - число исправных машин в момент времени t

 $P_{j}$ (i, t) - вероятность того, что в системе, начавшей функционировать в состоянии  $i{\in}E^{^{N}}_{_{0}}$  , в момент t будет  $j{\in}E^{^{N}}_{_{0}}$  исправных машин

Показатели надёжности ВС в переходном режиме:

- Функция надёжности R(t)
- Функция восстановимости U(t)
- Функция готовности S(t)

**Функция надёжности** (учёт отказов) — вероятность того, что производительность ВС, начавшей функционировать в состоянии  $i(n \le i \le N)$ на промежутке времени [0,t) равна производительности основной подсистемы

$$R(t) = P\{\forall \tau \in [0, t) \to \Omega(\tau) = A_n n\omega | n \le i \le N\}$$

Очевидно, что  $R(0) = 1, R(+\infty) = 0$ 

**Функция восстановимости** (восстановление без учета отказов) - вероятность того, что в системе, имеющей начальное состояние  $(0 \le i << n)$  на заданном промежутке времени, кол-во исправных ЭМ восстановлено до числа n

$$U(t) = 1 - P\{\forall \tau \in [0, t) \to \Omega(\tau) = 0 \mid 0 \le i < n\}$$

$$U(t) = 1 - P\{\forall \tau \in [0, t) \to \xi(\tau) < n \mid 0 \le i < n\}$$

Очевидно, что  $U(0) = 0, U(+\infty) = 1$ 

**Функция готовности** (учет отказов с восстановлением) — вероятность того, что в момент времени t число исправных ЭМ в системе с начальным состоянием  $(0 \le i << N)$  не меньше n (числа машин основной подсистемы)

$$S(t) = P\{\xi(t) \ge n | i \in E_0^N\}$$
 $0 < S(+\infty) < 1$ 
 $S(0) = \begin{cases} 1, & \text{если } n \le i \le N \\ 0, & \text{если } 0 \le i < n \end{cases}$ 

для невосстанавливаемых ВС R(t) = S(t)

#### Мини-итоги:

- **Функция надёжности** характеризует способность ВС обеспечить требуемую производительность на промежутке времени [0, t)
- **Функция готовности** способность ВС обеспечить требуемую производительность в момент времени t
- Функция восстановимости возможности системы к восстановлению приобретению требуемого уровня производительности после отказа всех избыточных машин и части машин основной подсистемы

## Оперативные показатели надёжности ВС в стационарном режиме

Для стационарного режима (при длительной эксплуатации ) ВС, показатели R(t) и S(t) не информативны, т.к. при  $t \to \infty$  все ЭМ «когда-нибудь выйдут из строя», а система восстановления «когда-нибудь их восстановит»

$$\lim_{t\to\infty} R(t) = 0, \qquad \lim_{t\to\infty} U(t) = 1$$

Функция  $R^*(t)$  — вероятность того, что производительность системы, которая в начальный момент времени находится в состоянии i ( $n \le i \le N$ ), с заданной вероятностью Pi, равна на промежутке времени [0,t) производительности подсистемы

$$R^*(t) = P\{\forall \tau \in [0, t) \to \xi(\tau) \ge n | P_i, i \in E_n^N \}$$

Функция  $U^*(t)$  — вероятность того, что в ВС, находящейся в начальный момент времени в состоянии в состоянии i ( $0 \le i < n$ ), с вероятностью Pi, на промежутке времени [0,t) будет восстановлен уровень производительности основной подсистемы

$$U^*(t) = 1 - P\{\forall \tau \in [0, t) \to \xi(\tau) < n | P_i, 0 \le i < n\}$$

Функция готовности, введённая для переходного режима, может быть использована и в стационарном режиме работы BC

Показатели надёжности для переходного режима позволяют определить:

- Сможет ли пользователь успешно решить свою задачу до отказа системы
- Как быстро можно ожидать восстановления требуемого уровня производительности, если в момент поступления задачи производительность ВС низка
- Будет ли BC иметь необходимую производительность в момент поступления задачи в систему

### Показатели надёжности для стационарного режима позволяют определить:

- Могут ли быть решены поступающие задачи, если система длительно эксплуатируется. Иначе, могут ли быть решены задачи, если в момент их поступления достоверно неизвестно, в каком состоянии находится система
- Насколько быстро можно ожидать восстановления требуемой производительности, если ВС длительно эксплуатируется
- Будет ли система иметь необходимую производительность в любой момент поступления задачи, если она уже достаточно долго находится в эксплуатации

Как понимаю, в переходном режиме показатели отказов могут иметь сильные перепады, пока не выйдут на какое-то плато...Т.е. пока система не перейдет в стационарный режим. В стационарном режиме поток отказа имеет некоторое константное значение

В таком случае функции надежности и восстановимости для стационарного режима не подходят, т.к. в первом случае «когда-то кол-во отказов превысит размер основной подсистемы» и значение просто будет лежать в 0, а во втором — наоборот «когда-нибудь все машины восстановятся» и значение станет равным 1

Важно, чтобы в структурной избыточности были машины (больше 0), т.к. в этом случае система уйдет в состояние отказа...Т.к. мы не сможем поддерживать заданный уровень производительности. Заданный уровень производительности зависит от количества работоспособных ЭМ

### Для дэбилов:

Функция оперативной надежности:

Мы хотим оценить — как долго система протянет в безотказном состоянии, для этого необходимо, чтобы был какой-то резерв (условие безотказной работы). Как долго мы сможем поддерживать резервные машины, чтобы резерв не истощился настолько, чтобы не было отказов в основной подсистеме

# Оперативная восстановимость:

Насколько быстро система сможет восстановиться до работоспособного состояния

Функция готовности не меняется, т.к. (коэффициент готовности применяется в инженерной практике...)

Под этим коэффициентом «скрыты» и функция надежности и восстановимости

График оперативной надежности по времени t Оперативная надежность падает с течением времени Чем меньше резерв, тем меньше надежность

График оперативной восстановимости: вероятность восстановления с большей структкрной избыточностью ближе к 1...Все графики сходятся в точку, т.к. со временем система так или иначе восстановится

### Табличка

Коэффициент готовности

В момент времени t (зафиксирован по условию задачи, типа)

Какая вероятность того, что производительность равна основной подсистеме Чем больше ВУ, тем более плавное и менее заметное падение производительности

Когда кол-во восстанавливающих устройств равно количеству ЭМ в основной подсистеме, готовность практически константная (отличие только из-за того, что нужно время на восстановление). Отличие только из-за того, что в конкретный момент времени система все еще будет восстанавливаться (не успеет восстановиться к моменту времени t)