
Średniozaawansowane programowanie w C++

Wykład #4 3 listopada 2016 r.



Systemy wieloprocesorowe

Czy więcej znaczy lepiej?



Zarządzanie procesorami przez OS



System jednoprocesorowy

CPU0 Firefox Thunderbird System (wolny)

System dwuprocesorowy

CPU0	CPU1
System	Firefox
(wolny)	(wolny)

Aplikacje jednowątkowe



System jednoprocesorowy

CPU0 Mój program

System dwuprocesorowy

CPU0	CPU1
Mój program	(wolny)

Aplikacje niezaprojektowane jako wielowątkowe będą działać szybciej na komputerach z jednym szybkim rdzeniem, niż z dwoma wolniejszymi!

Aplikacje wielowątkowe



System jednoprocesorowy

System dwuprocesorowy

CPU0	
Mój program (wątek #1)	
Mój program (wątek #2)	

CPU0	CPU1
Mój	Mój
program	program
(wątek #1)	(wątek #2)


Dopiero jawne wydzielenie drugiego wątku prowadzi do skorzystania z zalet procesorów wielordzeniowych!


Obliczenia wielowątkowe

Idea Implementacja



Program wielowątkowy





Nie wszystkie etapy programu można wykonywać wielowątkowo (np. wczytywanie dużego pliku)!

Etapy jedno i wielowątkowe mogą się wielokrotnie przeplatać.

std::thread



```
#include <thread>
void funkcja drugiego watku ()
{
        // (...) robi coś
int main ()
{
        // (...) wczytujemy dane itp.
        // otwieramy drugi watek:
        std::thread drugi watek (funkcja drugiego watku);
        // (...) coś dalej miziamy
        drugi watek.join (); // czekamy na zakończenie drugiego wątku
        // (...) kończymy obliczenia jednowatkowo
        return 0:
```

Zalety: obliczenie równoległe na ogół wykonują się szybko **Wady:** funkcja_drugiego_wątku musi być void (void) – problemy ze sterowaniem wątkiem i przechwytywaniem jego wyników (konieczność użycia zmiennych globalnych).

std::mutex



```
#include <mutex>
float tablica [100]; // tablica globalna
class KlasaWspoldzielona
       public:
               void kwadrat (int i) {
                       blokada.lock (); // zakładanie blokady
                       tablica [i] *= tablica [i];
                       blokada.unlock (); // zdejmowanie blokady
       private:
               std::mutex blokada:
};
```

Blokada blokuje sekcję na wyłączność dla jednego wątku. Pozostałe wątki czekają w kolejce na zwolnienie blokady. Dla wygody można używać std::unique lock

Przykład

Obliczanie wartości średniej



srednia.hpp

```
#ifndef srednia hpp
#define srednia hpp
#include <vector>
typedef std::vector<double>::const iterator iter;
class Srednia
  public:
   // Konstruktor zapamiątuje "jego" zakres tablicy
    Srednia (const iter &pocz, const iter &konc);
    double wartosc () const {return srednia ;}
    void operator() (); // wykonuje obliczenia
    int ilosc () const {return n ;}
  private:
    double srednia ;
    int n ; // liczba elementów w zakresie
    iter pocz ; // początek zakresu
    iter konc ; // pierwszy element za zakresem
};
#endif
```

srednia.cpp




```
#include "srednia.hpp"
#include <algorithm>
#include <boost/lambda/lambda.hpp>
Srednia::Srednia (const iter &pocz, const iter &konc) :
        pocz_ (pocz), konc_ (konc)
 n = konc - pocz;
void Srednia::operator() () // wykonuje obliczenia
  srednia = 0.0;
  std::for_each (pocz_, konc_, srednia_ += boost::lambda::_1);
  srednia_ /= n_;
```

main.cpp



```
#include <boost/thread.hpp>
#include "srednia.hpp"
double licz srednia (const std::vector <double> &dane, int p) // p - liczba wątków
  std::vector <Srednia*> srednie;
  boost::thread group watki;
  int n = dane.size();
  for (int i = 0; i < p; ++i) // przydziela zakresy poszczególnym obiektom
    srednie.push back (new Srednia (dane.begin() + n*i/p, dane.begin() + n*(i+1)/p);
  for (int i = 0; i < p; ++i) // tworzy watki
    watki.create thread (std::ref (*(srednie [i])));
  watki.join all (); // czeka na zakończenie wszystkich obliczeń
  double srednia = 0.0;
  for (int i = 0; i < p; ++i) // oblicza średnią średnich
    srednia += srednie[i]->wartosc() * srednie[i]->ilosc();
  srednia /= dane.size ():
  for (int i = 0; i < p; ++i)
    delete srednie[i];
  return srednia:
```


Testy wydajności




boost::posix_time

He who controls the past commands the future He who commands the future, conquers the past.

Kane



Dostępne zegary



#include <boost/date_time/posix_time/posix_time.hpp>


using namespace boost::posix_time;

Zegar	Opis
second_clock::local_time	Czas lokalny z dokładnością do sekundy
second_clock::universal_time	Czas UTC z dokładnością do sekundy
microsec_clock::local_time	Czas lokalny z dokładnością do mikrosekundy
microsec_clock::universal_time	Czas UTC z dokładnością do mikrosekundy

Ww. funkcje zwracają obiekt daty/czasu typu ptime.

Dokładność zegarów mikrosekundowych w systemie Windows™ może być mniejsza niż deklarowana.

Funkcje jednostek czasu



using namespace boost::posix_time;

Funkcja	Jednostka wartości zwracanej
hours (long)	godzina
minutes (long)	minuta
seconds (long)	sekunda
milliseconds (long)	milisekunda
microseconds (long)	mikrosekunda
nanoseconds (long)	nanosekunda


```
time_duration siesta = hours (1) + minutes (30);
time_duration przerwa = milliseconds (10);
```

ptime / time_duration – przykłady




```
#include <boost/date time/posix time/posix time.hpp>
using namespace boost::posix time;
ptime czas start = microsec clock::universal time();
cout << "Pomiar rozpoczeto o " << to_simple_string (czas start) << endl;</pre>
// ALBO: cout << "Pomiar rozpoczeto o " << czas start << endl;</pre>
time duration czas trwania = minutes (2) + seconds (30);
// ALBO: time duration czas trwania (0, 2, 30, 0);
ptime czas biezacy;
do {
        // (...) pomiar
        czas biezacy = microsec clock::universal time();
while (czas biezacy - czas start < czas trwania);</pre>
Więcej na:
http://www.boost.org/doc/libs/1 53 0/doc/html/date time/posix time.html
```

std::chrono



Dostępne zegary



#include <chrono>

using namespace std::chrono;

Zegar	Opis
system_clock	Wall clock time from the system- wide realtime clock
steady_clock	Monotonic clock that will never be adjusted
high_resolution_clock	The clock with the shortest tick period available

Metody now() ww. klas zwracają obiekt daty/czasu typu std::chrono::time_point.

time_point / duration – przykłady



```
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <ctime>
int main()
    std::chrono::time point<std::chrono::system clock> start, end;
    start = std::chrono::system clock::now();
    std::cout << "f(42) = " << fibonacci(42) << '\n';
    end = std::chrono::system_clock::now();
    std::chrono::duration<double> elapsed seconds = end-start;
    std::time t end time = std::chrono::system clock::to time t(end);
    std::cout << "finished computation at " << std::ctime(&end time)</pre>
              << "elapsed time: " << elapsed_seconds.count() << "s\n";</pre>
```

Więcej na:

http://en.cppreference.com/w/cpp/chrono

Programowanie jest fantastyczne!!!

