# Docker 应用部署-Nginx

# 1. 拉取nginx镜像

```
1 docker pull nginx
```

# 2. 创建容器

设置端口映射、目录映射

```
# 下面是在/root目录下创建nginx目录用于存储nginx数据信息
mkdir ~/nginx
cd ~/nginx
mkdir conf logs conf/conf.d
```

在~/nginx/conf/下创建nginx.conf文件,粘贴下面内容, vi conf/nginx.conf

```
1 user nginx;
 2 worker_processes 1;
 3 error_log /var/log/nginx/error.log warn;
4 pid
              /var/run/nginx.pid;
   events {
 5
       worker_connections 1024;
7
   http {
8
9
      include
                     /etc/nginx/mime.types;
       default_type application/octet-stream;
10
11
       log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
12
                        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
13
14
       access_log /var/log/nginx/access.log main;
15
       sendfile
                       on;
       #tcp_nopush
16
                       on;
17
        keepalive_timeout 65;
        #gzip on;
18
        include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
19
20 }
```

在~/nginx/conf/conf.d下创建80.conf文件,粘贴下面内容, vi conf/conf.d/80.conf

```
1 server {
2    listen 80;
3    root /usr/share/nginx/html;
4    index index.php index.html index.htm;
5    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
6    location / {}
7  }
```

```
docker run -id --name nginx \
  -p 80:80 \
  -v $PWD/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf \
  -v $PWD/conf/conf.d:/etc/nginx/conf.d \
  -v $PWD/logs:/var/log/nginx \
  -v $PWD/html:/usr/share/nginx/html \
  nginx
```

#### 参数说明:

- -p 80:80: 将容器的 80端口映射到宿主机的 80 端口。
- -v \$PWD/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf: 将主机当前目录下的 /conf/nginx.conf 挂载 到容器的:/etc/nginx/nginx.conf。配置目录
- -v \$PWD/logs:/var/log/nginx: 将主机当前目录下的 logs 目录挂载到容器的/var/log/nginx。日志目录

# 3. 开放8o访问端口

注意:如果是云服务器,请到云服务器控制台开放端口,不需要使用命令行来开启端口。

```
1#查看是否已经开放80端口2firewall-cmd --list-port3#没有开放使用下面命令开放4firewall-cmd --add-port 80/tcp --permanent5#重新加载防火墙6firewall-cmd --reload
```

## 4. 访问nginx

访问你的Nginx服务器,访问地址: http://你服务器的ip地址

# 5. 扩展

## 5.1 Vue刷新页面404

如果你在浏览器上方法Vue部署项目的时候,F5刷新页面的时候可能会出404 Not Found错误。

因为Vue的路由路径是虚拟的所以刷新会存在404的问题,通过修改配置解决,修改conf/conf.d/80.conf配置文件

```
1 server {
        listen 80;
        root /usr/share/nginx/html;
 3
 4
        index index.php index.html index.htm;
        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 5
 6
        location / {
 7
            try_files $uri $uri/ @router;
 8
            index index.html;
9
        # vue router
10
11
        location @router {
            rewrite ^.*$ /index.html last;
12
```

```
13 }
14 }
```

### 5.2 配置后端代理

如果需要在Nginx反向代理网关服务器,可以通过配置代理完成,同样修改conf/conf.d/80.conf配置文件

```
1
    server {
 2
        listen 80;
 3
        root /usr/share/nginx/html;
4
        index index.php index.html index.htm;
        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 5
        location / {
 6
 7
            try_files $uri $uri/ @router;
8
            index index.html;
9
        }
10
        # vue router
        location @router {
11
12
            rewrite ^.*$ /index.html last;
        }
13
1Д
        # proxy gateway
15
        location ^~/api/ {
16
            proxy_set_header Host $host;
17
            proxy_set_header X-Real-IP
                                                $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
18
19
            proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
20
            # trim prefix
21
            rewrite ^/api/(.*) /$1 break;
22
            proxy_pass http://ip:port;
23
        }
24 }
```

#### 或者也可以这样

```
1
    server {
 2
        listen 80;
 3
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.php index.html index.htm;
 4
 5
        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
        location / {
 6
 7
            try_files $uri $uri/ @router;
8
            index index.html;
9
        }
10
        # vue router
11
        location @router {
12
            rewrite ^.*$ /index.html last;
        }
13
14
        # proxy gateway
        location ^~/api/ {
15
16
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP
                                                $remote_addr;
17
18
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
19
            proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
20
            proxy_pass http://ip:port/;
```

```
21 }
22 }
```

## 5.3 Nginx代理管理系统[可选]

nginx-proxy-manager 是一个Nginx可视化反向代理管理系统,它基于 NGINX,具有漂亮干净的 Web UI。还可以获得受信任的 SSL 证书,并通过单独的配置、自定义和入侵保护来管理多个代理。

软件开源地址: https://github.com/NginxProxyManager/nginx-proxy-manager

### 5.3.1 准备目录

创建并进入安装目录

```
1 mkdir nginx-pm
2 cd nginx-pm
```

#### 5.3.2 服务编排文件

在nginx-pm目录下面创建docker-compose.yml文件,并写入下面内容

```
1 version: '3'
   services:
 3
    app:
4
       image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
 5
      restart: unless-stopped
 6
      ports:
7
       - '80:80'
         - '81:81'
8
9
        - '443:443'
10
      volumes:
         - ./data:/data
11
         - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
```

### 5.3.3 启动服务

执行docker-compose up -d命令启动服务

首次启动服务需要下载镜像等待即可,启动执行完成结果如下图所示。

```
[+] Running 2/2

# Network nginx-pm_default Created

# Container nginx-pm-app-1 Started

[root@localhost nginx-pm]#
```

### 5.3.4 查看进程

输入 docker ps | grep nginx-命令查看,执行结果如下图所示

```
[root@localhost nginx-pm]# docker ps | grep nginx-
lafaa042623d  jc21/nginx-proxy-manager:latest "/init"
    nginx-pm-app-1
[root@localhost nginx-pm]#
```

如果启动失败,那么有可能是你的80、81、443端口被占用,关闭调用占用端口的服务进程,重新执行5.3.3步骤,重启即可。

### 5.3.5 开放端口

开放防火墙端口,注意:如果你是云服务器,那么在云控制台去配置入方向规则,而不是使用下面的命令行开放端口。


```
firewall-cmd --add-port 81/tcp --add-port 443/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
```

```
[root@localhost nginx-pm]# firewall-cmd --add-port 81/tcp --add-port 443/tcp --permanent success
[root@localhost nginx-pm]# firewall-cmd --reload success
[root@localhost nginx-pm]#
```

#### 5.3.6 初始化系统

系统安装好了后,需要对系统进行初始化操作

首先访问系统: http://ip:81



输入账号密码登录进行登录,系统默认用户如下:


Email: admin@example.com
Password: changeme

登录成功后需要修改用户名,根据你自己的情况修改即可


Edit User ×

	Full Name *	Nickname *		
	Administrator	Admin		
	Email *			
	admin@example.com			
			Cancel	Save
用户信息修改完成后就是修改密码				
	Change Password			×
	Current Password			
	******			
	New Password			
	*****			
	Confirm Password			
	*****			
			Cancel	Save

修改成功后



#### 到此服务器初始化完成,后续你管理代理就可以在这个UI管理面板完成了



更多使用介绍请参考: https://nginxproxymanager.com/