# File Storage 시작하기

이 안내서를 사용하여 K-ECP File Storage(이하. FS) 서비스를 시작 하십시오. FS 서비스 신청서를 작성하고 연결하는 방법을 안내합니다.

FS는 파일과 폴더의 계층구조로 저장됩니다. FS에서는 데이터가 폴더 안에 단일 정보로 저장됩니다. 해당 데이터를 찾기 위해 경로를 알아야 합니다.

#### 관련 안내서

- Project 만들기
- VM Server 시작하기

#### 목차

개요

전제 조건

1단계: File Storage 서비스 신청

2단계: File Storage 마운트


3단계: File Storage 자동 마운트

다음 단계


#### 개요

K-ECP FS 서비스를 사용하기 위해서는 아래와 같은 프로세스로 진행되며, KDN의 직원일 경우 User Console에서 소속 부서장의 결재가 필요합니다.


• KDN 직원이 사용할 경우



• 일반 사용자



K-ECP FS는 User Console를 통해 신청한 후 최종 승인 시 제공 되며, 아래 개념도와 같이 VM Server에서 마운트하여 접속하실 수 있습니다. 또한 2대 이상의 VM Server가 1개의 FS를 공유하여 사용할 수 있습니다.



## 전제 조건

- 사전에 FS를 할당 받을 VM서비스가 신청되어 있어야 합니다.
- 사전에 SSL VPN시작하기를 통해서 SSL VPN이 신청되어 있어야 합니다.
- ♀ Tip: KDN 직원의 경우 KDN 내부망에서 KDN 전용 User Console로도 접속이 가능합니다.

# 1단계: File Storage 서비스 신청

- 1. K-ECP User Console에서 [서비스 신청] 자원 > 스토리지 신청 > 파일 스토리지 의 돋보기 아이 콘 🔾 클릭
- 2. 서비스 신청서 내역 작성
  - 클라우드: FS 서비스를 할당받을 가상서버가 있는 클라우드 선택
  - 프로젝트명: FS가 포함되어야 될 기 생성완료된 프로젝트 선택
  - 가상서버: FS가 할당될 VM Server 선택
  - 스토리지명: 사용자가 식별할 수 있는 스토리지명 작성
  - 디스크 크기: (최소 10GB, 최대 500GB)원하는 디스크 크기 설정

- 스토리지ID: [중요] 서버에서 마운트 시킬 스토리지ID 작성 (향후 /[Project명]/[스토리지 ID]로 파일경로로 사용)
- 3. 신청 버튼을 클릭 하여 FS 서비스 신청 (단, KDN 직원일 경우 소속 부서장으로 결재자 지정후 서비스 신청)

## 2단계: File Storage 마운트

- ⚠ 주의사항: VM 서비스가 사전에 신청되어 있어야 합니다.
- 1. FS 서비스 신청 승인이 완료 된 경우 K-ECP User Console에서 서비스 현황 > 스토리지 로 이 동
- 2. 해당 FS 서비스를 신청한 프로젝트 상세의 돋보기 아이콘 🔾 클릭
- 3. 파일스토리지 목록에서 신청한 스토리지ID와 스토리지명을 확인
- 4. 해당 FS의 파일경로 확인
- 5. FS를 신청한 VM Server로 접속, SSH 클라이언트(Putty, Windows 터미널 등)을 통해 서버 접속
  - 본 가이드에서는 윈도우 명령 프롬프트(터미널)을 이용한 SSH 접속

ssh -p [ssh Port] kecpuser@[VM IP address]

sudo -i

6. hosts 파일 수정을 통한 FS\_IP 를 논리 주소로 변경

vi /etc/hosts

• [FS\_IP]를 filestorage라는 논리주소 추가

[FS\_IP] filestorage

**♀안내**: FS\_IP의 경우 K-ECP 운영팀에 문의해야 합니다.

7. 현재 디스크 상태 확인

df -h

• 기본 OS 디스크만 마운트 되어 있는 것을 확인

```
Filesystem
               Size Used Avail Use% Mounted on
                       0 1.8G 0% /dev
devtmpfs
               1.8G
tmpfs
               1.9G
                       0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs
               1.9G
                     25M 1.8G 2% /run
tmpfs
                       0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
               1.9G
/dev/vda3
                50G 7.5G
                         43G 15% /
/dev/vda2
               100M
                    5.8M
                           95M
                                 6% /boot/efi
tmpfs
               374M
                       0 374M
                                 0% /run/user/1001
```

8. FS를 마운트할 디렉토리 생성(본 가이드에서는 디렉토리명을 /FS\_data 로 진행, 사용자가 원하는 디렉토리명으로 변경하여 사용)

mkdir /FS\_data

9. 3., 4. 에서 확인한 파일경로를 통해 FS 마운트

```
mount -t nfs filestorage:/[파일경로] /FS_data
```

10. 마운트가 잘 되었는지 확인

df -h

```
Filesystem
                         Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs
                         1.8G
                                  0 1.8G
                                            0% /dev
tmpfs
                         1.9G
                                  0 1.9G
                                            0% /dev/shm
tmpfs
                         1.9G
                                25M 1.8G
                                            2% /run
tmpfs
                         1.9G
                                  0 1.9G
                                            0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3
                              7.5G
                                     43G 15% /
                          50G
/dev/vda2
                               5.8M
                                      95M
                                            6% /boot/efi
                         100M
tmpfs
                          374M
                                  0 374M
                                            0% /run/user/1001
filestorage:/[스토리지ID]
                                      10G
                                            0% /FS_data
                           10G
```

# 3단계: File Storage 자동 마운트

**♀안내**: 자동 마운트를 설정하지 않으면, 부팅할 때마다 디스크를 마운트 해야하기 때문에 자동마운트 설정을 실행합니다.

↑ **주의사항**: fstab 파일 수정하는 작업은 root 권한으로 실행해야 합니다.

sudo -i

2. vi 편집기로 fstab 파일 수정

vi /etc/fstab

• "filestorage:/[파일경로] /FS\_data nfs nosuid,rw,sync,hard,intr 0 0" 내용 추가

**ૄ 안내**: vi 편집기 실행 후 "i" 키를 눌러 편집을 실행할 수 있습니다. 이후 "ESC", ":wq" 입력을 통해 편집 내용을 저장할 수 있습니다.

```
UUID=d47ead13-ec24-428e-9175-46aefa764b26 / xfs defaults 0 0 UUID=7B77-95E7 /boot/efi vfat defaults,uid=0,gid=0,umask=077,shortname=winnt 0 2 filestorage:/[파일경로] /FS_data nfs nosuid,rw,sync,hard,intr 0 0
```

- 3. 마운트 설정내역 테스트
- 마운트 해제

umount /FS\_data

• 마운트 해제 확인

df -h

```
devtmpfs
              1.8G
                      0 1.8G 0% /dev
                   84K 1.9G 1% /dev/shm
tmpfs
              1.9G
mpfs
             1.9G
                   25M 1.8G
                              2% /run
                      0 1.9G
tmpfs
              1.9G
                              0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3
               50G 7.5G
                        43G 15% /
/dev/vda2
              100M
                   5.8M
                          95M 6% /boot/efi
tmpfs
              374M 8.0K 374M 1% /run/user/1001
```

• 전체 마운트 명령(2. 에서 fstab에 등록된 정보들을 모두 마운트시킵니다.)

```
mount -a
```

• 마운트 확인

```
df -h
```

```
Filesystem
                       Size Used Avail Use% Mounted on
                                0 1.8G
                                         0% /dev
devtmpfs
                       1.8G
                             84K 1.9G
tmpfs
                       1.9G
                                         1% /dev/shm
tmpfs
                       1.9G
                            25M 1.8G
                                         2% /run
tmpfs
                       1.9G
                                0 1.9G
                                         0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3
                        50G 7.5G
                                  43G 15% /
/dev/vda2
                       100M 5.8M
                                   95M
                                         6% /boot/efi
tmpfs
                       374M 8.0K 374M
                                         1% /run/user/1001
filestorage:/[스토리지ID] 10G
                                         0% /FS_data
                                0
                                    10G
```

# 다음 단계

• File Storage 삭제하기를 통해서 FS를 삭제할 수 있습니다.