
## FILIUS - GUIDE DU DÉBUTANT



https://www.lernsoftware-FILIUS.de

Auteur : Daniel Garmann (<u>dgarmann@freenet.de</u>), Gymnasium Odenthal (<u>www.gymnasium-odenthal.de</u>)

Traduit, adapté et modifié par : Stéphane KELLER

EPL Marmilhat Louis Pasteur - 63370 Lempdes

Janvier 2021 - Version 2.12

Découvrir mes autres réalisations sur

(https://github.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths)

 $<sup>^{(1)}</sup>$  Toutes les images proviennent du logiciel FILIUS. Tous les droits sont réservés par les développeurs.

# Table des matières

I. Remarque préliminaire	1
II. Conception de FILIUS	1
III. Le mode "création"	2
3.1 Composants dans FILIUS	2
3.2 Composants Ordinateur et Portable	2
3.3 Composant Cable	
3.4 Composant Switch	3
3.5 Composant Routeur	3
3.6 Composant Modem	4
IV. Le mode "simulation"	5
4.1 Logiciels réseau dans FILIUS	6
4.2 Logiciels système dans FILIUS	
4.3 Logiciels client dans FILIUS	6
4.4 Logiciels serveur dans FILIUS	6
V. Le mode "documentation"	7
VI. Conception et test de réseaux dans FILIUS	7
6.1 Lien direct	8
6.2 Connexion d'ordinateurs à l'aide d'un Switch	
6.3 Connexion de deux réseaux à l'aide d'un Routeur	
6.4 Simulation du World Wide Web	13
6.5 Service de messagerie	17
VII. Perspectives	20
7.1 Réseaux virtuels et réseaux physiques	20
7.2 Échange de fichiers via peer-to-peer	21
7.3 Configuration d'un serveur DHCP	22
7.4 Utilisation d'un pare-feu	24
7.5 Routage automatique à travers plusieurs ordinateurs	26
7.6 Routage manuel à travers plusieurs ordinateurs	27
VIII. Complément : adresses IP	30
IX. Exercice de synthèse	32
Lexique	38


### I. Remarque préliminaire.

FILIUS<sup>(2)</sup> a été initialement développé par l'Université Siegen, en Allemagne, afin de fournir un outil permettant d'améliorer les cours d'informatique sur les réseaux. Le groupe cible principal comprend les étudiants des écoles secondaires. Mais, avec son large éventail de logiciels, il peut être intéressant pour les apprenants de tout âge. Le logiciel favorise en particulier l'apprentissage exploratoire et est très utile pour enseigner aux étudiants l'internet et ses différentes applications.

Ce document a pour but de vous montrer, en tant qu'enseignant, les différentes manières d'utiliser FILIUS en classe. Les descriptions sont toujours suivies d'exemples d'exercices. Les solutions correspondantes sont téléchargeables sur <a href="https://github.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths/tree/master/6%20-%20Filius/Add-on">https://github.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths/tree/master/6%20-%20Filius/Add-on</a>.

### II. Conception de FILIUS.

Après le lancement initial du programme (Filius.exe ou Filius.jar), vous êtes invité à choisir la langue du programme ; cela sera mémorisé de manière permanente<sup>(3)</sup>. À partir de maintenant, le programme apparaîtra avec l'aspect suivant :



Trois modes de travail sont disponibles dans le programme : le mode "création", le mode "simulation" et le mode "documentation".

Pour passer en mode "création", cliquer simplement sur le symbole représentant un marteau ( > ) dans la barre d'outils située en haut. Ce mode est utilisé pour construire un réseau ou lui appliquer des modifications. Après le démarrage du programme, FILIUS sera toujours en mode "création".

<sup>(2)</sup> FILIUS signifie Free Interactive Learning Environment for Internetworking of the University Siegen.

<sup>(3)</sup> Cette préférence se trouve dans le répertoire utilisateur du dossier Filius, qui peut être supprimé pour être réinitialisé.

Pour démarrer le mode "simulation", cliquer sur la flèche verte (>) dans la barre d'outils. Ce mode est utilisé pour tester le réseau que vous avez créé et installer différents logiciels réseau sur les ordinateurs et les exécuter.

Pour accéder au mode "documentation", sélectionner le crayon (?) dans la barre d'outils située en haut. Ce mode offre la possibilité d'ajouter vos propres annotations au réseau et de regrouper certaines parties du réseau pour une meilleure compréhension.

Avant de commencer à construire le premier réseau, voici une brève introduction aux éléments essentiels d'un réseau dans FILIUS.

#### III. Le mode "création".

Avant de créer votre premier réseau, ce chapitre vous familiarisera avec le fonctionnement des différents composants dans FILIUS. Nous utiliserons ensuite ces différents composants pour construire et tester des réseaux. Nous effectuerons quelques exercices simples et en augmenterons la complexité, étape par étape.

### 3.1 Composants dans FILIUS.

FILIUS fournit une gamme de différents composants dans la barre d'outils située sur le côté gauche. Ceux-ci peuvent être positionnés, connectés, modifiés et supprimés dans l'espace de travail. Pour créer un nouveau composant, utiliser le glisser-déposer pour déplacer le composant n'importe où dans l'espace de travail blanc. Pour connecter deux périphériques à l'aide d'un câble, sélectionner le câble dans la barre d'outils et cliquer sur les composants que vous souhaitez lier. Les connexions restent, même lorsque les composants sont repositionnés. À l'aide d'un clic droit, vous pouvez à nouveau supprimer n'importe quel câble ou composant. Nous allons maintenant apprendre les fonctions de base des différents composants et une explication plus détaillée suivra dans le chapitre sur la conception et le test de réseaux dans FILIUS.

### 3.2 Composants Ordinateur et Portable.

Dans la barre d'outils à gauche, FILIUS fournit deux types d'ordinateurs différents à utiliser dans nos réseaux virtuels. Les deux ordinateurs sont identiques dans leur fonctionnement et remplissent la même fonction, mais il est utile de garder une distinction logique entre les deux. Pour un ordinateur servant la tâche d'un client, il est conseillé d'utiliser un *Portable* ( ), alors que pour un ordinateur servant à la tâche d'un serveur, nous utiliserons un *Ordinateur* ( ). Les composants peuvent être ajoutés en les faisant glisser vers l'espace de travail, à l'aide du bouton gauche de la souris. La configuration d'un ordinateur peut être modifiée en double-cliquant sur l'icône dans l'espace de travail, ou en faisant un clic droit et en sélectionnant *Configurer*. Les différents paramètres de l'ordinateur sont modifiables dans la

fenêtre qui s'ouvre. La configuration standard d'un ordinateur est affichée dans l'image suivante.

Nom	Portable 0.10
Adresse MAC	67:17:E3:95:35:42
Adresse IP	192.168.0.10
Masque	255.255.255.0
Passerelle	
Serveur DNS	

Si vos élèves (étudiants) ne sont pas familiarisés avec le fonctionnement d'une adresse *IP* ou d'un *Masque*, lire tout d'abord le chapitre VIII, pour une brève description.

### 3.3 Composant Cable.

Deux ordinateurs peuvent être connectés à l'aide d'un composant *Cable*. Pour cela, sélectionner le câble réseau ( ) dans la barre d'outils. Puis, dans l'espace de travail, cliquer sur le premier composant, puis sur le second composant que vous souhaitez connecter pour établir un lien entre les deux.

### 3.4 Composant Switch.

Si vous souhaitez connecter plus de deux ordinateurs l'un à l'autre, vous avez besoin d'un concentrateur central.

Le moyen le plus simple consiste à utiliser un *Switch* ( ). La configuration d'un *Switch* peut être modifiée en double-cliquant sur l'icône ( ).

Un *Switch* mémorise tous les composants connectés après l'envoi de la première demande sur le réseau et redirige les signaux vers leurs destinataires. Cependant, un *Switch* ne peut connecter que des ordinateurs d'un même réseau.

### 3.5 Composant Routeur.

Pour envoyer un signal réseau d'un réseau à un autre, nous utilisons un Routeur ( pour les connecter. Pour que le Routeur fonctionne correctement, tous les composants connectés doivent appartenir à des réseaux différents. Ceci s'applique également à des ordinateurs isolés pouvant y être directement connectés.

Après l'initialisation d'un *Routeur*, FILIUS demande le nombre de cartes réseau qu'il devrait avoir, c'est-à-dire le nombre d'interfaces vers les réseaux qu'il devrait

fournir. Cette configuration peut être modifiée ultérieurement dans le panneau de configuration du Routeur, en sélectionnant l'option Gérer les connexions.



Dans le panneau des préférences, vous pouvez également trouver un onglet dédié pour chaque interface avec la configuration de la carte réseau et de son réseau. Modifier l'adresse *IP* en fonction du réseau connecté, de sorte qu'un signal puisse être réacheminé correctement (généralement la première adresse *IP* du réseau). Par ailleurs, une *Passerelle* doit être ajoutée pour chaque ordinateur du réseau. Les préférences exactes seront expliquées en détail ultérieurement.

### 3.6 Composant Modem.

FILIUS permet également de lier plusieurs programmes FILIUS exécutés sur différents ordinateurs physiques d'un réseau existant, tel qu'une salle de classe. Il est important de vous assurer que le pare-feu de chaque ordinateur physique autorise de telles connexions. Pour utiliser ces fonctionnalités, tous les programmes FILIUS doivent inclure un modem dans leur réseau virtuel. Le modem de l'un des réseaux virtuels doit être défini en tant que destinataire. Pour ce faire, cocher la case Attendre les connexions entrantes, puis cliquer sur le bouton Activer pour accepter les demandes entrantes.




L'autre modem d'un autre réseau virtuel peut désormais établir une connexion réseau physique, en utilisant l'adresse *IP* du modem récepteur (adresse *IP* physique du premier ordinateur). Les deux modems indiqueront une connexion réussie par un petit point vert.

#### IV. Le mode "simulation".

Le mode "simulation" est utilisé pour installer un logiciel sur les ordinateurs, le supprimer ou le démarrer. Pour passer en mode "simulation", cliquer sur la flèche verte dans la barre d'outils supérieure (>).

L'objectif principal de FILIUS est d'afficher l'activité du réseau sur les différentes couches du modèle *OSI* ce qui améliore ainsi la compréhension du fonctionnement des réseaux.

Pour modifier la vitesse d'affichage de la simulation, utiliser le panneau de commande situé en haut ( $\bigcirc$ 100%). Ceci ajuste la vitesse d'affichage des signaux dans les câbles, ainsi que dans le modèle de couches OSI, que vous pouvez observer en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel ordinateur.



Mais avant de pouvoir voir l'activité du réseau, il est nécessaire d'installer un logiciel sur l'ordinateur. En double-cliquant ou en faisant un clic droit sur le *Portable*, vous obtenez l'icône *Installation des logiciels* ( ):



En cliquant sur *Installation des logiciels* (( $\bigcirc$ ), il est possible d'installer ( $\spadesuit$ ) ou désinstaller ( $\spadesuit$ ) le(s) logiciel(s) sur ce *Portable*. Vous trouverez ci-dessous une brève description des fonctions des différents logiciels.

### 4.1 Logiciels réseau dans FILIUS.

FILIUS a trois types de logiciels : les logiciels système, les logiciels client et les logiciels serveur. Ceux-ci seront brièvement expliqués en fonction de leur groupe.

### 4.2 Logiciels système dans FILIUS.

Explorateur de fichier ( ): ce logiciel permet de copier des fichiers existants du disque dur de votre ordinateur physique, sur un ordinateur virtuel dans FILIUS.

Ligne de commande (): la ligne de commande permet de gérer l'ordinateur à l'aide de certaines commandes qui seront affichées au démarrage du terminal.

Éditeur de textes (): à l'aide de ce logiciel, vous pouvez créer des fichiers texte simples, par exemple HTML, et les modifier. Vous pouvez également modifier les fichiers que vous avez précédemment importés à l'aide de l'explorateur de fichiers.

Parefeu (₹): le pare-feu peut être utilisé pour ouvrir ou fermer certains ports du réseau.

Afficheur d'images (): avec ce programme, vous pouvez ouvrir et afficher des images.

## 4.3 Logiciels client dans FILIUS.

Client de messagerie (): ce logiciel permet d'envoyer et de recevoir des courriels.

Navigateur Web ( ): le Navigateur Web sert à l'affichage des sites Web. Il peut gérer toutes les commandes HTML de base.

Client générique ( ): le client est utilisé pour se connecter à un serveur. Il peut être utilisé pour vérifier si le réseau est correctement connecté.

Gnutella (P2P) ( ): Gnutella est un logiciel peer-to-peer qui permet de partager des fichiers au sein d'un réseau virtuel.

## 4.4 Logiciels serveur dans FILIUS.

Serveur DNS ( ): le serveur DNS est utilisé pour simuler la traduction des URL symboliques dans leurs adresses IP correspondantes.

Serveur de messagerie (): à l'aide d'un serveur de messagerie, vous pouvez créer différents comptes de messagerie. Ces comptes peuvent être utilisés par le programme de messagerie sur un ordinateur client.

Serveur Web (): ce logiciel transforme un ordinateur en un serveur Web, qui permet aux clients d'afficher un site Web stocké sur le serveur à l'aide du navigateur Web. Le site Web par défaut est défini par le fichier "index.html" dans le répertoire virtuel "root/Webserver".

Client générique (): une fois démarré, le serveur d'écho répond à toutes les demandes des clients en renvoyant le message reçu.

#### V. Le mode "documentation".

Depuis la version 1.6.0, FILIUS permet à l'utilisateur de documenter les structures de réseau et de les regrouper de manière symbolique. Pour démarrer le mode "documentation", cliquer sur l'icône représentée par un crayon (?).

FILIUS propose deux méthodes de documentation différentes dans ce mode. Elles seront brièvement expliquées. Il incombe à l'utilisateur de nommer ou de grouper de manière significative ses réseaux virtuels.

À l'aide de champs de texte (), l'utilisateur peut ajouter des informations concernant le réseau virtuel. Les champs de texte n'ont d'influence ni sur le comportement du réseau en mode "création", ni sur l'activité du réseau en mode "simulation".

Il en va de même pour les champs de structure ( ). Ils peuvent être utilisés pour regrouper de manière significative des composants individuels d'un réseau. Le champ, dont la taille est modifiable, apparaîtra en arrière-plan lorsque vous quitterez le mode "documentation".

En utilisant le bouton d'exportation ( ), le réseau virtuel peut être enregistré, en tant qu'image au format PNG.

### VI. Conception et test de réseaux dans FILIUS.

Dans le chapitre suivant, nous allons concevoir et tester différents réseaux. Nous commencerons par des exemples simples et en augmenterons la complexité. Par conséquent, un basculement régulier entre le mode "création" et le mode "simulation" est nécessaire. Le symbole à gauche de chaque exercice indique si l'opération doit être effectuée en mode "création" (>>) ou en mode "simulation" (>>).


#### 6.1 Lien direct.

Le moyen le plus simple de connecter des ordinateurs consiste à établir une liaison directe à l'aide d'un câble réseau croisé. Cela s'appelle une connexion d'égal à égal. Avec ce type de connexion, les ordinateurs sont connectés à l'aide d'un câble à paire torsadée pour permettre le transfert de données entre les deux.

## Exercice 1:(\bigcep)

Créer un réseau simple avec deux *Portables* liés, servant de clients. Configurer les *Portables* avec les noms indiqués ci-dessous et les adresses *TP* 192.168.0.10 et 192.168.0.11. L'utilisation du masque de sous-réseau 255.255.255.0 garantit que les deux *Portables* font partie du même réseau.


Remarque : pour ne pas nommer manuellement chaque *Portable*, utiliser l'option *Utiliser l'adresse IP comme nom* pour permettre à FILIUS de définir automatiquement le nom du *Portable* en tant qu'adresse *IP*.




## Exercice 2a : (>)

Sélectionner le *Portable* avec l'adresse *IP* se terminant par 0.10. Installer alors le logiciel *Ligne de commande*. Démarrer la ligne de commande et tester la connexion du *Portable* 0.11 à l'aide de la commande *ping* 192.168.0.11.

Inspecter l'activité du réseau en affichant les données échangées du *Portable* 0.10 dans le modèle *OSI* (bouton droit de la souris sur le *Portable* 0.10 puis *Afficher les* échanges de données (192.168.0.10)).





Nous pouvons observer que l'activité du réseau n'atteint que la couche Internet. Les couches plus élevées et plus complexes du modèle *OSI* ne sont pas encore nécessaires. En sélectionnant l'une des lignes dans la fenêtre d'échange de données, il est possible d'afficher des informations sur les couches inférieures du modèle *OSI*, ainsi que des informations plus détaillées sur les couches utilisées.

### Exercice 2b : (>)

Essayer d'autres commandes en utilisant la ligne de commande, telles que *ipconfig*, host localhost ou dir. L'utilisation de la commande host apparaîtra clairement dans un exemple ultérieur, incluant un DNS Server.


#### 6.2 Connexion d'ordinateurs à l'aide d'un Switch.

Si vous souhaitez connecter plus de deux ordinateurs à un réseau dans FILIUS, vous devez utiliser un *Switch* auquel vous pourrez connecter un nombre quelconque d'ordinateurs. Après la première utilisation en mode "simulation", un *Switch* associe les adresses *MAC* des paquets entrant aux ports du *Switch*, afin ensuite, de pouvoir transférer les paquets de données plus rapidement. Cette correspondance est écrite dans la table *SAT* du *Switch*. Nous allons maintenant utiliser ce composant pour connecter trois ordinateurs entre eux.

## Exercice $3:(\nearrow)$


Développer maintenant ce réseau en ajoutant un troisième ordinateur qui correspond à un serveur, avec l'adresse IP 192.168.0.12.

Ne pas oublier d'utiliser le symbole ( ) pour ajouter ce serveur. Puis connecter les trois ordinateurs au *Switch*.




## Exercice 4: (>)

Ouvrir le bureau du serveur 0.12. Installer et démarrer le logiciel *Client générique* sur le port prédéfini 55555. Utiliser l'un des *Portables* pour installer le logiciel *Client générique* et le connecter au serveur. Essayer d'envoyer des messages texte du client au serveur et observer le résultat. Jeter également un coup d'œil à l'activité du réseau dans la fenêtre d'échange de données du *Portable*.



La fenêtre d'échange de données montre, dans cet exemple, que la couche de transport est nécessaire pour la première fois. L'établissement de la connexion entre le client et le serveur utilise déjà trois couches dans le modèle *OSI*. Les deux premières lignes sont à nouveau utilisées pour déterminer l'adresse *MAC*, appartenant à l'adresse *IP* du serveur.

Dès que vous envoyez un message de client à serveur, la quatrième couche, appelée couche d'application, entre en jeu.



Le logiciel, qui est le *Client générique*, utilise tout d'abord la couche application, puis la couche transport, la couche internet et enfin la couche réseau. Toutes ces informations sont affichées en cliquant sur la première ligne bleu foncé dans le modèle d'échange de données, ce qui affiche l'image à droite.

Dans les exercices suivants, ne pas oublier de regarder de temps en temps la fenêtre d'échange de données pour avoir une idée du type d'informations en cours de transmission au sein du réseau. Vous remarquerez, par exemple, l'énorme quantité de données à transmettre lors de l'envoi de courriels.


#### 6.3 Connexion de deux réseaux à l'aide d'un Routeur.

Avant d'installer et de tester davantage de logiciels sur les ordinateurs, nous souhaitons étendre notre réseau existant avec trois *Portables* supplémentaires.

#### Exercice 5:

( $\nearrow$ ): créer un deuxième réseau avec trois nouveaux *Portables*, comme indiqué cidessous. Nous voulons que les trois nouveaux *Portables* se trouvent sur un réseau logiquement différent, pour lequel nous utiliserons les adresses *IP* 192.168.1.10 à 192.168.1.12. Enfin, connecter les deux réseaux à l'aide d'un *Routeur* et configurer les deux cartes d'interface réseau avec les adresses *IP* 192.168.0.1 et 192.168.1.1.

( ): pour finir, tester la connexion entre les *Portables* 0.10 et 1.10 à l'aide de la commande *ping*.



FILIUS affiche alors le message suivant dans l'invite de commande :


```
/> ping 192.168.1.10
Destination inaccessible
/>
```

Ce message d'erreur s'affiche car la requête doit quitter le réseau local. La *Passerelle* de chaque ordinateur n'est pas encore configurée. Or, cette configuration permet à la requête de quitter le réseau local.


#### Exercice 6:

( ): le Routeur dispose d'une carte d'interface réseau avec l'adresse 192.168.0.1 que vous configurerez en tant que Passerelle pour les trois ordinateurs du côté gauche. Définir la Passerelle pour les trois Portables du côté droit sur 192.168.1.1 en conséquence.

(): essayer à nouveau la même connexion. Cela devrait fonctionner correctement.



Lorsque vous regardez la fenêtre d'échange de données, vous pouvez constater que la première demande prend beaucoup plus de temps que les trois suivantes. En effet, la table de routage des deux *Switchs* est vide au début. Elle est ensuite créée après la première demande.



#### Exercice 7:

(): essayer de tester le réseau avec un client générique et un serveur d'écho. Utiliser le *Portable* 1.10 pour installer le logiciel *Client générique* et le connecter au serveur 0.12.

#### 6.4 Simulation du World Wide Web.


La tâche la plus importante d'Internet aujourd'hui est sûrement le World Wide Web.

Avec FILIUS, vous pouvez simuler et analyser les processus de base impliqués dans la communication entre un navigateur Web et un serveur Web distant.

Le réseau que nous avons créé dans l'exercice 6 suffit pour cette tâche. Nous utiliserons le serveur 0.12 comme serveur Web et le Portable 1.10 comme client et navigateur Web. Mais commençons par configurer notre serveur Web.

## Exercice 8: (>)

Utiliser le serveur 0.12 pour installer les logiciels Serveur Web et Éditeur de textes. Prendre l'éditeur de textes pour ouvrir le fichier "index.html" qui se trouve dans le répertoire virtuel "root/Webserver". Le fichier peut être maintenant modifié afin de représenter les informations souhaitées.




## Exercice 9: (>)

Sur le bureau du serveur *Web* 0.12, démarrer le logiciel *Serveur Web* d'un double clic. Puis démarrer le *Serveur Web* en cliquant sur le bouton *Start* (photo de gauche).

Ensuite, passer à l'ordinateur 1.10 pour installer le logiciel Navigateur Web. Démarrer


le navigateur et essayer d'établir une connexion au Serveur Web en tapant l'URL <a href="http://192.168.0.12">http://192.168.0.12</a> dans le champ d'adresse du navigateur Web (image de droite).



Nous avons établi une connexion, mais ce n'est pas comme cela que nous communiquons habituellement avec d'autres serveurs Web. Normalement, nous contactons un site Web en tapant son URL et non l'adresse IP du serveur Web. La résolution entre l'URL et l'adresse IP correspondante est effectuée par un serveur de noms de domaine, également appelé serveur DNS, que nous allons maintenant configurer.

## Exercice 10 : ( > )


Créer un nouveau serveur avec l'adresse *IP* 192.168.2.10 et la *Passerelle* définie sur 192.168.2.1. Changer le nombre d'interfaces du *Routeur* à trois, en accédant à l'onglet *General* de sa configuration et en sélectionnant le bouton *Gérer les connexions*. Passer ensuite à l'onglet de la nouvelle carte d'interface réseau et modifier les informations de l'adresse *IP* en 192.168.2.1 et le *Masque* à 255.255.255.0. Enfin, connecter le nouveau serveur au *Routeur* avec un câble.



Pour permettre à tous les ordinateurs d'utiliser le service du serveur DNS, nous devons ajouter l'adresse IP du serveur DNS à la configuration de chaque Portable.

## Exercice 11 : ( > )


Ajouter l'adresse *IP* du serveur *DNS* 192.168.2.10 à la configuration de chaque *Portable*.



Attribuer au serveur *Web* une *URL* appropriée en l'ajoutant à la table d'*Adresse (A)* du serveur *DNS* afin que nous puissions l'atteindre par son nom.

## Exercice 12a: (>)

Sélectionner le serveur 2.10. Installer et démarrer le logiciel Serveur DNS. Saisir <a href="https://www.filius.com">www.filius.com</a> dans le champ Nom de domaine et 192.168.0.12 dans le champ Adresse IP. Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter pour ajouter l'entrée au tableau de référence du Serveur DNS. Enfin, lancer le Serveur DNS en cliquant sur le bouton Démarrer (image de gauche) et tester la connexion en utilisant le navigateur Web sur le Portable 0.10 et en recherchant l'URL <a href="http://www.filius.com">http://www.filius.com</a> (image de droite).



Si le navigateur Web renvoie le message Impossible de joindre le serveur !, c'est probablement que, soit vous n'avez pas encore démarré le Serveur DNS, soit la Passerelle n'est pas remplie ou est incorrecte, soit vous avez demandé une URL qui n'est pas encore ajoutée à la table de référence du Serveur DNS.

## Exercice 12b : (>)

Au début de notre didacticiel, nous avons appris la commande *host* dans le terminal. Essayer à nouveau d'utiliser la commande host avec l'*URL* <u>www.filius.com</u>. Constater que le serveur <u>DNS</u> fait son travail et renvoie l'adresse <u>IP</u> du serveur <u>Web</u>.


```
/> host www.filius.com
www.filius.com a pour adresse IP 192.168.0.12
/> |
```

### 6.5 Service de messagerie.

FILIUS offre la possibilité de simuler le travail de différents serveurs de messagerie et leur interaction. Au début, nous allons configurer un serveur de messagerie unique et installer le logiciel *Client de messagerie* sur un *Portable*. Plus tard, nous installerons plusieurs serveurs de messagerie liés les uns aux autres.

## Exercice 13: (>)


Sélectionner Serveur 0.12 pour installer le logiciel Serveur de messagerie. Créer un Nouveau compte avec le Domaine de messagerie "filius.fr", l'Identifiant "bob" et le Mot de passe "bob" (image de gauche). Démarrer le Serveur de messagerie. Observer comment ce nouveau compte apparaît dans la Liste des comptes. Puis lancer le serveur en utilisant le bouton Démarrer.




Il faut ensuite configurer le serveur DNS 2.10 pour lui faire accepter le <u>Domaine de</u> <u>messagerie</u> et lui déclarer l'adresse <u>IP</u> du serveur de messagerie.

## Exercice 14: (>)

Démarrer le logiciel Serveur DNS sur le serveur DNS 2.10. Dans l'onglet Adresse (A), Ajouter le Nom de domaine du serveur de messagerie <u>www.filius.fr</u> ainsi que son Adresse IP.



Dans l'onglet Échange de messages (MX), Ajouter le Domaine de messagerie "filius.fr" du serveur de messagerie ainsi que son *IP adress* <u>www.filius.fr</u>. Puis redémarrer le serveur avec *Arrêter* puis *Démarrer*.



Installer puis configurer le logiciel *Client de messagerie* sur le *Portable* 1.10.

## Exercice 15: (>)

Sélectionner *Portable* 1.10 pour installer et exécuter le logiciel *Client de messagerie*. Cliquer sur le bouton *Paramétrer le compte* pour créer un nouveau compte et le configurer avec les informations suivantes du serveur de messagerie (image de gauche):

Nom: bob

Adresse électronique : bob@filius.fr


Serveur POP3: www.filius.fr

Port POP3: 110

Serveur SMTP: www.filius.fr

Port SMTP : 25 Identifiant : bob mot de passe : bob

Enregistrer puis envoyer un courrier électronique à <u>bob@filius.fr</u> (c'est-à-dire à vous-même), puis récupérer vos courriers électroniques (image de droite).



## Exercice 16: (>)

Ajouter une autre adresse électronique au serveur de messagerie avec le nom <u>Lucie@filius.fr</u>. Configurer également le logiciel *Client de messagerie* sur *Portable* 0.11 afin que Bob et Lucie puissent s'envoyer des courriels.

Configurer un deuxième serveur de messagerie avec l'adresse 192.168.1.13.


## Exercice 17: (>)

Ajouter un autre serveur de messagerie nommé Serveur 1.13. Installer alors sur ce serveur un serveur de messagerie avec le <u>Domaine de messagerie</u> keller.fr. Enfin, ajouter un compte avec le nom <u>stephane@keller.fr</u> sur le Serveur 1.13.

Modifier la table d'Échange de messages (MX) du serveur DNS, de sorte que le nouveau Domaine de messagerie soit inclus.

Installer un *Client de messagerie* sur *Portable* 1.11 puis le configurer pour le compte <u>stephane@keller.fr</u>. Enfin, essayer d'envoyer un courrier électronique entre les deux comptes <u>bob@filius.fr</u> et <u>stephane@keller.fr</u>.

https://github.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths



### VII. Perspectives.


Si vous avez bien suivi le didacticiel jusqu'ici, vous maîtrisez toutes les fonctions de base de FILIUS. D'autres fonctions peuvent êtres ajoutées. Libre à vous, donc, d'intégrer les autres fonctions de Filius dans vos TP d'informatique selon la force de vos élèves (étudiants) et selon la configuration du réseau dans les salles de classe.

### 7.1 Réseaux virtuels et réseaux physiques.

Dans le chapitre sur les composants de FILIUS, nous avons déjà parlé du modem comme offrant la possibilité de quitter le réseau virtuel et d'envoyer des signaux sur un réseau existant physiquement. Bien entendu, il s'agit d'un réseau comprenant au moins deux ordinateurs physiques exécutant FILIUS et un pare-feu local configuré

pour ne pas bloquer les signaux de FILIUS.

Vous pouvez réaliser cette configuration grâce à l'exemple suivant, dans lequel un seul *Portable* est capable de communiquer avec le réseau existant, via un modem.




## Exercice 18 : ( > )

Créer la structure de réseau affichée ci-dessous sur deux ordinateurs physiquement différents faisant partie d'un même réseau physique.

- > Sur le *Portable A*: dans le champ *IP* adress, saisir l'adresse *IP* physique du second ordinateur où est installé le *Portable B. C*onfigurer le modem pour qu'il accepte les demandes entrantes, en cochant la case *Wait for incoming connection request*, puis cliquer sur le bouton *Activer*.
- > Sur le *Portable* B, dans le champ *IP* adress, saisir l'adresse *IP* physique du premier ordinateur où est installé le *Portable A*. Configurer le modem B pour qu'il se connecte

à l'ordinateur A. Pour ce faire, cliquer sur le bouton *Connect*. Si vous voulez essayer cela sur un ordinateur isolé, écrire simplement "localhost" en tant qu'adresse *IP* et choisir un port.

Les deux modems afficheront une lumière verte si la connexion est établie avec succès. Si la connexion des deux modems a fonctionné, les deux *Portables* virtuels peuvent être configurés pour la communication réseau.



### Vous pouvez par exemple:

- > installer et démarrer le logiciel Client générique sur l'ordinateur A ;
- > installer le logiciel *Client générique* et le connecter au serveur.

Le Portable B doit pouvoir communiquer avec le Portable A via le réseau physique.

## Exercice 19: (>)


Installer les logiciels *Client générique* et *Client générique* sur les *Portables* virtuels des ordinateurs A et B. Ensuite, démarrer le serveur d'écho, puis le connecter et tester le client générique.

Maintenant, vous pouvez tester d'autres logiciels sur les ordinateurs virtuels. Observer aussi l'échange de données entre les deux.

## 7.2 Échange de fichiers via peer-to-peer.

FILIUS offre la possibilité de connecter plusieurs ordinateurs à un réseau d'égal à égal et de partager des fichiers sur tout le réseau à l'aide du logiciel *Gnutella*.

Tous les ordinateurs de ce type de réseau remplissent la fonction de client et peuvent se connecter à tous les autres ordinateurs du réseau. C'est pourquoi nous utilisons un *Portable* pour cet exercice.




#### Exercice 20:

( > ): créer le réseau comme indiqué ci-dessus, en connectant trois *Portables* à l'aide d'un *Switch* à un réseau d'égal à égal.

( ): installer ensuite le logiciel *Gnutella* sur les trois ordinateurs et, en outre, installer les logiciels *Explorateur de fichier* et *Serveur Web* pour le *Portable* 0.10. Démarrer l'*Explorateur de fichiers* et copier le fichier "index.html" du répertoire "Webserver" dans le répertoire "peer2peer" en utilisant un clic droit. Ensuite, lancer le logiciel *Gnutella* sur les *Portables* 0.11 et 0.12 et rejoindre le réseau du *Portable* 0.10 (adresse *IP* 192.168.0.10). La liste des voisins connectés devrait s'actualiser automatiquement (image de gauche).

Vous pouvez alors rechercher dans le réseau peer-to-peer des fichiers nommés "index.html" et les télécharger (image de droite).



### 7.3 Configuration d'un serveur DHCP.


Dans les grands réseaux essentiellement, il est pratique de configurer un serveur DHCP qui assigne automatiquement les adresses IP aux ordinateurs. FILIUS offre la possibilité de simuler cela. Dans l'exercice suivant, nous allons implémenter un serveur DHCP sur le réseau de l'exercice précédent.

## Exercice 21a : ( > )

Sur chaque *Portable cocher Utiliser l'adresse IP comme nom*. Installer un serveur *DHCP* dans le réseau existant.

Configurer le serveur DHCP avec l'adresse IP 10.0.0.10. Le configurer ensuite en tant que serveur DHCP en cliquant sur le bouton Configuration du service DHCP.


https://github.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths



Nom	Serveur DHCP	Utiliser l'adresse IP comme nom
Adresse MAC	9D:BF:44:F6:79:FD	Adressage automatique par serveur DHCP
Adresse IP	10.0.0.10	Configuration du service DHCP
Masque	255.255.255.0	
Passerelle		
Serveur DNS		

Une boîte de dialogue apparaît alors, qui vous demande d'entrer les paramètres du serveur DHCP.

Saisir la plage d'adresse *IP* allant de 10.0.0.100 à 10.0.0.200 et activer *DHCP* en cochant la case *Activer DHCP*.



#### Exercice 21b:

( > ): sur chaque ordinateur, activer le mode DHCP sur tous les Portables afin que le serveur DHCP distribue automatiquement une adresse IP à chaque Portable du réseau. Pour cela cocher la case Adressage automatique par serveur DHCP. Vous ne pouvez plus alors modifier manuellement les configurations.

( ): dès que vous passez en mode "simulation", le serveur DHCP attribue une adresse IP aux clients. Tous les fils clignoteront pendant un court instant pour attribuer les nouvelles adresses IP. Si cela ne se produit pas, il se peut que les anciens paramètres de FILIUS soient toujours stockés sur le Switch et que vous deviez redémarrer le logiciel.

Maintenant, démarrer chaque ordinateur et installer une ligne de commande. Tester ensuite l'adresse *IP* attribuée aux ordinateurs par le serveur *DHCP* à l'aide de la commande *ipconfig*.

### 7.4 Utilisation d'un pare-feu.

Un pare-feu (en anglais *Firewall*) est un appareil de protection du réseau qui surveille le trafic entrant et sortant et décide d'autoriser ou de bloquer une partie de ce trafic en fonction d'un ensemble de règles de sécurité prédéfinies.

Un pare-feu constitue la première ligne de défense des réseaux. Il établit une barrière entre les réseaux internes sécurisés et contrôlés qui sont dignes de confiance et les réseaux externes, non fiables, tels qu'Internet.

Un pare-feu peut être un équipement physique, un logiciel ou une combinaison des deux.

### 7.4.1 Paramétrage du pare-feu sur le routeur.


## Exercice 22a: (>)

Créer le réseau suivant avec trois *Portables. Configurer les Portables* avec les adresses *IP* 192.168.0.10 ; 192.168.1.10 et 192.168.1.11. et pour chaque *Portable* un masque de sous-réseau 255.255.255.0.

Créer un serveur Web avec l'adresse IP 10.0.0.10 et la Passerelle définie sur 10.0.0.1. Créer un serveur DNS avec l'adresse IP 10.0.0.11 et la Passerelle définie sur 10.0.0.1. Attribuer au serveur Web, l'URL www.filius.com en l'ajoutant à la table d'Adresse (A) du serveur DNS, afin que nous puissions l'atteindre par son nom.

Pour information, Internet correspond à un Switch avec l'option Afficher comme un nuage.

https://github.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths



Paramétrer en conséquence, la <u>Passerelle</u> et le <u>Serveur DNS</u> sur chacun des <u>Portables</u>. Exemple pour le poste 192.168.0.10 :

Nom	192.168.0.10
Adresse MAC	39:53:F1:39:B9:90
Adresse IP	192.168.0.10
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.0.1
Serveur DNS	10.0.0.11

Configurer le parefeu puis Activer le parfeu du routeur de telle façon à refuser toutes les connexions pour la Règle par défaut (appliquée si aucune règle de la liste n'est satisfaite). Créer la règle permettant seulement au Portable 192.168.1.10 d'accéder au serveur Web 10.0.0.10 en utilisant l'URL www.filius.com.

## Exercice 22b : ( > )

Modifier la configuration du parefeu sur le routeur afin d'autoriser tous les Portables du réseau 192.168.1.0 à accéder au serveur Web 10.0.0.10.


### 7.4.2 Paramétrage du pare-feu sur le Portable.

## Exercice 22c : (>)

Désactiver le parefeu sur le routeur. Installer le logiciel *Parefeu* sur le serveur Web 10.0.0.10. Paramétrer ce *Parefeu* afin d'ouvrir le port *HTTP* par défaut. Tester l'accès au serveur Web à l'aide des différents *Portables*.

### 7.5 Routage automatique à travers plusieurs ordinateurs.

Dans le chapitre sur la connexion de deux réseaux à l'aide d'un *Routeur*, nous avons limité le trafic à un seul *Routeur*. En réalité, les choses sont différentes, car Internet est un vaste réseau de *Routeurs* qui permet de faire transiter d'innombrables paquets de données. Illustrons le routage à travers plusieurs ordinateurs, à partir de cet exemple, toujours simple :



Exercice 23a: ( > )


Créer le réseau affiché ci-dessus. Définir la *Passerelle* du *Portable* 1.10 du réseau local A sur 192.168.1.1. Ensuite, définir la *Passerelle* du *Serveur* 2.10 du réseau B à 192.168.2.1 et la *Passerelle* du *Portable* 3.10 du réseau C à 192.168.3.1.

Depuis la version 1.4.5 de FILIUS, les *Routeurs* peuvent exécuter le routage automatique. Pour l'utilisation de cette option, cocher simplement la case *Routage automatique* dans la configuration de chaque Routeur. Le protocole d'information de routage se chargera de trouver le chemin le plus court au sein du réseau.


## Exercice 23a: (>)

Installer un *Serveur générique* sur le serveur 2.10 et un *Client générique* sur le *Portable* 1.10.

Connecter le serveur et le client et observer comment les packages sont transférés. L'observation est plus facile lorsque la vitesse n'est que de 50%.



## Exercice 23b: ( > )




Afin de simuler une panne sur la liaison entre les *Routeurs* 1 et 2, supprimer le *Cable* entre les routeurs 1 et 2.

Exercice 23b: (>)

Connecter le serveur et le client et observer comment les packages sont transférés dorénavant.

### 7.6 Routage manuel à travers plusieurs ordinateurs.

## Exercice 24a: (>)



Créer le réseau affiché ci-dessus.


Définir la *Passerelle* du *Portable* 1.10 du réseau local A sur 192.168.1.1. Ensuite, définir la *Passerelle* du *Serveur* 2.10 du réseau B à 192.168.2.1 et la *Passerelle* du *Portable* 3.10 du réseau C à 192.168.3.1.

### Configurer:

➤ le Routeur 1 pour qu'il soit connecté au Routeur 2 dans le réseau 1.0.0.0 et au Routeur 3 dans le réseau 3.0.0.0.

- ➤ le Routeur 2 pour qu'il soit connecté au Routeur 1 dans le réseau 1.0.0.0 et au Routeur 3 au réseau 2.0.0.0.
- ➤ le Routeur 3 pour qu'il soit connecté au Routeur 1 dans le réseau 3.0.0.0 et au Routeur 2 au réseau 2.0.0.0.

Dans l'ensemble, le nouveau réseau ressemblera à ceci :



Afin d'utiliser le routage manuel des routeurs, il faut décocher simplement la case Routage automatique dans la configuration de chaque Routeur.

Chaque Routeur a sa propre table de transfert qui décrit comment les paquets de données entrants doivent être transférés. Les trois tableaux suivants sont le résultat du réseau représenté précédemment.

### Routeur 1:

Destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface					
192.168.2.0	255.255.255.0	1.0.0.2	1.0.0.1					
192.168.3.0	255.255.255.0	3.0.0.3	3.0.0.1					

#### Routeur 2:

Destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface				
192.168.1.0	255.255.255.0	1.0.0.1	1.0.0.2				
192.168.3.0	255.255.255.0	2.0.0.3	2.0.0.2				

#### Routeur 3:

Destination	Masque	Via l'interface				
192.168.1.0	255.255.255.0	3.0.0.1	3.0.0.3			
192.168.2.0	255.255.255.0	2.0.0.2	2.0.0.3			


Configurer les tables de transfert des trois Routeurs afin que le réseau fonctionne. Sur un routeur, dans Table de routage, désélectionner Afficher toutes les lignes pour une vue plus claire et inversement pour une vue complète.

## Exercice 24a: (>)


Tester la connexion entres les différents *Portables* et le serveur, à l'aide de la commande *ping*.

Installer un *Serveur générique* sur le serveur 2.10 et un *Client générique* sur le *Portable* 1.10.

Connecter le serveur et le client et observer comment les packages sont transférés.



## Exercice 24b: ( > )



Afin de simuler une panne sur la liaison entre les Routeurs 1 et 2, supprimer le Cable entre les routeurs 1 et 2. Modifier les tables de routage afin que les messages du réseau local A soient envoyés au réseau local C via le Routeur du réseau local B.

## Exercice 24b: (>)

Tester la connexion entre les différents *Portables* et le serveur, à l'aide de la commande *ping*. Connecter le serveur et le client et observer comment les packages sont transférés.

### VIII. Complément : adresses IP.

Les adresses *IP*, selon la version *IP* la plus utilisée (*IP*v4), sont composées de 32 bits, répartis en 4 blocs de 8 bits chacun. Cela donne une plage totale d'adresses *IP* allant de 0.0.0.0 à 255.255.255.255. Pour une meilleure compréhension du processus de routage, il est utile de convertir les nombres de système décimal en système binaire. Voir l'exercice 1

Un masque de sous-réseau (désigné par <u>Subnet Mask</u> en anglais) est un masque distinguant les bits d'une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau de ceux utilisés pour identifier l'hôte. L'adresse du sous-réseau est obtenue en appliquant l'opérateur <u>ET</u> binaire entre l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau. L'adresse de l'hôte à l'intérieur du sous-réseau est, quant à elle, obtenue en appliquant l'opérateur <u>ET</u> entre l'adresse IPv4 et le complément à 1 du masque. La plus petite adresse du réseau est utilisée pour référencer le réseau lui-même et l'adresse <u>IP</u> la plus élevée est réservée à l'adresse de diffusion (<u>Broadcast</u>).

L'exemple de la page suivante permet de déterminer l'adresse réseau, l'adresse du premier hôte, l'adresse du dernier hôte, l'adresse de diffusion (*Broadcast*) et le nombre d'hôtes à partir de l'adresse *IP* 192.145.96.201 et du masque de sous-réseau 255.255.250.240.

#### Exercice 1.

Convertir les nombres suivants entre les systèmes binaire et décimal. Vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice.

a) (1101 1110) <sub>2</sub>	= () <sub>10</sub>	e) (96) <sub>10</sub>	= () <sub>2</sub>
b) (0011 1111) <sub>2</sub>	= () <sub>10</sub>	f) (191) <sub>10</sub>	= () <sub>2</sub>
c) (1111 1101) <sub>2</sub>	= () <sub>10</sub>	g) (17) <sub>10</sub>	= () <sub>2</sub>
d) (0101 1010) <sub>2</sub>	= () <sub>10</sub>	h) (127) <sub>10</sub>	= () <sub>2</sub>

#### Exercice 2

Compléter le tableau de la page suivante.

### Exercice 3.

Un ordinateur d'adresse *IP* 192.168.203.15, est situé dans le réseau avec le masque de sous-réseau 255.255.248.0. Il envoie un message à un ordinateur dont l'adresse *IP* est 192.168.200.65. Le message reste-t-il dans le réseau local ou est-il envoyé via Internet?

 $\label{eq:example_example_example} Exemple \ (fichier \ d'entra \hat{i} nement \ disponible \ sur \ \underline{https://github.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths}).$ 

Adresse IP	décimal			192	2					145							9	6							201			
Adiesse ii	binaire	1 1	. 0	0 (	0 (	0	0	 1 0	0	1 0	0	0	1	. (	0 1	1	0	0	0	0	0	. 1	1	0	0	1 (	0	1
Masque de sous-réseau	décimal			255	5					255							2:	55							240	)		
(Subnet Mask)	binaire	1 1	. 1	1	1 1	1	1	1 1	1	1 1	1	1	1		1 1	1	1	1	1	1	1 .	. 1	1	1	1 (	) (	0	0
Adresse réseau (Network)	binaire	1 1	. 0	0 (	0 (	0	0	1 0	0	1 0	0	0	1	. (	0 1	1	0	0	0	0	0	. 1	1	0	0 (	) (	0 (	0
= IP et masque	décimal			192	!					145							9	6							192	2		
Premier hôte	décimal	1 1	. 0	0 (	0 (	0	0	1 0	0	1 0	0	0	1	. (	0 1	1	0	0	0	0	0 .	. 1	1	0	0 (	) (	0	1
(First Host)	binaire			192	2					145							9	6							193	}		
													-															
Dernier hôte	décimal	1 1	. 0	0 (	0 (	0	0	1 0	0	1 0	0	0	1	. (	0 1	1	0	0	0	0	0 .	. 1	1	0	0	1 1	1	0
(Last Host)	binaire			192	2					145							9	6							206	5		
Adresse de diffusion (Broadcast)	binaire	1 1	. 0	0 (	0 0	0	0	1 0	0	1 0	0	0	1	. (	0 1	1	0	0	0	0	0 .	. 1	1	0	0	1 1	1	1
	décimal			192	!					145							9	6							207	7		
Nombre d'hôtes (Availal	ble host)		14																									

## Exercice 2.

IP	Masque de sous-réseau	Adresse réseau	Premier hôte	Dernier hôte	Adresse de diffusion	Nombre d'hôtes
192.168.213.248	255.255.255.240					
172.16.5.254	255.255.255.0					
192.168.10.0	255.255.255.240					
10.38.133.5	255.255.0.0					
10.0.0.15	255.0.0.0					

### IX. Exercice de synthèse.

Exercice additionnel proposé par Stéphane Keller.

- ( > ) : créer le réseau de la page 37 du document, avec notamment :
- > Un serveur Web avec l'adresse IP 212.123.0.12.
- $\triangleright$  Un serveur *DHCP* avec l'adresse *IP* 192.168.2.5. Régler la plage d'adresses de 192.168.2.10 à 192.168.2.100.
- Un serveur DNS avec l'adresse IP 222,222,4,10.
- > Trois Serveurs de messagerie avec respectivement les adresses IP 193.193.5.11, 212.212.9.15 et 211.211.8.12.
- > Configurer : toutes les connexions des Routeurs et les régler sur Routage automatique. Indiquer la Passerelle et l'adresse du serveur DNS pour chaque Portable et Ordinateur. Dans l'ensemble, le nouveau réseau ressemblera à celui de la page 36 du document.

## (): premiers tests.

- 1°) Attendre l'attribution des adresses DHCP puis tester la connexion entre les Portables 1.11 et 3.11 à l'aide de la commande ping.
- 2°) Installer le logiciel *Serveur générique* sur le serveur *Web* 0.12 et le logiciel *Client générique* sur le *Portable* 3.11. Connecter le serveur et le client et envoyer un message pour tester la connexion.
- 3°) Installer les logiciels Éditeur de textes, Afficheur d'images, Serveur web et Explorateur de fichiers sur le serveur Web 0.12. Installer le logiciel Navigateur web sur le Portable 3.10.

Installer et lancer le logiciel Serveur DNS sur le serveur DNS 4.10.

Associer l'URL <a href="http://www.filius.com">http://www.filius.com</a> au fichier "index.html" du serveur Web 0.12. Tester la commande host <a href="http://www.filius.com">www.filius.com</a> sur le Portable 3.10.

4°) Depuis le *Portable* 1.11, taper la commande traceroute 193.193.5.11.

Noter la route et le nombre de sauts pour atteindre le serveur de messagerie 5.11.

Afin de simuler une panne, supprimer le Cable du sous-réseau 2.0.0.0.

Retaper la commande traceroute 193.193.5.11 sur le Portable 1.11.

Noter la nouvelle route et le nombre de sauts pour atteindre le serveur de messagerie 5.11.

Remettre le câble du sous-réseau 2.0.0.0.

5°) a. À partir du logiciel *Navigateur web* sur le *Portable* 3.10, accéder au serveur *Web* 0.12 avec l'adresse www.filius.com.


Sur le serveur Web 0.12, installer le logiciel Parefeu.

Accéder de nouveau, à partir du *Portable* 3.10, au serveur *Web* 0.12 avec l'adresse www.filius.com.

Lancer le logiciel *Parefeu* sur le serveur *Web* 0.12, puis ajouter le port 80 comme sur les images de la page suivante.

Accéder de nouveau, à partir du *Portable* 3.10, au serveur *Web* 0.12 avec l'adresse www.filius.fr.

**b**. Sur le *Portable* 3.11, lancer le logiciel *Client générique* et tenter une connexion. Lancer le logiciel *Parefeu* sur le serveur *Web* 0.12, puis ajouter le port 55555. Retenter une connexion à l'aide du logiciel *Client générique* du *Portable* 3.11. Envoyer alors un message à partir du *Portable* 3.11.



6°) Sur le *Serveur de messagerie* 5.11, créer un nouveau compte avec le nom d'utilisateur "daniel" et le mot de passe "daniel" avec freenet.de comme *Domaine de messagerie*, puis démarrer le serveur.


Sur le *Serveur de messagerie* 8.12, créer un nouveau compte avec le nom d'utilisateur "lukas" et le mot de passe "lukas" avec hotmail.de comme *Domaine de messagerie*, puis démarrer le serveur.

Sur le Serveur de messagerie 9.15, créer un nouveau compte avec le nom d'utilisateur "stephane" et le mot de passe "stephane" avec yahoo.com comme Domaine de messagerie, puis démarrer le serveur.


Ensuite, configurer le serveur DNS pour lui faire accepter les nouveaux Domaines de messagerie et lui déclarer les adresses IP de chaque Serveur de messagerie.

Enfin, installer le logiciel *Client de messagerie* sur les *Portables* 1.10, 2.10 et 3.10. Configurer chaque compte de messagerie des *Portables* 1.10, 2.10 et 3.10 avec respectivement les noms d'utilisateurs suivants : daniel, lukas et stephane.


Envoyer à partir du *Portable* 3.10 un mail à "daniel" et à "lukas".



Sur chacun des postes de "daniel" et "lukas", récupérer le courrier et envoyer la réponse.



Sur le poste de "stephane", récupérer la double réponse.



7°) Télécharger le fichier "PuydeDome.png" sur votre disque dur, à partir de l'adresse suivante :

Serveur Web 0.12 - 212.123.0.12

Actualiser

master/6%20-%20Filius/Add-on.

Lancer le logiciel Explorateur de fichier sur le serveur Web 0.12 puis, avec les commandes Import, Select File et Import file, importer le fichier "PuydeDome.png" dans le répertoire "root\Webserver".

Sur le serveur *Web* 0.12, ouvrir et modifier le fichier "index.html" afin :

- > d'afficher la nouvelle image lorsque l'on accède au site www.filius.fr.
- > créer le lien "Nous Contacter", afin d'accéder à la page "contact.html" que vous avez à créer.

Dans le fichier "contact.html", créer le lien "Accueil" pour revenir à la page "index.html".

Afin de tester l'ensemble des instructions précédentes, utiliser le logiciel Navigateur web sur le Portable 3.10, afin d'accéder au serveur Web 0.12 avec l'adresse www.filius.com.

8°) Attention : plus compliqué!




ø' 🗵


X

- a. Désactiver Routage automatique sur tous les Routeurs.

  Concevoir toutes les tables de routage afin que le réseau fonctionne.

  Tester, par exemple, la connexion entre les Portables 1.11 et 3.11 avec la commande ping.
- b. Afin de simuler une panne, supprimer le *Cable* du sous-réseau 1.0.0.0. Modifier les tables de routage en conséquence, pour que le réseau fonctionne de nouveau. Effectuer de nouveaux tests avec la commande *ping*.





## Lexique

ARP	(Address Resolution Protocol). C'est un protocole utilisé pour traduire une adresse IPv4 en une adresse MAC. Il se situe à l'interface entre la couche réseau (couche 3 du modèle OSI) et la couche de liaison (couche 2 du modèle OSI)
DHCP	(Dynamic Host Configuration Protocol). Protocole de configuration dynamique des hôtes
DNS	(Domain Name System). Système de noms de domaine
Echo	Echo est une commande qui permet d'afficher une chaîne de caractères passée en paramètre sur le terminal (sortie standard) (4)
Echo Server	Serveur echo
Firewall	Pare-feu
Gateway	En français : passerelle. Cela désigne un dispositif permettant de relier deux réseaux distincts présentant une topologie différente
hostname	Affiche le nom de domaine du système DNS
ICMP	(Internet Control Message Protocol). C'est l'un des protocoles fondamentaux constituant la suite des protocoles Internet. Il est utilisé pour véhiculer des messages de contrôle et d'erreur pour cette suite de protocoles, par exemple lorsqu'un service ou un hôte est inaccessible (4)
IP address	(Internet Protocol). Adresse IP
ipconfig	Affiche toutes les valeurs actuelles de la configuration du réseau TCP/IP. Sur Linux, la commande est dorénavant ip
MAC	(Media Access Control). C'est un identifiant physique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau similaire. À moins qu'elle n'ait été modifiée par l'utilisateur, elle est unique au monde (4)
Mail exchange (MX)	(Mail eXchanger) est un type d'enregistrements du Domain Name System qui associe un nom de domaine à un serveur de messagerie électronique associé à son numéro de préférence <sup>(4)</sup>
Mail server domain name	Nom de domaine du serveur de messagerie
Modem	(Modulateur-démodulateur). C'est un périphérique servant à communiquer avec des utilisateurs distants par l'intermédiaire d'un réseau analogique (comme une ligne téléphonique). Il permet par exemple de se connecter à Internet (4)
Netmask	Masque de sous-réseau. Un masque de sous-réseau (désigné par
·	

	subnet mask, netmask ou address mask en anglais) est un masque distinguant les bits d'une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau de ceux utilisés pour identifier l'hôte
Notebook	Ordinateur portable. Dans le logiciel, un Notebook désigne aussi bien un ordinateur fixe, qu'un ordinateur portable.
OSI	(Open Systems Interconnection) (4)
ping	Outil qui envoie des paquets de tests (requête) au travers du réseau vers une destination de votre choix et mesure le temps de réponse
PNG	(Portable Network Graphics). Le format PNG est un format sans perte, spécialement adapté pour publier des images simples comprenant des aplats de couleurs
SAT	(Source Address Table), c'est la relation entre une adresse MAC et un numéro de port du switch. SAT est également appelé une table d'adresses MAC (Medium Access Control) ou une mémoire adressable de contenu CAM (Content Addressable Memory).
Subnet mask	Voir Subnet
Switch	Commutateur (à ne pas confondre avec un hub qui est un concentrateur)
traceroute	Permet de déterminer le chemin suivi par un paquet
URL	(Uniform Resource Locator). Identifiant unique d'accès à une ressource
Web	Le World Wide Web (WWW), littéralement la toile d'araignée à l'échelle mondiale, communément appelé le Web, et parfois la Toile, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Le Web permet de consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites (4)
WebServer	Serveur multi-service utilisé pour publier des sites web sur Internet ou un intranet <sup>(4)</sup>
World Wide Web	Voir Web

<sup>(4) :</sup> source Wikipédia.