REHEARSAL READING ASSISTANT

「幸せのカタチ」本読みアシスタント

操作マニュアル — スマートフォン版・PC版

ここを開いてください

https://kesnonkw.github.io/happy-shape/

左のQRコードをスマホのカメラで読み取っても開けます。
アプリのインストールは要りません。ブラウザだけで動きます。

このアプリでできること

ひとりで本読み

自分の役以外のセリフをキャラクターの声で流し、自分の番で待ってくれます。

欠席者の代役

休んだ役のセリフだけを流します。止まるのは、その場にいる人のセリフだけ。

声を録って共有

録った声は全員の端末で流れます。何人かで1台を囲んで、まとめて録ることもできます。

効果音の練習

音響担当向け。きっかけのセリフを見ながら、効果音を順番に鳴らせます。

最終更新 2026年10月24日 ／ 迷ったら「10. うまくいかないとき」から読んでください

1 開き方と、最初の1回だけの準備

アプリのインストールは不要です。上のURLをブラウザで開くだけで使えます。ただし**録音を使うなら、最初の1回だけ「マイクの許可」が必要**です。

1. スマホのカメラで表紙のQRコードを読み取る（またはURLを直接開く）。
2. ホーム画面に置いておくと次から早く開けます。
   iPhone（Safari）：下の 共有 →「ホーム画面に追加」
   Android（Chrome）：右上の ⋮ →「ホーム画面に追加」
3. 録音ボタンを最初に押したとき、「マイクの使用を許可しますか？」と聞かれます。ここで必ず**「許可」**を選んでください。

> **⚠ ここを間違えると録音できません**
>
> マイクの確認で**「許可しない」を一度選ぶと、次からは聞かれずに録音できない状態になります。**その場合の直し方は「10. うまくいかないとき」に書いてあります。

> **通信について**
>
> セリフの声や録った声は、インターネット経由で読み込み・共有します。**録音するときは電波の良い場所で**行ってください。共有に失敗しても録音は端末に残るので、あとから送り直せます。

2 スマホ表示とPC表示の切り替え

画面の上にある 📱 または 🖥 のボタンで、**スマホ向けの大きなボタン表示**と**PC向けの一覧表示**を切り替えられます。ふつうは開いた端末に合わせて自動で選ばれるので、触る必要はありません。

スマホ表示	ボタンが大きく、1行ずつ読みやすい。録音ボタンが親指の届く位置にひとつだけ。**ほとんどの方はこちら。**
PC表示	台本を広く一覧できる。録音開始・停止が別ボタン。パソコンやタブレットを横向きで使うとき向け。


一度切り替えると、その端末では次に開いたときも同じ表示のままになります。

> **PC表示では文字の大きさを変えられます**
>
> 画面上の A− A＋ で、台本の文字を70%〜200%に縮小・拡大できます。真ん中の「100%」などの数字を押すと元の大きさに戻ります。大きさはその端末に記憶されます（スマホ表示では使えません）。

3 稽古のはじめ方



書庫。「幸せのカタチ」の「開く」を押します。



モードを選び、役を選んで「稽古をはじめる」。

1. **書庫**で「幸せのカタチ」の**開く**を押します。
2. **モードを選びます。**（下の表）
3. **役を選びます。**個人練習なら自分の役、欠席者の代役なら今日いない役（いなければ選ばなくてOK）、まとめて録音なら録音する役（複数可）。
4. **稽古をはじめる**を押すと台本が始まります。

モード	こんなとき
個人練習	ひとりで練習するとき。自分以外のセリフと効果音が流れ、**自分のセリフで止まって待ちます。**読み終えたら「読み終えたら次へ」。設定で、自分のセリフも自動で進むようにできます（9章）。

モード	こんなとき
欠席者の代役	みんなで集まったが誰か休みのとき。**休んだ役のセリフと効果音は自動で流れて先へ進み、止まるのはその場にいる人のセリフだけ。**ト書きは自動で飛ばします。全員そろっていれば役を選ばずに始めると、効果音だけを鳴らして進められます。
まとめて録音	自分の役（何人分でも）のセリフを一気に録音するとき。→「6. まとめて録音」
効果音の練習	音響担当が効果音のきっかけを練習するとき。→「8. 効果音の練習」

稽古中の操作

次へ	次のセリフへ進みます。**セリフや効果音が流れている途中でも押せます。**押すと再生を止めて、すぐ次へ進みます。
⏸ 一時停止	流れている音声を止め、自動で進むのも止めます。ボタンが ▶ 再開 に変わり、押すと**今の行の最初から**続きます。一時停止中に「次へ」「戻る」や行のタップをすると、そこから続けられます。
◀ 戻る	ひとつ前の行に戻ります。
↺ 最初から	台本の最初に戻ります。
行をタップ	台本の好きな行をタップすると、**その行から読み始められます。**
🙈 セリフを隠す	**暗記練習**用（個人練習のみ）。自分の役のセリフが、長さだけ分かる灰色の帯で隠れます。**隠れたセリフをタップすると表示**されます。もう一度押すと元に戻ります。
上の場面の欄	＃1 とある日の夕暮れ の欄で場面を選ぶと、その場面へ飛べます。

画面が勝手に動かないようにしたいとき



スクロールすると「今の行へ」が出ます。

画面はふだん、いま読んでいる行に合わせて自動でスクロールします。**自分で画面をスクロールすると、自動スクロールは止まります**（セリフはそのまま進みます）。戻るときは下に出る ▼ 今の行へ を押してください。行のタップ・戻る・最初からでも元に戻ります。


4 セリフの声（合成音声と録音）

全セリフに、あらかじめ**キャラクターの声（合成音声）**が入っています。誰も録音していないセリフは、この声で流れます。

役	声
知恵	VOICEVOX:春日部つむぎ
永遠	VOICEVOX:冥鳴ひまり
学	VOICEVOX:白上虎太郎
父	VOICEVOX:青山龍星
母	VOICEVOX:九州そら

誰かが録音したセリフは、合成音声の代わりにその声が流れます。録音を消すと合成音声に戻ります。

自分の番の行では、下の枠に今の状態が出ます。🤖 **合成音声** と出ていれば、まだ誰も録っていないセリフです。文字をタップすると試聴できます。



個人練習の画面。今のセリフが枠で囲まれ、下に録音の枠が出ます。

「……」だけのセリフ

「……」や「(無視)」のように声のないセリフには音声がありません。少し間を置いてから次へ進みます。

声の大きさがバラバラなとき


録った声と合成音声で大きさが違うときは、⚙設定の「役ごとの音量」で役ごとに合わせられます。→「9. 設定」

5 録音のしかた（個人練習で1行ずつ）

個人練習では、**自分の役のセリフ**で録音できます。**「停止して保存」を押した瞬間に保存と共有が始まります。**



① まだ録っていない状態。赤い「● 録音する」を押します。



② 録音中。右に時間が出ます。読み終えたら「■ 停止して保存」。



③ 保存中。この間は画面を閉じないでください。



④ 完了。この表示が出れば全員が聞けます。

1. 自分の番になると、下に録音の枠が出ます。赤い **● 録音する** を押します。
2. **録音中…** と表示され、右に時間（0:03 など）が出ます。ここでセリフを読みます。
3. 読み終えたら **■ 停止して保存** を押します。
4. **保存中…** と出ます。**この表示の間は画面を閉じないでください。**
5. **✓ 保存しました。全員が聞けます** と出れば完了です。次のセリフに進んでください。

この2つだけ覚えてください

①**「停止して保存」を押すまで保存されません。**押さずに次へ進むと、その録音は残りません。
②**「保存中…」の間は待ってください。**ここで画面を閉じたりアプリを切り替えると、共有が途中で止まります。

声が入っていないとき

録音に**声がまったく入っていないと、保存する前に「保存しますか？」と確認が出ます。**キャンセルすると保存されず、そのまま録り直せます。

録音し直したいとき

同じセリフをもう一度録れば、**新しい録音が古い録音を置き換えます。**全員に聞こえるのは常に最後に録ったものだけです。

長さの上限


1つのセリフの録音は**5分**までです。それを超えると自動で停止して保存します（止め忘れ防止のためです）。

6 まとめて録音（何人いっしょでもOK）


自分の役のセリフを、**ボタン1つで次々に録音**していくモードです。画面は個人練習と同じで、ほかの役のセリフと効果音が流れるので、きっかけを聞いてから読めます。

1. モード選択で**まとめて録音**を選び、**録音する役**を選びます（何人でも選べます）。
2. **稽古をはじめる**。録音する役のセリフに来ると止まり、ボタンが **● 録音開始** になります。
3. 押すと録音が始まり、ボタンが赤い **■ 保存して次へ** に変わります。読み終えたら押します。
4. 保存して先へ進み、次に録音するセリフでまた止まります。**録音は「● 録音開始」を押すまで始まりません。**

パソコンでは Space / Enter キーでもメインのボタンを押せます。



まとめて録音中の画面。



録音する役は複数選べます（例：知恵と永遠）。



録音中。読み終えたら「■ 保存して次へ」。

↺ 録り直す	今の録音を捨てて、同じセリフをもう一度録ります。
⏸ 止める	今の録音を保存して、そのセリフにとどまります。休憩したいときに。
⏭ 録音せず次へ	このセリフは録音しないで、次へ進みます。

何人かで録るとき

1台のスマホを囲んで録る：全員の役を選んでください。掛け合いのセリフも続けて録れます。
それぞれ自分のスマホで録る：各自が自分の役を選べば、同時に録っても大丈夫です。録音はすべて全員に共有されます。

「……」や「(無視)」だけのセリフは録音せずに進みます。保存・共有のしくみや「声が入っていない」確認は、5章と同じです。

7 録音を聞く・消す

聞く

自分の番の行で、録音の枠の文字（「✓ 保存しました」「👹 合成音声」など）を**タップすると、そのセリフの声が流れます。**稽古を進めていて録音があるセリフに来ると、**その録音が自動で流れます。**

消す

🗑 削除 を押すと確認が出て、「OK」で削除されます。**全員の分が消えます**ので注意してください。**消したあとは合成音声に戻ります。**合成音声しかないセリフでは、削除ボタンは押せません。

同時に2つ鳴ることはありません

1つのセリフに対して再生されるのは常に1つだけです。前のセリフの音が次のセリフに重なることもありません。

8 効果音の練習


音響担当向けのモードです。台本の効果音だけが、**きっかけのセリフ（直前のセリフ）**と**次のセリフ**と一緒に順番に並びます。

1. モード選択で**効果音の練習**を選び、**稽古をはじめる**。
2. ▶ 再生 で鳴らします。再生中にもう一度押すと止まります。
3. 次に鳴らす効果音は枠で強調され、上に「次：〇〇」と出ます。

Space / Enter	次の効果音を鳴らす（再生中は止める）
Esc	止める

押し間違いを防ぐしくみ

鳴らし始めて0.5秒間は止まりません。キーで止めた後3秒間はキーを受け付けません。鳴らし済みの効果音を押すと「もう一度鳴らしますか？」と確認が出ます。↻ リセット で鳴らした記録を消せます。



効果音の練習。きっかけのセリフと次のセリフが並びます。


9 設定（効果音・役ごとの音量）

画面右上の ⚙ を押すと設定が開きます。スマホでは下から出てくるシートになります。

効果音を鳴らす	オフにすると、稽古中に効果音を鳴らしません。
自分のセリフを隠す（暗記練習）	個人練習で自分の役のセリフを隠します。稽古中の「🙈 セリフを隠す」ボタンと同じ設定で、この端末に記憶されます。
自分の番も自動で進む	個人練習で、自分のセリフも**そのセリフの録音（なければ合成音声）の長さ＋1秒**待って、自動で次へ進みます。音声は流れません。早く進みたいときは「読み終えたら次へ」を押してください。録音を始めたセリフでは自動で進みません。
役ごとの音量	役ごとに**合成音声**と**録音した声**の大きさを別々に、0〜300%で調整できます。録音が小さいときは「録音」を上げ、合成音声が大きすぎるときは「合成音声」を下げてください。**次に流れるセリフから反映**されます。
すべて100%に戻す	音量の設定を元に戻します。

設定はその端末だけに保存されます。他の人には影響しません。スマホやスピーカーごとに聞こえ方が違うので、使う端末で合わせてください。

設定画面には、セリフの声と効果音のクレジット（使わせていただいている素材の作者）も載っています。



⚙を押すと下から設定が出ます。

10 うまくいかないとき



共有に失敗した状態。「↻ 再送」で送り直せます。

左のように**赤い文字**が出たときは、**録音そのものは自分の端末に残っています。**消えていません。電波の良い場所へ移動して ↻ 再送 を押してください。

アプリを閉じてしまっても、**次に開いたときに自動で送り直します。**その端末で同じ台本を開けば大丈夫です。

症状	原因と直し方
録音の枠が出ない	録音できるのは、**個人練習で選んだ自分の役**と、**まとめて録音で選んだ役**のセリフだけです。「……」だけのセリフにも枠は出ません。

症状	原因と直し方
「マイクを使えませんでした」	マイクの許可が下りていません。 **iPhone（Safari）**：設定 → Safari →「マイク」→「確認」または「許可」。または画面左上の ぁあ →「Webサイトの設定」→ マイク → 許可。 **Android（Chrome）**：アドレスバーの鍵アイコン →「権限」→ マイク → 許可。 設定を変えたら**ページを再読み込み**してください。
録音に対応していませんと出る	そのブラウザが録音機能に非対応です。**iPhoneはSafari、AndroidはChrome**で開いてください。アプリ内ブラウザ（LINEやXの中で開いた画面）はうまく動かないことがあります。
「保存中…」から進まない	通信が不安定です。しばらく待つと「再試行しています（2回目）」などに変わります。それでも失敗したら赤い表示になるので **再送** を押してください。
録ったのに他の人に聞こえない	「✓ 保存しました」が出る前に画面を閉じた可能性があります。その端末でもう一度アプリを開いてください（自動で送り直します）。または該当のセリフで **再送** を押してください。
声が出ない	端末の音量が下がっていないか確認してください。最初に「稽古をはじめる」などのボタンを押してから音が出ます（スマホはタップしないと音を出せないしくみのため）。
声が小さい・大きい	⚙設定の「役ごとの音量」で調整してください。それでも小さいときは、端末の音量を上げるか外部スピーカーを使ってください。iPhoneでは、マイクを使っている間は声が受話口から小さめに出ることがあります。
画面が今の行に戻らない	自分でスクロールすると自動スクロールが止まります。下の「▼ 今の行へ」を押してください。
途中で画面が暗くなる	稽古中は画面が消えないようにしていますが、端末の設定によっては消えることがあります。自動ロックを長めにしておくと安心です。

11 別の台本を追加する

書庫の「＋ **新しい台本を追加**」から、台本のテキストを貼り付けて追加できます。「キャラ名：セリフ」「キャラ名「セリフ」」のような書き方、ト書き、場面見出し（＃1、第1場など）を自動で見分けます。

1. 台本のタイトルを入れ、本文を貼り付けて **解析する** を押します。
2. 解析結果の一覧が出ます。**間違って判定された行はその場で直せます**（セリフ／ト書き／効果音／注記の切り替え、キャラ名の修正、行の追加・削除）。
3. **この台本を保存**を押すと書庫に並びます。

追加した台本について

追加した台本は**その端末の中だけ**に保存されます。他の人の端末には出てきません。全員で使う台本を増やしたいときは、作った人に相談してください。

追加した台本には合成音声が入っていません。録音のないセリフは、文字を表示して少し間を置いてから進みます。録音は台本ごとに分けて保存されるので、台本が増えても混ざりません。

12 困ったときは

「10. うまくいかないとき」で直らない場合は、**次の3つを添えて**連絡してください。原因がすぐ分かります。

1. 使っている端末とブラウザ（例：iPhone 13 / Safari）
2. どのセリフで起きたか（誰のセリフか、画面下の「〇 / 476 行」の数字）
3. 画面のスクリーンショット（赤い文字が出ていればそれも含めて）

最後にもう一度

「停止して保存」（まとめて録音では「保存して次へ」）を押す。そして「✓ 保存しました」が出るまで画面を閉じない。

この2つを守れば、録音はまず失敗しません。

クレジット

セリフ音声：VOICEVOX:春日部つむぎ、VOICEVOX:冥鳴ひまり、VOICEVOX:白上虎太郎、VOICEVOX:青山龍星、VOICEVOX:九州そら

使用した音素材：OtoLogic（https://otologic.jp、CC BY 4.0）、効果音ラボ（https://soundeffect-lab.info）

効果音：ポケットサウンド – https://pocket-se.info/

効果音は音量調整などの加工をしています。詳しくはアプリの設定画面の「クレジット」をご覧ください。