REHEARSAL READING ASSISTANT

「幸せのカタチ」本読みアシスタント

操作マニュアル ― スマートフォン版・PC版

ここを開いてください

https://kesnonkw.github.io/happy-shape/

左のQRコードをスマホのカメラで読み取っても開けます。
アプリのインストールは要りません。ブラウザだけで動きます。

このアプリでできること

ひとりで本読み

自分の役以外をアプリが読み上げ、自分の番で待ってくれます。

欠席者の代役

その場にいない役だけを読み上げます。他の役はいつも通り。

声を録って共有

録った声はその場で全員に共有され、誰の端末でも聞けます。

1 開き方と、最初の1回だけの準備

アプリのインストールは不要です。上のURLをブラウザで開くだけで使えます。 ただし**録音を使うなら最初の1回だけ「マイクの許可」が必要**です。

1. スマホのカメラで表紙のQRコードを読み取る（またはURLを直接開く）。
2. ホーム画面に置いておくと次から早く開けます。
   iPhone（Safari）：下の 共有 → 「ホーム画面に追加」
   Android（Chrome）：右上の ⋮ → 「ホーム画面に追加」
3. あとで録音ボタンを最初に押したとき、「マイクの使用を許可しますか？」と聞かれます。 ここで必ず**「許可」**を選んでください。

> **⚠ ここを間違えると録音できません**
> マイクの確認で**「許可しない」を一度選ぶと、次からは聞かれずに録音できない状態になります。** その場合の直し方は「6. うまく録音できないとき」に書いてあります。

> **通信について**
> 録った声はインターネット経由で全員に共有されます。**録音するときは電波の良い場所で**行ってください。 地下や電波の弱い場所だと、共有に失敗することがあります（そのときも端末には残るので、あとから送り直せます）。

2 スマホ表示とPC表示の切り替え

画面の上にある  または  のボタンで、 **スマホ向けの大きなボタン表示**と**PC向けの一覧表示**を切り替えられます。 ふつうは開いた端末に合わせて自動で選ばれるので、触る必要はありません。


スマホ表示	ボタンが大きく、1行ずつ読みやすい。録音ボタンが親指の届く位置にひとつだけ。**ほとんどの方はこちら。**
PC表示	台本を広く一覧できる。録音開始・停止が別ボタン。パソコンやタブレットを横向きで使うとき向け。

一度切り替えると、その端末では次に開いたときも同じ表示のままになります。

3 稽古のはじめ方



書庫。「幸せのカタチ」の「開く」を押します。



モードを選び、自分の役を選びます。

1. **書庫**で「幸せのカタチ」の**開く**を押します。
2. **モードを選ぶ。**
   - **個人練習**…ひとりで練習するとき。自分の役以外を読み上げます。
   - **欠席者の代役**…みんなで集まったが誰か休みのとき。休んだ役だけ読み上げます。
3. **自分の役**（または**今日いない役**）を選びます。
4. **稽古をはじめる**を押すと台本が始まります。


進み方は下の大きなボタンです。自分の番のときは「**読み終えたら次へ**」に変わるので、声に出して読み終えてから押してください。◀ 戻る で一行戻り、⟲ 最初から で最初に戻ります。上の ＃ の欄で場面を選んで飛べます。

4 録音のしかた（いちばん大事なところ）

録音は**自分の番のセリフだけ**できます。 **「停止して保存」を押した瞬間に保存と共有が始まります。** 「次へ」を押す必要はありません。



① まだ録っていない状態。赤い「● 録音する」を押します。



② 録音中。右に時間が出ます。読み終えたら「■ 停止して保存」。



③ 保存中。この間は画面を閉じないでください。



④ 完了。この表示が出れば全員が聞けます。

1. 自分の番になると、下に録音の枠が出ます。赤い **● 録音する** を押します。
2. **録音中…** と表示され、右に時間（0:07 など）が出ます。ここでセリフを読みます。
3. 読み終えたら **■ 停止して保存** を押します。
4. **保存中…** と出ます。**この表示の間は画面を閉じないでください。**
5. **✓ 保存しました。全員が聞けます** と出れば完了です。次のセリフに進んでください。

この2つだけ覚えてください

① **「停止して保存」を押すまで保存されません。**押さずに次へ進むと、その録音は残りません。

② **「保存中…」の間は待ってください。**ここで画面を閉じたりアプリを切り替えると、共有が途中で止まります。

録音し直したいとき

同じセリフでもう一度録音すれば、**新しい録音が古い録音を置き換えます。** 古い録音が残って二重に鳴ることはありません。全員に見えるのは常に最後に録ったものだけです。

長さの上限

1つのセリフの録音は**5分**までです。それを超えると自動で停止して保存します （止め忘れ防止のためです)。ふつうのセリフなら気にする必要はありません。

5 録音を聞く・消す



録音があるセリフ。文字をタップすると再生されます。

聞く

録音があるセリフでは、枠の文字が 「**共有録音あり（タップで試聴・削除も可)**」になります。 **この文字をタップ**すると、その録音が再生されます。

稽古を進めていて、録音があるセリフに来ると、 読み上げの代わりに**その録音が自動で流れます。** 録音がなければアプリの合成音声が読みます。

消す

削除 を押すと確認が出て、 「はい」で削除されます。**全員の分が消えます**ので注意してください。 消したあとは「未録音」に戻り、合成音声での読み上げに戻ります。

同時に2つ鳴ることはありません

1つのセリフに対して再生されるのは常に1つだけです。 前のセリフの音が次のセリフに重なることもありません。

6 うまく録音できないとき



共有に失敗した状態。「↻ 再送」で送り直せます。


左のように**赤い文字**が出たときは、 **録音そのものは自分の端末に残っています**。消えていません。 電波の良い場所へ移動して ↻ 再送 を押してください。

アプリを閉じてしまっても、**次に開いたときに自動で送り直します。** その端末で同じ台本を開けば大丈夫です。

症状	原因と直し方
録音の枠が出ない	**自分の番のセリフではない**ため。録音できるのは、モード「個人練習」で選んだ自分の役のセリフだけです。他の役のセリフでは枠は出ません。

「マイクを使えませんでした」	マイクの許可が下りていません。 **iPhone（Safari）**：設定 → Safari → 「マイク」→ 「確認」または「許可」。または画面左上の ぁあ → 「Webサイトの設定」→ マイク → 許可。 **Android（Chrome）**：アドレスバーの鍵アイコン → 「権限」→ マイク → 許可。 設定を変えたら**ページを再読み込み**してください。
録音に対応していません と出る	そのブラウザが録音機能に非対応です。**iPhoneはSafari、AndroidはChrome**で開いてください。アプリ内ブラウザ（LINEやXの中で開いた画面）はうまく動かないことがあります。
「保存中…」から 進まない	通信が不安定です。しばらく待つと「再試行しています（2回目）」などに変わります。それでも失敗したら赤い表示になるので **再送** を押してください。
録ったのに 他の人に聞こえない	「✓ 保存しました」が出る前に画面を閉じた可能性があります。その端末でもう一度アプリを開いてください（自動で送り直します）。または該当のセリフで **再送** を押してください。
声が出ない・ 読み上げない	端末が消音（マナーモード）になっていないか確認してください。iPhoneは本体横のスイッチも確認を。ブラウザによっては合成音声に非対応で、その場合は文字表示のみで進みます。
途中で画面が 暗くなる	録音中は画面が消えないようにしていますが、端末の設定によっては消えることがあります。台本を開いている間は自動ロックを長めにしておくと安心です。

7 読み上げの設定



⚙ を押すと下から設定が出ます。

画面右上の ⚙ を押すと設定が開きます。 スマホでは下から出てくるシートになります。

読み上げの速さ	0.60×〜1.60×。ゆっくり確認したいときは下げてください。
ト書き・効果音も 読み上げる	オンにすると、セリフ以外の指定も声で読みます。ふだんはオフのままで構いません。
役ごとの声	役それぞれに、端末に入っている音声を割り当てられます。「自動」のままでも役ごとに高さが変わります。

設定はその端末のその場だけの設定です。他の人には影響しません。

8 別の台本を追加する

書庫の「＋ **新しい台本を追加**」から、台本のテキストを貼り付けて追加できます。 「キャラ名：セリフ」「キャラ名「セリフ」」のような書き方、ト書き、場面見出し（＃1、第1場など）を自動で見分けます。

1. 台本のタイトルを入れ、本文を貼り付けて **解析する** を押します。
2. 解析結果の一覧が出ます。**間違って判定された行はその場で直せます**（セリフ／ト書き／効果音／注記の切り替え、キャラ名の修正、行の追加・削除）。
3. **この台本を保存**を押すと書庫に並びます。

追加した台本の置き場所

追加した台本は**その端末の中だけ**に保存されます。他の人の端末には出てきません。 全員で使う台本を増やしたいときは、作った人に相談してください。
録音は台本ごとに分けて保存されるので、台本が増えても混ざりません。

9 困ったときは

上の「6. うまく録音できないとき」で直らない場合は、**次の3つを添えて**連絡してください。 原因がすぐ分かります。

1. 使っている端末とブラウザ（例：iPhone 13 / Safari）
2. どのセリフで起きたか（誰のセリフか、画面上の「◯ / 563 行」の数字）
3. 画面のスクリーンショット（赤い文字が出ていればそれも含めて）

最後にもう一度

「停止して保存」を押す。そして「✓ **保存しました」が出るまで画面を閉じない。**
この2つを守れば、録音はまず失敗しません。