南开大学

PE Viewer 2 (汇编语言与逆向技术实验)



姓名: 申宗尚

学号: 2213924

专业: 信息安全

一. 实验目的

1、熟悉 PE 文件的输入表和输出表结构

二. 实验环境

- 1、Windows 记事本的汇编语言编写环境
- 2、MASM32 编译环境
- 3、Windows 命令行窗口

三. 实验原理

(1) 输入表数据结构

在 PE 文件头的 IMAGE_OPTIONAL_HEADER 结构中的 DataDirectory(数据目录表) 的第二个成员就是指向输入表。

每个被链接进来的 DLL 文件都分别对应一个 IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR (简称 IID) 数组结构。输入表的结构如图 1 所示。




图 1 输入表结构

(2) 输出表数据结构

在 PE 文件头的 IMAGE_OPTIONAL_HEADER 结构中的 DataDirectory(数据目录表) 的第一个成员就是指向输出表。

输出表是用来描述模块中导出函数的数据结构。如果一个模块导出了函数,那么这个函数会被记录在输出表中。输出表的结构如图 2 所示。




图 2 输出表的数据结构

四. 实验内容

```
D:\>import_export.exe
Please input a PE file: hello.exe
Import table:
    kernel32.dll
        GetStdHandle
        WriteFile
        ExitProcess
Export table:
    start
```

图 3 输入表和输出表实验演示

- (1)输入 PE 文件的文件名,调用 Windows API 函数,打开指 定的 PE 文件;
- (2) 读取 PE 文件的输入表,显示输入表中引入的 DLL 文件名 和对应的库函数名字;
- (3) 读入 PE 文件的输出表,显示导出函数的函数名;

五、实验程序调试

1.编译:使用 ml 将 peviewer2.asm 文件汇编到 peviewer2.obj 目标文件。

编译命令: "\masm32\bin\ml /c /Zd /coff pe2.asm"

2. 链接:使用 link 将目标文件 peviewer2.obj 链接成 peviewer2.exe 可执行文件。

链接命令: "\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:CONSOLE pe2.obj"

```
C:\Users\KKkai>\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:CONSOLE pe.obj
Microsoft (R) Incremental Linker Version 5.12.8078
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.
```

3. 测试: 直接执行peviewer2.exe可执行文件。(以hello.exe为例)

```
C:\Users\KKkai>pe.exe
Please input a PE file :C:\Users\KKkai\Desktop\hello.exe
C:\Users\KKkai\Desktop\hello.exe
Import table:
    kernel32.dll
        GetStdHandle
        WriteFile
        ExitProcess
Export table:
    start
```

六、 实验源代码及注释解释

```
.386
.model flat, stdcall
option casemap :none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
include \masm32\include\masm32.inc
includelib \masm32\lib\masm32.lib
```

```
.data
   output db 100 DUP(0) ; 最后输出的字符串
   fileName db 100 DUP(0) ; 文件名
   hFile HANDLE 0
   content db 4000 DUP(0)
   e_lfnew dd 0
   ; 定义的待输出字符串
   str1 db "Please input a PE file:", 0
   str2 db "Import table:", 0
   str3 db "Export table:", 0
.code
start:
   ; 输出提示信息
   invoke StdOut, ADDR str1
   ;输入文件名
   invoke StdIn, ADDR fileName, 100
   ;输出文件名
   invoke StdOut, ADDR fileName
   ; 调用函数 CreateFile 来打开文件
   invoke CreateFile, ADDR fileName,\
                   GENERIC_READ,\
                    FILE_SHARE_READ,\
                    0,\
                    OPEN_EXISTING,\
                    FILE ATTRIBUTE ARCHIVE,\
   ;调用函数 SetFilePointer 和 ReadFile 读取
   mov hFile, eax
   invoke SetFilePointer, hFile,\
                       0,\
                       0,\
                       FILE_BEGIN
   invoke ReadFile, hFile,\
                  ADDR content,\
                  4000,\
                  0,\
                  0
```

```
; 获取 PE 文件头
   mov eax, DWORD PTR [content+3Ch] ; 偏移 0x3C 处是 PE 文件头的偏移
   mov e_lfnew, eax
   ; 处理导入表
   invoke ImportTable, hFile, e_lfnew
   ; 处理导出表
   invoke ExportTable, hFile, e_lfnew
   ;调用函数 CloseHandle 关闭句柄
   invoke CloseHandle, hFile
   invoke ExitProcess, 0
ImportTable PROC hFile:HANDLE, e_lfnew:DWORD
   ;输出导入表提示
   invoke StdOut, ADDR str2
   ; 计算导入表的地址
   lea ebx, content
   add ebx, e_lfnew
   add ebx, DWORD PTR [ebx+0Ch] ; DataDirectory[1] 是导入表的 RVA
   ; 获取导入表的首个导入描述符
   mov esi, DWORD PTR [ebx]
   ; 循环处理导入描述符
ImportLoop:
   cmp dword ptr [esi], 0 ; 判断是否是导入描述符表的结束
   je ImportDone
   ; 获取 DLL 名称
   lea edi, [esi+2]
   invoke StdOut, ADDR edi
   ; 获取导入地址表
   mov eax, DWORD PTR [esi+0Ch]; OriginalFirstThunk
   add eax, e_lfnew
   mov edi, DWORD PTR [eax]
   invoke StdOut, ADDR edi
   add esi, SIZEOF IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR
   jmp ImportLoop
```

```
ImportDone:
   ret
ImportTable ENDP
ExportTable PROC hFile: HANDLE, e lfnew: DWORD
   ;输出导出表提示
   invoke StdOut, ADDR str3
   ; 计算导出表的地址
   lea ebx, content
   add ebx, e lfnew
   add ebx, DWORD PTR [ebx+0Ch] ; DataDirectory[0] 是导出表的 RVA
   ; 获取导出表的首个导出函数地址表
   mov esi, DWORD PTR [ebx+24h]
   ; 循环处理导出函数
ExportLoop:
   cmp dword ptr [esi], 0 ; 判断是否是导出函数表的结束
   je ExportDone
   ; 获取导出函数名
   lea edi, [esi+2]
   invoke StdOut, ADDR edi
   add esi, SIZEOF DWORD ; 导出函数名在地址表中的下一个 DWORD 处
   jmp ExportLoop
ExportDone:
   ret
ExportTable ENDP
END start
```

七、 描述 PE 文件的输入表、输出表的作用

输入表(Import Table):

作用: 输入表用于存储程序运行时所需的外部函数或模块的信息,这些外部函数和模块通常存储在动态链接库(DLL)中。输入表告诉操作系统和运行时环境程序需要哪些外部资源,并在程序执行时将它们加载到内存中。内容: 输入表包含了DLL模块的名称、函数的名称或序号、以及函数在内存中的地址等信息。

输出表(Export Table):

作用:输出表用于描述程序中可以被其他模块调用的函数和数据。它提供了对程序中可导出资源的命名、位置和属性的信息,允许其他程序或模块在运行时使用这些资源。

内容: 输出表包含了可导出的函数和数据的名称、地址、以及其他属性信息。 在具体执行流程中,当一个 PE 文件被加载到内存中并开始执行时,输入表和输 出表发挥以下作用:

八、 讨论输入表的安全问题

输入表在动态链接库(DLL)加载和函数解析方面,会产生一些安全隐患,以下是安全隐患和防范措施的举例。

一、DLL 劫持 (DLL Hijacking):

恶意攻击者可能会尝试将恶意的DLL文件放置在系统路径或程序可执行文件所在的目录,以替代正常的DLL文件。这可以导致程序加载恶意DLL而不是预期的系统或第三方DLL。

防范措施: 使用绝对路径加载 DLL、使用安全的加载方式 (如使用 SafeDLLSearchMode)或使用数字签名等方法可以减少 DLL 劫持的风险。

二、DLL 注入 (DLL Injection):

恶意攻击者可能尝试将恶意 DLL 注入到运行的进程中,以执行恶意代码。

防范措施: 使用代码签名、运行时检测 DLL 完整性、采用安全的加载方式,以及实施进程完整性保护等措施可以帮助防止 DLL 注入。

三、DLL 篡改(DLL Tampering):

恶意攻击者可能尝试修改或替换 DLL 文件,以执行潜在的恶意功能。

防范措施: 使用数字签名验证 DLL 的完整性、定期检查 DLL 文件的一致性,以及限制 DLL 文件的写入权限都是防范 DLL 篡改的方法。

四、不安全的导入函数解析:

如果程序使用不安全的函数解析方式,例如使用字符串而不是函数序号来标识导入的函数,可能容易受到缓冲区溢出攻击。

防范措施: 使用安全的导入函数解析方式,如使用函数序号而非字符串,可以减少 缓冲区溢出攻击的风险。

五、过度依赖外部 DLL 版本:

程序可能过度依赖特定版本的外部 DLL,而不提供足够的向后兼容性,导致在系统上不存在或版本不匹配的 DLL 被加载。

防范措施: 使用明确的 DLL 版本依赖、提供适当的错误处理机制,以及在可能的情况下提供向后兼容性可以减轻这种问题。