CubeUniverse文档-安装Minikube集群

Minikube是一种单机部署kubernates集群的工具,便于开发人员对集群进行调试和开发。

本文档将以CentOS7.9为基础环境,介绍部署可以运行CubeUniverse的Minikube集群的步骤。

注意:要运行minikube,机器必须**开启cpu虚拟化**,cpu不少于2核,内存不少于4**G**。安装之前先**关闭SELinux**和swap。建议同时**关闭linux防火墙**。

1. 更换yum源

在国内需要修改yum才能正常下载。

先切换到 root 用户再执行下列操作。

```
cd /etc/yum.repos.d/
mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bak
curl -Lo CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
yum clean all
yum makecache
yum update
yum upgrade
```

2. 安装Docker

Minikube和CubeUniverse基于Docker运行,需要下载Docker。

CentOS7源自带的Docker版本较低,不能直接使用。故安装docker-ce 20.10.6版本。

```
1 yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
2 yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
3 yum list docker-ce --showduplicates | sort -r
4 yum install docker-ce-20.10.6
5 systemctl start docker
6 systemctl enable docker
```

此时输入 docker --version, 应该可以看到正确的版本提示。

Docker在下载镜像时同样需要国内源。设置Docker国内镜像:

```
cat <<EOF > /etc/docker/daemon.json
{
    "registry-mirrors": ["https://docker.mirrors.ustc.edu.cn/"]
}
EOF
```

3. 安装Minikube

Minikube要求用户必须为非root。因此先切换回非root用户。

将该普通用户加入docker用户组:

```
1 sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker
```

通过国内镜像下载minikube并移动到PATH:

```
sudo curl -Lo minikube https://kubernetes.oss-cn-
hangzhou.aliyuncs.com/minikube/releases/v1.18.1/minikube-linux-amd64 && sudo chmod
+x minikube && sudo mv minikube /usr/local/bin/
```

启动minikube集群。指明使用的镜像,并且这里必须注明k8s的版本号,否则会报错。

```
minikube start --driver=docker --image-repository=registry.cn-
hangzhou.aliyuncs.com/google_containers --image-mirror-country='cn' --kubernetes-
version=v1.23.8
```

如果提示 Done! ... 则说明启动成功。

4. 配置KVM

CubeUniverse需要在node节点添加无格式化文件系统的逻辑卷以进行存储工作。由于使用minikube,所以我们需要使用kvm来作为minikube的驱动以挂载逻辑卷。

删除之前的minikube集群:

```
1 minikube delete
```

首先验证机器是否支持kvm。可参考官方文档: kvm2 | minikube (k8s.io)

安装 libvert 和 qemu:

```
1 sudo yum install qemu-kvm libvirt libvirt-python libguestfs-tools virt-install
```

启动libvert服务:

```
sudo systemctl enable libvirtd.service
sudo systemctl start libvirtd.service
```

将当前用户添加至libvirt用户组:

```
1 sudo usermod -a -G libvirt $USER
```

验证libvirt环境无异常:

```
1 virt-host-validate
```

所有测试通过后,设置kvm驱动,启动minikube:

```
minikube start --driver=kvm2 --image-repository=registry.cn-
hangzhou.aliyuncs.com/google_containers --image-mirror-country='cn' --kubernetes-
version=v1.23.8
```